OrderRace-Notiz - S15: LKW-Dispo

Zusammenfassung:
Für Großkunden bietet OrderRace die Möglichkeit einer Abholdispo und detaillierter LKW-Zuordnung innerhalb des Kunden. Diese kann je nach Bedarf von Kundenmitarbeitern oder Speditionsmitarbeitern bedient werden.

LKW-Dispo

Die LKW-Dispo in OrderRace bietet eine Möglichkeit, bei Großkunden verschiedene LKWs für die Abholung zu disponieren. Es kann darüber genau festgelegt werden, welche Sendung auf welchen LKW verladen werden soll.
Dieser Dispo-Vorgang kann durch den Kunden erfolgen, oder durch den Disponenten, je nach Abstimmung und Anforderungen. Im Gegensatz zur Abholdispo im Spediteur-Hauptmenü wird die LKW-Dispo aber ausschließlich im Kundenlogin durchgeführt.

Aktivierung der LKW-Dispo

Die Aktivierung ist je Kunde und Service separat möglich und erfolgt in der Kunden-Service-Konfig unter Optionen, Parameter mit Ladedispo/LKW-Dispo:



Ist der Parameter aktiv, bekommt der Kunde eine neue Funktion unter Verwaltung - 90-Lkw-Dispo2:



Ansicht

Sobald Aufträge fehlerfrei erfasst wurden, sind diese in der LKW-Dispo sichtbar, noch “ohne” eine LKW-Zuordnung:

Hinter dem LKW ist die aktuell darauf enthaltene Summe an Aufträgen, Collianzahl und Gewicht dargestellt. Sind die Aufträge noch nicht disponiert, sind sie auf dem fiktiven LKW “ohne” zu finden.
Unter der Liste der LKWs sind die Details zu sehen. Es sind die einzelnen Sendungen aufgeführt und bei Bedarf über ihre O# zur Auftragsänderung bzw. Detailansicht auswählbar. Durch Anklicken der Überschriften lässt sich die Sortierung, z.B. nach Relation ändern.

Aufträge mit Ladetag in der Zukunft, können über das Entfernen des Häkchens vor dem entsprechenden Datum und Button *Liste neu laden* ausgeblendet werden.



Sichtbar sind hier generell nur Aufträge in Status 1+2. Sobald ein Auftrag verbindlich erteilt wurde (Status 3+4), ist dieser in der LKW-Dispo nicht mehr sichtbar.
Eine detaillierte Abstimmung mit dem Kunden, wer die Aufträge zu welchem Zeitpunkt erteilt, ist also unbedingt notwendig.

Dispo

Sobald bei einem Kunden die LKW-Dispo aktiviert wurde, kann bereits in der Auftragserfassung ein LKW eingetragen werden:



Die Benennung der LKWs kann frei gewählt werden, solange im Feld LKW-Namen in der Kunden-Service-Konfig keine Einträge gemacht wurden. Sobald hier wenigstens ein Eintrag vorhanden ist,



ist nur noch dieser, bzw. per Dropdown die weiteren Einträge zur Auswahl möglich:



So können z.B. feste KFZ-Kennzeichen oder eine vordefinierte Anzahl an LKWs hinterlegt werden.

Alternativ können die Sendungen in der Übersicht LKW-Dispo 2 einem LKW zugeordnet werden. Dabei können auch mehrere Sendungen gleichzeitig per Umbuchen einem LKW-Namen zugeordnet werden:



Es wird bereits Anzahl und Gewicht der ausgewählten Aufträge summiert.

Nachdem die ersten Aufträge einem LKW zugeordnet wurden, ist bei den LKW-Summen ein weiterer Eintrag für den eben disponierten LKW zu sehen, und darunter die ihm zugewiesenen Sendungen:



Sobald Aufträge selektiert wurden, können dafür Etiketten gedruckt werden. Dies ersetzt jedoch nicht den Vorgang “1: fehlerfrei, Eti drucken” bzw den Etikettendruck direkt im Auftrag, sondern dient hier lediglich als zusätzliche Funktion.

Druck Ladeliste

Beim Drucken der Ladeliste (Einstieg wie gewohnt über das Hauptmenü) kann nun ebenfalls auf die LKW-Dispo gewechselt werden, um LKW-bezogene Ladelisten zu drucken, dazu müssen die Aufträge jedoch bereits im Status 2 stehen (Eti gedruckt, LL drucken). Aufträge die noch in Status 1 stehen, stehen im LL-Druck nach wie vor nicht zur Verfügung:



Hier können noch Änderungen in der LKW-Dispo vorgenommen werden:



Anschließend werden die Ladelisten LKW-bezogen gedruckt und die Aufträge verbindlich an den Spediteur erteilt:



Bei aktiver LKW-Dispo gibt es also 3 Möglichkeiten Sendungen einem LKW zuzuweisen oder die bestehende Zuweisung zu ändern:

1. in der Auftragserfassung
2. im Menü 90-Lkw-Dispo2
3. beim Ladelistendruck