OrderRace-Notiz - S18: Routings & Depots

Zusammenfassung:
Jeder Service in OrderRace benötigt ein Zustell-Routing. Es können mehrere Routings hintereinander gekettet werden. Jedes Routing kann verschiedene Einschränkungen enthalten.
Ein Transport hat ein Zustell- und wahlweise auch ein Abholrouting. Das Ergebnis des Routings ist eine Routing-Zeile - sie beschreibt, wie das Ziel (oder der Abholort) erreicht wird: Über welches Depot, welchen Hub, welche Tore, mit welcher Laufzeit und sonstigen Details.

P03 - Routings & Depots

Routings pflegt der Spediteur in der Sped.-Verwaltung unter P03 - Routings & Depots. Es kann gleichzeitig mehrere Routings geben, die in unterschiedlichen Konstellationen verwendet werden.
Routings, die keine Verwendung mehr finden, sollen vom Spediteur gelöscht werden.
OrderRace kennt Routings für die Zustellung und die Abholung.
Es muss wenigstens ein Routing für das Zustell-Routing gepflegt und in der Sped.-Verwaltung unter S01-Service-Konfig im Reiter Service hinterlegt werden.



Ohne Routing sind Aufträge nicht routebar und bleiben deshalb mit Fehler auf Status 0 stehen.

Nach Einstieg in den Menüpunkt P03 - Routings & Depots ist zunächst eine Liste mit allen bislang angelegten Routings, den dazugehörigen Depots, Routingzeilen und der letzten Verwendung zu sehen.



Außerdem gibt es für die Neuanlage eines Routings rechts unten den Button Neu.

Ein Routing setzt sich aus dem Routing-Namen, hinter welchem verschiedene Parameter hinterlegt werden können, den Depots und den Routingzeilen zusammen.

Routing

Bei Neuanlage eines Routings öffnet sich u.s. Fenster, darin sollte wenigstens das Feld Routing-Name gefüllt und für den Adresstyp eine Auswahl getroffen werden.



Routing-Name: frei wählbar, ein sprechender Name ist sinnvoll
Version: Freitextfeld, optionale Verwendung, kann auf dem Eti angedruckt werden, sofern es im Eti mit programmiert wurde
Adresstyp: hier wird festgelegt, in welcher Art die Routingzeilen hinterlegt werden, eine detaillierte Erklärung folgt unten
Adresstyp2, abweichend: es kann für ein Land ein anderer Adresstyp gewählt werden, als für alle anderen, z.B. für alle Länder eine von-bis-PLZ, nur für Deutschland abweichend eine Präfix-Liste
Land für Adresstyp2: wäre im o.g. Beispiel dann DE für Deutschland
Anzahl der angezeigten Hubs: *nicht aktiv*
Releasewechsel ab Datum: hier wird das Datum eingetragen, zu welchem automatisch auf das in 8. ausgewählte Routing gewechselt werden soll

Releasewechsel auf Routing: im Dropdown kann das neue Routing ausgewählt werden, das ab einem bestimmten Datum greifen soll
Maximal Gewicht: begrenzt dieses Routing über das Sendungsgewicht
Routing, für Gew.> Max. Gew.: hier kann per Dropdown das abweichende Routing gewählt werden, das über dem Maximalgewicht greifen soll
ROW-Land: - siehe unten
ROW-PLZ: - siehe unten
Rückfall-Routing: kann das Routing nicht in einer Routingtabelle hinterlegt werden, kann hier ein anderes Routing als Rückfalltabelle ausgewählt werden. Es können so bis zu 5 Routingtabellen hintereinander gekettet werden.
Negativ Tabelle: CTL- Besonderheit, Nutzung für Sperrdepot
Depot-Stamm, Umleitung: - siehe unten
Im Routing-Auswahlpull unterdrücken: ist dieses Häkchen gesetzt, erscheint dieses Routing nicht mehr im Pulldown in der Service-Konfig, sowie in allen abweichenden Routings zur Auswahl; sollte bei Zonentabellen gesetzt werden, die ausschließlich für die Offerten verwendet werden dürfen
Bei Import alle Länder löschen: ist der Haken an, wird das komplette Routing, das unter diesem Routing-Namen angelegt ist, gelöscht. Ist dieser Haken nicht an, werden beim Import nur die Länder gelöscht, zu denen der Import neue Routingzeilen enthält
Produkt-Auswahl in Sek: Sollen in einem Routing mehrere Routingzeilen zur gleichen PLZ abhängig von Produkten angelegt werden, so muss dieser Schalter aktiviert werden. Eine ausführliche Erklärung ist weiter unten im Kapitel *Nur bestimmte Lieferterminarten in PLZ-Bereich zulassen* zu finden.
Import ID: Datenbank-ID, notwendig für den FTP-Import des Routings
Importkonverter Routingzeilen: für spezielle Routings, die eine Konvertierung der Daten beim Import benötigen, kann der OR-Service ein Konverterprofil aktivieren
Prüfmodus: - siehe unten
abweichende Eti-Formulardatei: soll für ein bestimmtes Routing, welches z.B. nur für Expressprodukte greift, ein Etikett mit abweichendem Layout generiert werden, kann der Formularname hier eingetragen werden
abweichende Depot ID: für Spediteure, die in mehreren Kooperationen mit unterschiedlichen Depot-IDs arbeiten, kann hier im Routing eine abweichende Depot-ID angelegt werden, die dann statt der in der Service-Konfig eingestellten Service-Depot-ID zum Druck oder zur DFÜ-Ausgabe genutzt wird
Track-/Trace-Parameter: je Routing kann ein anderer Trackinglink hinterlegt werden, ebenfalls nützlich wenn mehrere Kooperationen bedient werden
Ortskennzeichen für Inselwarnung: - siehe unten
Kopiere ganzes Routing auf ein neues mit Namen: mit dieser Funktion kann vor einer Änderung eine Sicherungskopie erstellt werden
Pruefe/Fixe Routing: darüber kann der Prüfvorgang manuell gestartet werden, das ist z.B. sinnvoll, wenn in einem Routing, das bereits Routingzeilen enthält, der Adresstyp geändert wird

Adresstypen

Zur Auswahl stehen folgende Adresstypen:

- von-Plz: einzugeben ist dabei nur die von-PLZ; es wird automatisch bis zur nächsten von-PLZ diese Routingzeile gegriffen. Vorteil: es entstehen keine Lücken im Routing. In diesem Adresstyp sollen nur Zeilen mit Änderungen enthalten sein, es soll also erst wieder eine neue von-PLZ eingetragen werden, wenn sich der Feldinhalt in einem der darauf folgenden Felder ändert, also z.B. erst dann wenn sich die Laufzeit, oder das Depot ändert. Wird eine neue von-PLZ-Zeile ohne Änderung angelegt, wird diese aufgrund der Unnötigkeit als Fehler markiert.
- von-bis-Plz: sind Lücken im Routing beabsichtigt, damit dann ein anderes Routing (siehe Rückfall-Routing) greifen kann, ist die Auswahl von-bis-PLZ sinnvoll
  In diesem Adresstyp sollen nur Zeilen mit Änderungen enthalten sein, es soll also erst wieder eine neue von-bis-PLZ eingetragen werden, wenn sich der Feldinhalt in einem der darauf folgenden Felder ändert, also z.B. erst dann wenn sich die Laufzeit, oder das Depot ändert. Wird eine neue von-bis-PLZ-Zeile ohne Änderung angelegt, wird diese aufgrund der Unnötigkeit als Fehler markiert.
- Präfix-Plz: Die Länge des Präfixes ist nicht festgelegt. So können mit dem Präfix einzelne Bereiche sehr fein geroutet werden. Das kann z.B. so aussehen:
  19 auf Depot K190
  192 auf Depot K192
  1923 auf Depot J190
  Es greift dann die Zeile, die am genauesten zutrifft.
  Bei 19230 greift also Depot J190, bei 19260 greift K192, bei 19322 greift K190.
- per Plz: soll genau nur diese eine PLZ je Zeile geroutet werden, ist dies die richtige Wahl. Auch hier können so bewusst Lücken geschaffen werden, damit ein Rückfall-Routing greifen kann
- bis Plz: die von-Plz bleibt dabei leer und es ist nur die bis-PLZ zu füllen. Es routet dann alles bis zu dieser PLZ auf diese Routingzeile. Auch bei diesem Routing ist gewährleistet, dass zwischen den Zeilen keine Lücken entstehen.
  In diesem Adresstyp sollen nur Zeilen mit Änderungen enthalten sein, es soll also erst wieder eine neue bis-PLZ eingetragen werden, wenn sich der Feldinhalt in einem der darauf folgenden Felder ändert, also z.B. erst dann wenn sich die Laufzeit, oder das Depot ändert. Wird eine neue bis-PLZ-Zeile ohne Änderung angelegt, wird diese aufgrund der Unnötigkeit als Fehler markiert.
- per, wahlweise von-bis Plz: damit ist es möglich, Routingtabellen mit einer per-PLZ und von-bis-PLZ zu mischen. Bleibt die bis-PLZ leer greift automatisch nur die per-PLZ
- d2=V-Dep,E-Depot, Hub1 (nur in Neg Tabs): Nur für Negativ-Tabelle zu verwenden, also für Ausschlüsse. In der von-PLZ ist dann das Versand-Depot, in der bis-PLZ das Empfangs-Depot zu pflegen, bei Bedarf ist noch Hub1 zu ergänzen
- p1= Adr-Id3, CC=ROW (fdhl): es können Routingzeilen angelegt werden, die als von-PLZ die Adress-ID3 beinhalten. Darüber können größere Empfänger speziell geroutet werden. Es ist sinnvoll in diesem Routing ein Rückfall-Routing zu hinterlegen, welches die restlichen Fälle abdeckt.

- fdhl-Plz-Routing: Spezialrouting für DHL
- DPD: Spezialrouting für DPD
- von-Plz=Address-GLN, Land=DE: Je Adresse in den Adressbüchern kann eine GLN-Nummer hinterlegt werden:



Das kann die tatsächliche GLN-Nummer dieses Kunden sein, oder eine selbst kreierte Zeichenfolge. Auf diese Zeichenfolge kann mit dem Adresstyp von-PLZ=Adress-GLN ein spezielles Routing hinterlegt werden, welches dann nur auf die Nummer im Feld GLN prüft. So können Großempfänger gesondert geroutet werden. Es ist sinnvoll in diesem Routing ein Rückfall-Routing zu hinterlegen, welches die restlichen Fälle abdeckt.

ROW

ROW steht für “Rest Of World”.
Es sollen damit “alle anderen” Länder abgedeckt werden, sodass das Routing auf die üblichen Länder begrenzt werden kann und nicht für jedes erfassbare Landkennzeichen ein eigenes Routing hinterlegt werden muss.
Das ROW-Routing soll es dem Kunden also ermöglichen, auch in Länder für die bislang noch kein Routing angelegt war, erfassen zu können. Auch falls z.B. im von-bis-PLZ-Routing Lücken sind, können diese über das ROW-Routing abgedeckt werden.
Der Spediteur hat so die Möglichkeit, das Routing im Nachgang noch nachzubessern, ohne dass der Kunde in der Erfassung behindert wird.

Im Feld ROW-Land ist ein Landkennzeichen einzutragen sowie im Feld ROW-PLZ eine PLZ, welche als Rückfall-Wert dienen sollen, wenn keine angelegte Routingzeile greift.
Das heißt, man legt Routingzeilen an, für alles was man klar definieren kann und möchte, und alles andere soll geroutet werden, wie das was man hier als Default-Routingzeile hinterlegt.
Man kann also z.B. als ROW-Land DE setzen und als ROW-PLZ 29999, dann wird immer, wenn keine passende eigene Routingzeile gefunden wird, die Zeile, die DE 29999 beinhaltet, als Default-Wert gezogen.
Will man jedoch erkennen können, dass das ROW-Routing gegriffen hat, empfiehlt es sich ein fiktives Landkennzeichen zu wählen, dafür eine eigene Routingzeile zu erfassen und darin ein Depot zu setzen, das sich deutlich abhebt.

Wie in diesem Beispiel, hier wurde als ROW-Land das Landkennzeichen ZZ gewählt und die PLZ 0:



Dazu muss nun noch durch Klick auf die Routingzeilen eine Routingzeile für das Land ZZ angelegt werden. Hier mit Depot ROWX:



In der Länderliste der Routingzeilen ist nun auch das Land ZZ zu sehen:



Rückfall-Routing

Im Feld Rückfall-Routing stehen alle bislang angelegten Routingtabellen zur Auswahl, mit Ausnahme derer, in der man sich gerade befindet (damit man nicht versehentlich einen Loop erzeugt).
Über die Funktion Rückfall-Routing lassen sich bis zu 5 Routingtabellen aneinanderreihen. So kann man verschiedene Adress-Typen auch innerhalb eines Landes nutzen. Dabei gilt, der zuerst gefundene Wert greift.
Z.B. kann zuerst ein GLN-Routing eingerichtet werden, um für bestimmte Empfänger ein besonderes Routing zu hinterlegen. Als Rückfall-Routing hinterlegt man dann das Routing, das danach greifen soll und z.B. ganz DE enthält. Darin als Rückfall kann dann z.B. ein internationales Routing hinterlegt werden.

Oder falls man einer Kooperation angehört, die das Routing vorschreibt, das eigene NV-Gebiet soll aber nach den eigenen Regeln geroutet werden. Dann hinterlegt man als Standard-Zustellrouting in der Service-Konfig das eigene NV-Routing und darin als Rückfall-Routing das Kooperationsrouting. Dieses greift dann erst außerhalb von dem für das NV-Routing angelegten PLZ-Bereichen.

Achtung! Beim aneinanderketten von Routingtabellen über diese Funktion muss beachtet werden, dass ein ROW-Routing erst im letzten Routing der Kette hinterlegt werden darf. Ansonsten greift das ROW-Routing statt dem Rückfall-Routing und die Kette bricht ab.

Depot-Stamm, Umleitung

Im Depot-Stamm können verschiedene Parameter gepflegt werden (siehe unten), die z.B. das Eti-Formular bestimmen können. Sollen für verschiedene Routings die gleichen Depots, mit den gleichen Parametereinstellungen verwendet werden, kann hierüber eine Umleitung definiert werden, sodass die Depots nur einmal gepflegt werden müssen. Speziell wenn es Änderungen gibt, besteht sonst die Gefahr, dass diese nicht in allen Routings nachgezogen werden.

Prüfmodus

Im Prüfmodus wird festgelegt, was bei der Anlage und beim Import von Routingzeilen geprüft werden soll und was ggf. damit passieren soll.
kein Test und keine automatische Depotanlage: es werden alle Zeilen importiert, Dubletten werden nicht erwähnt oder als fehlerhaft im Routing dargestellt. Kommen durch den Import bzw die Anlage von Routingzeilen neue Depots hinzu, werden sie bei diesem Prüfmodus nicht automatisch im Depotstamm ergänzt, das kann zu Fehlermeldungen im Routing der Aufträge führen (Depot fehlt im Depot-Stamm).
nur Konsistenz-Test und Depots anlegen: es werden alle Zeilen importiert; beim Import findet eine Prüfung statt, Dubletten werden im Trace (Ladelog) erwähnt und im Routing fett und mit “err” als Fehler dargestellt. Außerdem werden neue Depots, die durch den Routingimport oder die Anlage von Routingzeilen hinzukommen, automatisch im Depotstamm angelegt.



Test und Auto Löschen der Volldubletten: beim Import wird auf Volldubletten geprüft, diese werden nicht importiert. Im Trace ist erkennbar, dass es N Dubletten gab, es wird jedoch nicht gemeldet, welche Zeilen betroffen sind.
Test und Auto Löschen der doppelten/redundanten Zeilen: es werden automatisch doppelte und unnötige Zeilen gelöscht. Unnötig wäre z.B. bei von-PLZ

10000 > Depot A100
20000 > Depot A200
30000 > Depot A200

Die Zeile von PLZ 30000 wird gelöscht, weil sie unnötig ist.

Ortskennzeichen für Inselwarnung

Wird im Ortskennzeichen für Inselwarnung ein Wert eingetragen z.B. INS



...



und dieser Wert wird als Ortskennzeichen in einer Routingzeile eingetragen,



so erhalten Sendungen, die in diesen PLZ-Bereich erfasst werden, eine Inselwarnung:



Der Auftrag ist dennoch speicherbar, da es sich nicht um einen Fehler, sondern nur um eine sogenannte Warnung handelt.

Depot-Stamm

Der Depot-Stamm gehört fest zu einem Routing. Deshalb kann ohne Routing kein Depot angelegt werden.
In der Übersicht der vorhandenen Routings gelangt man durch Klick auf die Anzahl in der Spalte Depot in die Depot-Übersicht.

Depotstamm für 'Holrouting' Menü > Routings & Depots > Depotstamm

A F H N

Depot	Name	Dfueld	Land	Ort	Anzahl Referenzen
			A		
AT1	AT1				1
			F		
FR1	FR1				1
FR3	FR3				1
FR4	FR4				2
			H		
H100	H100				1
H200	Hol-Depot 200		DE	Hamburg	1
H400	H400				1
H700	H700				1
H800	H800				1
H900	H900				1
			N		
NVX	NVX				1

11 Neu

Depots werden automatisch durch den Import von Routingzeilen angelegt, oder auch durch die manuelle Neuanlage von Routingzeilen. Deshalb müssen sie nicht zwingend manuell angelegt und auch nicht zwingend gepflegt werden. In verschiedenen Fällen kann es jedoch Sinn machen, den Depot-Stamm zu pflegen und sich seiner Begrenzungsmöglichkeiten zu bedienen.

Depot Details Menü > Routings & Depots > Depotstamm > Depot Details

speichern Löschen

Depot	H200
Name	Hol-Depot 200
abweichende Eti-Formulardatei	
Sende-Format	
Sende-Uri	
Sende-DFUE-Id	
Name 1	Hol-Depot 200
Name 2	
Strasse 1	Musterstrasse 199
L-Plz Ort	DE 20097 Hamburg
Telefon	
Fax	
Email	
Nachnahme, max	EUR
Verbotene VP-codes	mehrere getrennt mit ~
LBH-Pflicht	Ohne
Warenwert Sendung, min	EUR
Gruppe	
Sperrtext	

Im Depot-Stamm kann die Adresse des Zustelldepots hinterlegt werden. Diese wird dann z.B. im Lieferavis-Email dem Empfänger angezeigt und bei Sendungen im Status4 in der Auftragshistorie dem Kunden.

Es kann je Depot ein **abweichendes Eti-Formular** hinterlegt werden, dies kann z.B. genutzt werden, wenn eine Spedition mehreren Kooperationen angehört, die unterschiedliche Etis verlangen.
Je Depot kann ein abweichendes DFÜ-**Sendeformat** samt **URL** und **DFUE-ID** hinterlegt werden, an welches die DFÜ zu senden ist. *! Diese Funktion ist ausschließlich in der Beschaffung in Kombination mit dem Hol-Routing und dem Dateiwechsel (Sendedaten1) auf Abhol-Relation verwendbar. Dann wird statt an Sendedaten1 die Datei an die im jeweiligen Depot hinterlegten URL gesendet. !*
Je Depot kann ein **maximaler Nachnahmebetrag** und **Mindest-Warenwert**, **verbotene Verpackungs-Codes**, eine **LBH-Pflicht**, sowie eine **Gruppe** definiert werden.
Wird ein **Sperrtext** eingetragen, so können an dieses Depot keine Aufträge mehr fehlerfrei erfasst werden. Siehe dazu S6-Depots sperren.

Routingzeilen

In einem Routing sind die PLZ-Bereiche getrennt nach Ländern abgelegt.
In der Übersichtsliste der Routings gelangt man durch Klick auf die Anzahl unter Routingzeilen auf die Übersicht der Länder, für die bereits Routingzeilen angelegt sind.



Mit Klick auf das Land gelangt man in die Routingzeilen:



Klick auf das Depot öffnet die angelegte Routingzeile, die dann geändert oder gelöscht werden kann.
Klick auf Neu öffnet eine neue Routingzeile für das aktuell ausgewählte Land.

Auch in der Länderübersicht gibt es bereits den Button Neu,darüber kann ebenfalls eine neue Routingzeile angelegt werden. Diese wird automatisch dem korrekten Land zugeordnet, bzw. es wird eine neue Zeile mit dem neu hinzugekommenen Land angelegt. Würde in unserem Beispiel also eine Routingzeile für Landkennzeichen CH angelegt, ist danach auch in der Länderübersicht das Landkennzeichen CH mit einer Routingzeile zu finden.



Im Feld **Land** ist das gültige Landkennzeichen einzutragen (ISO 3166 ALPHA-2).
Je nach ausgewähltem Adresstyp sind die Felder **von Plz** und/oder **bis PLZ** zu füllen.
Das Feld **Laufzeit** kann zur Einschränkung von Lieferterminarten dienen - siehe unten *Laufzeit*.
Das **Ortskennzeichen** wird für die Inselwarnung verwendet - siehe oben *Inselwarnung*.
A-sort kann optional als Abgangsroutung oder Hallenstellplatz im Abgangsdepot auf dem Eti angedruckt werden.
Im Feld **Depot** wird das Depot eingetragen, auf welches geroutet wird. Dieses Depot wird in der erfassten Sendung angezeigt und ggf. auf dem Etikett angedruckt.
Z-sort kann als Zustellroutung (E-Depot) auf dem Eti angedruckt werden, und für die Zuordnung des Hallenstellplatzes im V-Depot verwendet werden.
Im Feld **Hub1** kann der HUB eingetragen werden, an oder über den dieses Depot verladen werden soll. Dieser wird in der erfassten Sendung angezeigt und ggf. auf dem Eti angedruckt.
H1-sort kann als HUB-Routung oder Stellplatzzuordnung auf dem Eti angedruckt werden.
Hub2 für die Aneinanderreihung mehrere HUBs
H2-sort kann als HUB-Routung oder Stellplatzzuordnung auf dem Eti angedruckt werden.
Hub3 für die Aneinanderreihung mehrere HUBs
H3-sort kann als HUB-Routung oder Stellplatzzuordnung auf dem Eti angedruckt werden.
Sekundär Freifeld für Besonderheiten wie Routingketten

Soll es in einem Land nur eine Routingzeile geben und es ist nicht ganz klar, ob die PLZ dieses Landes numerisch oder alphanumerisch ist, empfiehlt es sich eine allumfassende Routingzeile zu definieren, welche bei Adressart von-bis-PLZ lauten sollte
von 0 bis zzzzzzzzz
Damit sollten alle eventuellen Kombinationen abgedeckt sein.

Hinweis: nicht jedes Eti kann alle aufgeführten Felder andrucken, ggf. müssen Änderungen am Eti-Formular programmiert werden.

Überschneidungen

Kommt es zu Überschneidungen innerhalb einer Routingtabelle, weist OrderRace je nach Prüfmodus-Einstellung dafür einen Fehler aus. Dies kann z.B. beim von-bis-PLZ-Adresstyp passieren, wenn die eine Zeile auf 20999 endet und die nächste mit 20999 beginnt.
Würde eine Sendung nun mit PLZ 20999 erfasst, wäre die Routung unklar.
OrderRace würde in der Sendung in diesem Fall den Eintrag aus der ersten Zeile wiedergeben, da dies aber nicht zwingend korrekt sein muss, wird im Routing per err-Meldung darauf hingewiesen.
Im P03 - Routings & Depots werden Fehler in den Routingzeilen dargestellt.

Ist das Landkennzeichen fett, enthält es fehlerhafte Routingzeilen. Auch diese sind dann fett, sowie hinter dem Depot “err” vermerkt.



In der fehlerhaften Routingzeile wird der Fehler erläutert:



Import und Export

Neben der manuellen Anlage von Routingzeilen bietet OrderRace auch die Möglichkeit, die Routingzeilen und Depots zu importieren.
In jedem Fall muss jedoch zuvor ein Routing angelegt werden, das den Rahmen festlegt, also wenigstens den Namen und den Adresstyp.
Für den Import wird eine csv-Datei benötigt mit Trennzeichen ”;” (Semikolon).
Der Import kann entweder direkt im Routing, oder in der Liste der dazugehörigen Routingzeilen erfolgen.

Beim Import ist zu beachten, dass dieser bereits vorhandene Routingzeilen eines Landes überschreibt. Sind im Routing also schon Routingzeilen für Deutschland, Italien und Frankreich angelegt, in der zu importierenden Datei jedoch für Deutschland, Italien und Österreich, so werden Deutschland und Italien komplett durch den Import ersetzt, Österreich neu angelegt und Frankreich bleibt unangetastet.
(Mit aktivem Häkchen bei “Bei Import alle Länder löschen” würde Frankreich natürlich auch gelöscht.)

Import Routingzeilen springt in eine neue Ansicht. Hier ist die gewünschte Routingdatei, die man sich z.B. aus dem TMS gezogen hat, auszuwählen und mit Send File zu bestätigen.

Danach sind die Felder der zu importierenden Datei denen von OrderRace zuzuordnen:



In diesem Fall konnte OrderRace bereits die ersten 4 Felder korrekt erkennen und selbstständig zuordnen, lediglich das Feld Hub muss noch dem OR-Feld Hub1 per Dropdown zugeordnet werden.
Sind alle Felder zugeordnet, kann unten auf Import gedrückt werden.
Es empfiehlt sich anschließend einen Blick ins Ladelog zu werfen und zu prüfen, ob alle Zeilen (bis auf die Überschriftszeile) übernommen werden konnten.

Außer den Routingzeilen kann bei Bedarf auch der Depot-Stamm importiert werden. Die Funktionsweise ist dieselbe wie bei den Routingzeilen. Es muss die gewünschte Datei geladen und die Felder der csv, den Datenbankfeldern von OrderRace zugeordnet werden.

Natürlich bietet OrderRace auch einen Export der Routingzeilen und einen Export des Depot-Stamms an.

Hinweis: müssen Routingdateien regelmäßig (täglich, wöchentlich, monatlich) importiert werden, kann OrderRace dies auch automatisiert übernehmen. Dabei wird je nach Konfiguration ggf. jede zu importierende Datei gegen die vorhandene auf Änderungen geprüft und nur bei Änderungen wird die neue Datei importiert.
Details zum FTP-Import von Routingdateien sind in der Doku S39-Routingdatei FTP-Import zu finden.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter service@orderrace.com.

Laufzeit

Das Feld Laufzeit kann genutzt werden, um Lieferterminarten zeitlich für einen PLZ-Bereich zu begrenzen, oder ganz zu sperren.
Wird in dem Feld eine Zahl eingegeben, steht diese für Stunden ab Mitternacht.
9 wäre demnach 9 Uhr morgens am nächsten Werktag. 36 wäre 12 Uhr mittags am übernächsten Werktag.
Wird also z.B. 9 in einer Routingzeile im Feld Laufzeit eingetragen, können Termine, die mit Datum und Uhrzeit erfasst werden, frühestmöglich auf 9 Uhr am nächsten Werktag erfasst werden, bei einem früheren Termin, z.B. 08:00 Uhr, erhält der Kunde in der Erfassung die Meldung:
Frühest möglicher Liefertermin (nach Routing) ist xx.xx.xx, 09:00 Uhr.
! Diese Funktion greift nicht bei Lieferterminarten, die ohne Datum und Uhrzeit erfasst werden, wie es oft bei speziellen Premiumdiensten der Fall ist !

Lieferterminarten in PLZ-Bereiche sperren

Um Lieferterminarten für einen PLZ-Bereich gänzlich zu sperren sind die Felder **Routing-Laufzeit-Wert** und **Routing-Laufzeit-Vergleich** in der entsprechenden Lieferterminart zu verwenden.
Gibt es nur eine Lieferterminart, die gesperrt werden soll, oder sind alle Lieferterminarten, die gesperrt werden sollen für den jeweils gleichen PLZ-Bereich zu sperren, kann als Routing-Laufzeit-Vergleich “ungleich” im Dropdown ausgewählt werden, andernfalls empfiehlt sich **enthält nicht**.
Bei der Verwendung von “enthält nicht” können mehrere Lieferterminarten für unterschiedliche und gleiche PLZ-Bereiche ausgeschlossen werden.

Dazu ist je Lieferterminart ein unterschiedlicher Wert in das Feld **Routing-Laufzeit-Wert** zu setzen, hier z.B. ein X:

Routing-Laufzeit-Wert	X	(nur gültig wenn Vergleich wahr)
Routing-Laufzeit-Vergleich	enthält nicht	(Routing-Tab gegen Termart-Laufzeit-Wert)

In diesem Beispiel haben wir für Lieferterminart NextDay8 ein X in das Feld Routing-Laufzeit-Wert gesetzt, für NextDay10 ein Y, für NextDay12 ein Z.

Nun wird in allen Routingzeilen, aus denen eine, oder mehrere, der Lieferterminarten ausgeschlossen werden soll der entsprechende Wert im Feld **Laufzeit** eingetragen:

PLZ: Suche

von PLZ ▼	bis PLZ	Laufzeit	Ortskennz.	A-sort	Depot	Z-sort	Hub1	H1
00001	19999				W100			
20000	39999	XYZ			N200			
40000	69999	XZ			N400			
70000	79999				W700			
80000	89999				S800			
90000	99999	Y			S900			

So sind nun für den PLZ-Bereich 20000-39999 alle 3 Lieferterminarten ausgeschlossen, für 40000-69999 nur die Lieferterminarten 8 und 12, 10 wäre weiterhin erfassbar, für 90000-99999 ist die Lieferterminart 10 ausgeschlossen, 8 und 12 wären erfassbar
Beim Import von neuen Routingtabellen muss darauf geachtet werden, dass die Laufzeit-Werte mit importiert, oder manuell nachgetragen werden.

Soll für bestimmte Lieferterminarten, z.B. Fixtermine, generell als auswählbares Termindatum ein späteres - oder früheres - Datum zur Auswahl stehen, dann kann in der betroffenen Lieferterminart der Parameter **Delta zur Routing-Laufzeit** genutzt werden. Wird hier z.B. 24 eingetragen, ist das Termindatum für diese Lieferterminart erst 24 Stunden nach der gewöhnlichen Laufzeit setzbar.

Lieferterminarten *Edit* Menü > Sped.-Verwaltung > Lieferterminarten > Edit

speichern

Code	15
Status	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN
nat. Termin-Code	15 (in DFUE)
int. Termin-Code	15 (in DFUE)
deutsch	Fixtermin
Termintag ab Arb-Tage nach Ladetag, Min	2
Termintag ab Arb-Tage nach Ladetag, Max	
Delta zur Routing-Laufzeit	24 +/- Stunden

Für Lieferterminarten, die früher als die gewöhnliche Laufzeit möglich sein sollen, kann ein Minus-Zeichen zuhilfe genommen werden. -24 wäre also 1 Arbeitstag vor der üblichen Routing-Laufzeit.

Nur bestimmte Lieferterminarten in PLZ-Bereiche zulassen

So wie bestimmte Lieferterminarten für einzelne PLZ-Bereiche gesperrt werden können, können diese auch nur für bestimmte PLZ-Bereiche erlaubt werden. Das geht entweder mit der oben beschriebenen Methode, dann aber mit Routing-Laufzeit-Vergleich “enthält” statt “enthält nicht”, oder aber über das Produkt.
Soll es je PLZ mehrere Zeilen mit verschiedener Laufzeit oder unterschiedlichem Depot geben, so kann dies mit dem Schalter **Produkt-Auswahl in Sek** und dem Befüllen des **Sekundär**-Feldes in den Routingzeilen erfolgen.
Konkret muss der Schalter **Produkt-Auswahl in Sek** an sein und alle Lieferterminarten müssen die Felder 125 nat. Produkt-Code und/oder 126 int. Produkt-Code mit einem Wert

gefüllt haben, der dann im Sekundärfeld der Routingzeilen, die greifen sollen, eingetragen wird.



Im Sekundärfeld können dafür mehrere Werte mit Komma getrennt hintereinander geschrieben werden. In unserem Beispiel also N8,N10



Soll z.B. NextDay8 zum Teil ein anderes Routing erhalten, als NextDay10 und als alle anderen Sendungen, so kann in der Lieferterminart NextDay8 im Feld 125 z.B. N8 eingetragen werden, in NextDay10 N10.



Für alle Lieferterminarten, die keinen Wert eingetragen haben, gilt der Rückfallwert “H”. Wird also mit der Produkt-Auswahl gearbeitet, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass jede Routingzeile, die nicht als Ausnahme definiert wird, im Sekundärfeld ein H enthalten muss. Außerdem muss beachtet werden, dass in dieser “Standard-Routingzeile” auch alle Produktcodes hinterlegt werden müssen, die erlaubt sind und keine eigene Routingzeile haben.
Das kann z.B. so aussehen:

PLZ: Suche

von PLZ	bis PLZ	Laufzeit	Ortskennz.	A-sort	Depot	Z-sort	Hub1	H1-sort	Hub2	H2-sort	Hub3	H3-sort	Sek
01067	01067				DE								H
01069	01069				SOFA								N8,N10
01069	01069				DE								H
01097	01097				N800								N8
01097	01097				DE								H,N10
01099	01099				DE								H
01108	01108				DE								H,N8,N10

So ist auf PLZ 01067 nur Produkt H (also alles ohne Produkt) zugelassen.
Auf PLZ 01069 haben N8 und N10 ein eigenes Routing auf Depot SOFA, Produkt H wird auf Depot DE geroutet.
Auf PLZ 01097 hat N8 ein eigenes Routing auf N800, Produkt H und N10 werden auf DE geroutet. Auf PLZ 01099 ist hier nur H zulässig, N8 und N10 sind in diese PLZ nicht erlaubt.
Die Fehlermeldung in der Auftragserfassung lautet dann:
Nicht routebar mit Lieferterminart.

Besonderheit CTL-Routing

Für die CTL erhält OrderRace ein tägliches Update der Routingtabellen, welche automatisiert eingespielt werden, sofern die Dateien Änderungen enthalten.
Das CTL-Routing wird zentral in einer Master-Spedition eingestellt, auf die die Mitglieder per Umleitung zugreifen können.
Damit sich jeder CTL-Spediteur dem aktuellen Routing bedienen kann, muss in der jeweiligen Routingzeile im Feld **A-sort** der Wert ***u** (für Umleitung) eingetragen werden.
Als Depot wird der vorrangig zu nutzende HUB eingetragen, bei Bedarf können außerdem der Hub1, Hub2 und Hub3 gefüllt werden, mit den jeweils nachrangigen Routungen.

Hier exemplarisch einmal dargestellt:

PLZ: Suche

von PLZ	bis PLZ	Laufzeit	Ortskennz.	A-sort	Depot	Z-sort	Hub1	H1-sort	Hub2	H2-sort	Hub3	H3-sort	Sek
00001	03999			*u	d900		d930						
04000	06999			*u	d940		d950		d900				
07000	09999			*u	d980		d900						
10000	34999			*u	d000		d960						
35000	35999			*u	d940		d930		d900				
36000	39999			*u	d940		d900						
40000	69999			*u	d930		d960						
70000	79999			*u	d980		d960		d900				
80000	99999			*u	d980		d960		d900				

1-9/9 Neu

Das CTL-Routing ist seit Ende 2021 mit dem Schalter “Produkt-Auswahl in Sek” eingerichtet und führt je Routingzeile die entsprechenden Produktcodes im Feld Sekundär.
Das bedeutet, wer mit dem CTL-Routing arbeiten möchte, muss seine Lieferterminarten mit dem entsprechenden Produktcode in den Felder 125 und 126 versehen, damit mit dem Produktcode geprüft werden kann, welche Routingzeile greifen soll.
Wird kein Produktcode in einer Lieferterminart hinterlegt, greift der Rückfallwert “H”.

Wie bereits unter Rückfall-Routing erwähnt kann es hier sinnvoll sein, zunächst ein Routing für den eigenen NV anzulegen und darin als Rückfall-Routing das Kooperationsrouting zu hinterlegen.

Besonderheit Leerrouting

OrderRace verlangt zwingend ein Zustell-Routing. Ist jedoch nicht gewünscht, dass Depots auf den Etiketten angedruckt werden, so ist dies möglich indem kein Depot in die entsprechenden Routingzeilen eingetragen wird.
Der wesentliche Vorteil ist, dass dennoch die Prüflogiken wie Laufzeit in Stunden oder der Ausschluss von einzelnen Lieferterminarten für einen PLZ-Bereich und Inselwarnungen genutzt werden können.
In den Routingzeilen werden die leeren Depots mit "_" dargestellt.

Abweichende Routings

In folgenden Bereichen können abweichende Routings eingestellt werden, die dann vorrangig vor dem in der S01-Service-Konfig hinterlegten Standard-Zustellrouting greifen und zwar in dieser Reihenfolge:

1.) Kunden-Service-Konfig unter Aufträge
2.) S09 Hinweisschlüssel
3.) S05 Lieferterminarten

Priorität hat demnach das abweichende Routing, das in der Kunden-Service-Konfig hinterlegt wird.
Danach greift das abweichende Routing, das ggf im Hinweisschlüssel hinterlegt wurde und erst danach greift das abweichende Routing, das in einer Lieferterminart hinterlegt wurde.

Für Frankaturen kann kein abweichendes Routing, aber eine Gültigkeitsbeschränkung hinterlegt werden.
Dazu ist in der betroffenen Frankatur im Feld Gültigkeitsbeschränkung z.B. "de,fr" (durch Kommata getrennt) oder "*eu" einzutragen. Damit gilt diese Frankatur nur für FR+DE, oder für die ganze EU.
Sollen Länder ausgeschlossen werden, kann dies z.B. durch "!de" oder "!eu" angegeben werden, also mit einem voran gestellten Ausrufezeichen.

Hol-Routing

Für die Abholung - egal ob im Versand oder der Beschaffung - ist ein eigenes Hol-Routing möglich. Ist ein Hol-Routing aktiv, sind im Auftrag beide Routungen sichtbar.
Einmal das Zustellrouting, das sich auf die Empfängeradresse bezieht. Einmal das Hol-Routing, welches sich auf die Abholadresse bezieht.
Einzurichten ist das Hol-Routing nach den gleichen Regeln, wie das Zustell-Routing.



Das Hol-Routing wird analog zum Zustell-Routing unter Sped.-Verwaltung / S01-Service-Konfig im Reiter Service hinterlegt.
Im Dropdown sind alle Routingtabellen zu finden, die nicht gezielt per Häkchen aus dem Auswahlpulldown unterdrückt wurden.

Sobald das Hol-Routing eingestellt und wenigstens eine Sendung erfasst wurde, für die ein Hol-Routing eingestellt werden konnte, öffnet sich im Hauptmenü des Spediteurs ein neuer Menüpunkt Dispo/Hol-Depot mit Funktionen, wie wir sie bereits aus Dispo/Kunden oder Dispo/Depot kennen.

Sperrtext im Hol-Routing

Den Sperrtext, der je Depot im Depotstamm hinterlegt werden kann, kann auch dazu genutzt werden, die Kunden darauf aufmerksam zu machen, für welche Abgangs-PLZ welcher Service genutzt werden soll.
Kunden wissen häufig nicht oder nicht ganz genau welche PLZ noch zum eigenen NV-Gebiet ihres Spediteurs gehört und somit im Versand zu erfassen wäre und welche Im Service für die Beschaffung zu erfassen ist.
Um dem Kunden spätestens in der Erfassung die Möglichkeit zu nehmen Aufträge im falschen Service zu erfassen

Dazu sind im Hol-Routing für den Versand für alle PLZ, die nicht im eigenen NV-Gebiet zu holen sind und deshalb im Service für die Beschaffung zu erfassen sind, auch dafür Routingzeilen anzulegen. Diese Routingzeilen benötigen als Depot einen Wert, der für das tatsächliche Routing in dieser Tabelle nicht weiter verwendet wird.

Routingtabelle holsperre, DE=Deutschland Menü > Routings & Depots > Routingtabelle > Routingtabelle

PLZ: Suche

von PLZ ▼	bis PLZ	Laufzeit	Ortskennz.	A-sort	Depot	Z-sort	Hub1	H1-sort	Hub2	H2-sort	Hub3	H3-sort	sek
00001	19999				BLOG								
20000	29999				A200								
30000	99999				BLOG								

1-3/3 Neu

In o.g. Beispiel werden alle PLZ beginnend mit 2 dem eigenen Betrieb zugeordnet, alle anderen PLZ werden einem fiktiven Depot, hier “BLOG” zugeordnet.

Um das Depot BLOG zu sperren wird in die Übersicht der Routings gewechselt und in der Zeile des gewünschten Routings auf die Anzahl unter Depot geklickt:

Routings & Depots Menü > Sped.-Verwaltung > Routings & Depots

Routing	Version	Depots	Routingzeilen	Letzte Verwendung
[illegible]	15	198		2020-11
[illegible]	1	1		2020-06
[illegible]	8	4		2021-01
[illegible]	1	1		2020-10
[illegible]	10	95		2021-01
[illegible]	10	95		2021-02
Holrouting	11	12		2021-02
holsperre	2	3		2021-02

und dort das zu sperrende Depot ausgewählt:

Depotstamm für 'holsperre' Menü > Routings & Depots > Depotstamm

Depot ▼	Name	Dfueld	Land	Ort
A200	A200		DE	
BLOG	BLOG		DE	

Als Sperrtext ist ein Fehlertext zu wählen, der für den Kunden eindeutig beschreibt, dass im aktuellen Service die Erfassung für diese Abgangs-PLZ (Auftraggeber oder ggf. Ladeort) nicht möglich ist und welcher Service alternativ zu wählen ist.

LBH-Pflicht	Ohne
Warenwert Sendung, min	EUR
Gruppe	
Sperrtext	Bitte nutzen sie für diese PLZ den Service Beschaffung!

Dem Kunden wird die Meldung im Auftrag dann so angezeigt und die Fehler auslösende Adressart wird ebenfalls rot markiert :

Versand speichern speichern & Eti speichern & Neu Extras Menü

Bitte nutzen sie für diese PLZ den Service Beschaffung!

Auftraggeber-Id	88
Name1	[illegible]
Straße	[illegible]
L-Plz Ort	88682 Salem

Routingzeilen vorübergehend deaktivieren

Sollen einzelne Routingzeilen vorübergehend deaktiviert werden, kann der Wert *nop in das Feld A-Sort eingetragen werden. Damit wird diese Routingzeile behandelt, als wäre sie nicht vorhanden/gelöscht, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt durch entfernen dieses Wertes wieder reaktiviert werden.

Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.

Version 2023-08-02 / SG / KD / Copyright Daum Datentechnik Retgendorf