OrderRace-Notiz - S28: ID-Generatoren

Zusammenfassung:
Über die ID-Generatoren werden eindeutige Namen für Sendedaten, Ladelisten, Packstücke und Sendenummern erstellt. Die Namen können je nach Bedarf aus verschiedenen Komponenten bestehen, zB. aus einer Zahlenfolge, einem Namen und anschließend einem Zähler oder einer Zeitangabe.

Klassen

Für verschiedene Bereiche müssen feste Nummernkreise definiert werden, damit es keine Überschreibungen z.B. bei Dateinamen oder Probleme mit doppelten Nummern z.B. bei Packstücknummern gibt.
OrderRace unterteilt diese Bereiche in Klassen. Je nachdem welches Element nummeriert werden soll, muss die passende Klasse ausgewählt werden.

Colli-ID: auch Packstücknummer oder NVE, wird bei der Auftragserfassung für jedes Packstück generiert und ist später zB. auf der Ladeliste oder dem Eti zu sehen

Ladelisten-ID: ist auf der Ladeliste zu sehen, sowie auf Protokollen, Lade- und Sendelog beim Kunden und im Erteillog beim Spediteur

Order-ID: auch O# in OrderRace, wird nach dem ersten Speichern des Auftrags generiert und danach nicht mehr verändert. Sie muss beim Spediteur unbedingt eindeutig sein, damit nicht zwei Sendungen unter dem gleichen Namen existieren. Kann als Referenzwert für den Status-, Beleg- oder Link-Import genutzt werden, um das Tracking direkt in OrderRace abzubilden.

Sendenummer: diese ID kann als Dateiname für DFÜ-Daten verwendet werden, zB. Sendedaten, OrderAuto oder Audit. Erstellt man für verschiedene zu exportierende Daten einen eigenen Dateinamen, ist es später leichter die Dateien vom FTP-Server gezielt abzugreifen und ggf. gesondert zu behandeln

Für die Klassen Colli-ID, Order-ID und Sendenummer sollten unbedingt ID-Generatoren angelegt werden. Für die Ladelisten-ID ist diese Funktion optional.

Erstellen einer ID

In der Sped.-Verwaltung unter P04 - ID-Generatoren kann eine ID angelegt und gelöscht werden

ID-Generatoren Menü > Sped.-Verwaltung > ID-Generatoren

Name	Klasse	Maske	Zählerstand	Restzähler	Prognose Resttage	Letzte Nutzung
Colli-ID	Colli-ID	COLLIIDyI$n	49	51	Endlos, Überlauf Max auf Min	10.2.21 16:04:29
Ladeliste	Ladelisten-ID	LL$n_$I_$y	9	1	Endlos, Überlauf Max auf Min	1.12.20 11:42:51
NVE	Colli-ID	0034029583$n	500.013.955	99.986.044	Endlos, Überlauf Max auf Min	19.10.20 07:28:56
Orderauto	Sendenummer	ORDERAUTO$D_$n.txt.tmp	5	94	**Rest kritisch**	22.6.20 08:38:44
OR-Nr.	OrderID	OR$n_$d$th	11.507	9.999.988.492	Endlos, Überlauf Max auf Min	10.2.21 16:04:05
Sende-NrALT	Sendenummer	OR$n.txt	1.963	998.036	Endlos, Überlauf Max auf Min	1.12.20 11:43:00
Sendenummer	Sendenummer	SENDENUMMER$n	111.133	888.866	Endlos, Überlauf Max auf Min	1.12.20 11:43:00

1-7/7 Neu

Zu sehen ist zunächst eine Übersicht mit ggf. schon vorhandenen ID-Generatoren. Über den Button “Neu” unten rechts kann eine ID erstellt werden.

Bearbeiten Menü > ID-Generatoren > Bearbeiten

speichern Löschen

1 Name
2 Klasse: Colli-ID
3 Feste Länge des Zählers
4 Überlauf-/neu-Min
5 Überlauf-/neu-Max
6 Überlauf erzwingen ☑ (bei der nächsten Id-Anforderung)
7 Maske ?
8 Prüfziffer: ohne
9 Zähler-Min (Start)
10 Zähler-Max
11 Zählerstand
12 Überlauf Max auf Min erlaubt ☐

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:

1 Für besseres Verständnis ist es sinnvoll, einen Namen bezogen auf den Zweck der ID zu vergeben
2 eine der oben beschriebenen Klassen auswählen
3 wird hier ein Zähler definiert, muss für diesen zwingend ein Nummernkreis vergeben werden (siehe Feld 4 und 5: Überlauf-/neu-Min und Überlauf-/neu-Max),
der Zähler kann maximal 20 Stellen lang sein
4 einen Startpunkt
5 und ein Ende des Zählers bestimmen
6 wird eine neue ID erstellt, muss der Haken gesetzt werden. Wird eine bestehende ID verändert und der Haken ist gesetzt, greifen die Änderungen ab der nächsten Anforderung der ID. Wird für einen bestehenden ID-Generator ein neuer Nummernkreis hinterlegt, kann der Haken bei “Überlauf erzwingen” weggelassen werden, wenn zunächst der bestehende Nummernkreis ganz voll laufen soll. Dies ist z.B. bei NVE-Nummernkreisen sinnvoll.
7 die Maske bestimmt den Aufbau der ID. Es stehen folgende Bestandteile zur Verfügung:
$n - Zähler

$y - Jahr
$m - Monat 01-12
$d - Tag 01-31
$th - Stunde 00-23
$tm - Minute 00-59
$ts - Sekunde 00-59
$l - Login-Name
$# - Default-Kundennummer im Service
$i - “n”/”i” in Sendefilenames bei nat/int
$r - Kundensorter
$D - Service-Parameter “Depot-id”
$S - Service-Parameter “Service-Import-id”

Für die bessere Übersicht können einzelne Bestandteile mit einem Unterstrich getrennt werden.
Die Maske für eine ID, die als Dateiname verwendet werden soll, könnte wie folgt aussehen:

Audit_$th_$tm_$ts_$n

Diese ID würde mit dem Wort “Audit” beginnen, danach folgt die Stunde, die Minute und die Sekunde zu der die ID angefordert wurde und der Zähler, dessen Länge bei 3. festgelegt wurde.
Setzt man “.tmp” an das Ende der Maske und das empfangende FTP-Skript kennt diese Vorgehensweise, wird verhindert, dass bei Abholung per FTP, die Datei nicht fertig geschrieben ist und zu früh abgeholt wird.

8 es kann zwischen verschiedenen Prüfzifferarten ausgewählt werden
9 Ab der ersten Verwendung sieht man hier den Startpunkt
10 hier das Ende des Zählers
11 und hier den aktuellen Stand des Zählers
12 ist der Haken gesetzt, beginnt der Zähler bei erreichen des Maximums automatisch wieder beim Minimum
Vorsicht! Auf diese Weise kann eine ID doppelt vergeben werden.

Erstellte IDs anwenden

In der S01 - Service-Konfig im Reiter Service können die IDs der Klassen *Order-ID, Colli-ID* und *Ladelisten-ID* aus dem Dropdown gewählt werden



Im Reiter Export können die IDs der Klasse *Sendenummer* für die Sendedaten, das OrderAuto oder das Audit ausgewählt werden.
Im Dropdown stehen nur die IDs der jeweils passenden Klasse zur Verfügung.

Bei Bedarf können je Kunde und Lieferterminart zT. abweichende IDs hinterlegt werden. Über Menü - Kundenbuch - K4-Kunden-Service-Konfig-Vergleich kann eingesehen werden, welcher Kunde welche abweichende ID verwendet.

Tipps

Droht ein Zähler überzulaufen, kann eine Warnung per E-mail gesendet werden. Dazu muss die gewünschte E-mail-Adresse im Reiter Export im Feld *Auto-Warn-E-mail* hinterlegt sein. Hinweise über die Laufzeit können aus der Übersicht vorhandener IDs dem Feld *Prognose Resttage* entnommen werden.

Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.

Version 2021-02-17 / LU / SG / KD / Copyright Daum Datentechnik Retgendorf