OrderRace-Notiz - S30: Hinweis-Schlüssel

Zusammenfassung:
Hinweis-Schlüssel gehören zu den optionalen Stammdaten, sie müssen also nicht zwingend angelegt werden.
Hinweis-Schlüssel sollen wiederkehrende Hinweise des Kunden an den Spediteur normen und so in dessen Dispo-Programmen abfragbar zu machen.

Allgemeines zu Hinweis-Schlüsseln

Das Anlegen von Hinweis-Schlüsseln für wiederkehrende Bemerkungen (Freitexte) nutzt dies zum Einen dem Kunden, da er sich dadurch das Tippen des Textes spart und einfach den passenden Schlüssel auswählen kann, zum Anderen nutzt es dem Spediteur, da er damit seine Prozesse besser optimieren kann. So kann er z.B. (je nach Dispoprogramm) steuern, dass für eine Sendung, die mit Hebebühne zugestellt werden muss, nicht versehentlich ein Fahrzeug eingeteilt wird, das keine Hebebühne hat, oder Avis-Sendungen landen zuerst in der Abteilung, die sich um die Avise kümmert, statt sie versehentlich in die Zustellung zu geben.
Oftmals werden die anzulegenden Hinweis-Schlüssel auch vom Netzwerk, in dem der Spediteur arbeitet, vorgegeben.
Hinweis-Schlüssel sollen also dazu dienen, die Handhabung einer Sendung für alle Beteiligten zu vereinfachen und Prozesse zu optimieren.

Anlage eines Hinweis-Schlüssels

Bei der Einrichtung einer Speditionsinstanz durch den OrderRace-Service wird idR wenigstens ein Hinweis-Schlüssel mit angelegt, um die Verwendung und Übermittlung dieser testen zu können. Diese Hinweis-Schlüssel können weiterverwendet oder gelöscht werden, indem in S09-Hinweis-Schlüssel der entsprechende Hinweis-Schlüssel durch Klick auf den Code ausgewählt und dann bearbeitet oder mit dem **Löschen**-Button oben rechts gelöscht wird.

Mit Neu kann ein neuer Hinweis-Schlüssel angelegt werden

Code ▼	Status	Nat	Int	Name	Kurzname	Max.Zusatzlänge	Sortierindex	270	Sonderflag	Aktiviert
01	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN			Elektronisches Avis:	elektr. avisieren	30	15			3
03	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	03	03	Palette nicht belasten	Pal. nicht belasten					
140	Selektiv Spediteur, Voreinstellung AUS	140		Prüfzusammenfassung für LI-Batterien liegt vor	PrüfZsfg LI-Batter liegt vor		30			1
17	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	17	17	Avis telefonisch		35				
18	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	18	18	Zeitfensterbuchung		35				
502	Deaktiv	502	502	Kundenauftragsnummer		20		anr		
51	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	51	51	nur mit Hebebühne zustellen	Hebebühne		50	oan		
74	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	74	74	MRN-Nr. für Norwegen		30				
991	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	000	000	Ansprechpartner + Tel angeben		30				
D01	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	D01	D01	Handelsrechnung						
D02	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	D02	D02	mit HR & AE						
TGP	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	TGP	TGP	Tagespreisnummer:		8	333			

1-12/12 Neu

Im Fenster für die Hinweis-Schlüssel-Anlage stehen folgende Parameter zur Verfügung:



100 Code: Alle Stammdaten beginnen mit dem OrderRace-internen Code.
Dieser Code muss eindeutig sein. Er kann z.B. identisch mit dem DFÜ-Code sein, aber das ist keine Notwendigkeit. Für eingehende DFÜ und Importe ist dieser Code zu verwenden (ggf. per Recoder umzusetzen). Die Listensortierung in der jeweiligen Stammdatenübersicht erfolgt nach diesem Code.

101 Status: Jeder Stammdate muss ein Aktivierungsstand= Status zugeordnet werden.

Mögliche Auswahlen sind:

- Selektiv Kunde, Voreinstellung AN
- Selektiv Kunde, Voreinstellung AUS
- Selektiv Spediteur, Voreinstellung AN
- Selektiv Spediteur, Voreinstellung AN
- Deaktiv

Selektiv Kunde, Voreinstellung AN/AUS:
Selektiv Kunde bedeutet, dass zwar der Spediteur eine Vorauswahl für den Kunden treffen kann, welche Hinweisschlüssel, Lieferterminarten, Frankaturen etc. in der Auftragserfassung für den Kunden voreingestellt (AN) oder nicht voreingestellt (AUS) werden sollen, der Kunde kann diese Liste dann jedoch unter Verwaltung selbständig anpassen.

Selektiv Spediteur, Voreinstellung AN/AUS:
Selektiv Spediteur bedeutet, dass der Spediteur fix für den Kunden einstellt, welche Hinweisschlüssel, Lieferterminarten, Frankaturen etc. in der Auftragserfassung vorhanden (AN) oder nicht vorhanden (AUS) sein sollen, der Kunde kann diese Liste nicht ändern.

Deaktiv:
Deaktiv bedeutet, dass dieser Code aktuell den Kunden nicht zur Verfügung steht. Codes die langfristig nicht oder nicht mehr benötigt werden, sollten gelöscht werden. Bei Bedarf können diese Codes aus den gelöschten Listen wieder "entlöscht" werden.

102 Sortierindex: Der Sortierindex kann dazu genutzt werden, die Reihenfolge festzulegen, in welcher die Stammdaten im Dropdownmenü der Frankatur in der Auftragserfassung dem Kunden angezeigt werden sollen. So können häufig verwendete Frankaturen weit nach oben gesetzt werden, oder selten benutzte nach unten verschoben werden. Erlaubt sind Werte von 0-9000.
Wird bei den **Hinweisschlüsseln ein negativer Sortierindex** gesetzt, z.B. "-100", dann wird dieser Hinweisschlüssel als Checkbox in der Auftragserfassung rechts unterhalb des Termins dargestellt.
Dies eignet sich z.B. für Hinweisschlüssel wie "Zustellung mit Hebebühne".
Wird ein negativer Sortierindex zwischen -800 und -809 gewählt, wird die Checkbox direkt unter den Warenwert gezogen.
Ist in der Service-Konfig unter Auftrag das Häkchen gesetzt für **Erlaube Hinweis-Schlüssel als Checkbox** und für einen Kunden sind maximal 4 Hinweisschlüssel aktiviert, so werden diese Hinweisschlüssel mit Checkboxen anstatt des gewohnten Dropdownmenüs dargestellt.

111 deutsch: In der Benutzerverwaltung können je Benutzer 3 Sprachen eingestellt werden. Die erste Sprache, dient als Anzeigesprache, die Sprachen 2 und 3 dienen dazu die Stammdaten für die Kunden/Kollegen in andere Sprachen zu übersetzen. So kann ein Mitarbeiter, der z.B. deutsch, englisch, französisch gewählt hat, die Bezeichnungen der Stammdaten in diesen 3 Sprachen anlegen.
Je Sprache gibt es die Möglichkeit durch Tilde getrennt eine Langbezeichnung anzulegen, die in den jeweiligen Listenansichten der Stammdaten zu sehen ist und eine Kurzbezeichnung, die im Dropdownmenü zu sehen ist.

112 englisch: siehe *111 deutsch*

121 nat-code: Zu jeder Stammdate kann ein Code für nationale Sendungen (Empfangsland = Inland des Sped) hinterlegt werden, der in der DFÜ dafür ausgegeben wird.
Optimalerweise wird hier direkt der Code eingetragen, der im TMS des Spediteurs erwartet wird, damit dort nicht noch eine zusätzliche Umsetzung eingerichtet werden muss.

122 int-code: Zu jeder Stammdate kann ein Code für internationale Sendungen (Empfangsland <> Inland des Sped) hinterlegt werden, der in der DFÜ dafür ausgegeben wird.

125 nat. Produkt-Code: Je Lieferterminart und Hinweisschlüssel kann ein Produkt-Code nat. und int. eingetragen werden, der im Rel.100 (CTL-Ausprägung) in der Satzart G99 übermittelt wird.

126 int. Produkt-Code: Je Lieferterminart und Hinweisschlüssel kann ein Produkt-Code nat. und int. eingetragen werden, der im Rel.100 (CTL-Ausprägung) in der Satzart G99 übermittelt wird.

160 Ausgabeart: Steuert wie der Hinweisschlüssel in der DFÜ ausgegeben werden soll. Mögliche Werte sind:

- normal: Der Code nat. oder int. wird im vorgesehenen Feld der DFÜ ausgegeben (im Rel.100 im H00-Satz), dazu ggf der vom Kunden erfasste Zusatztext.

- Ausgabe als Text mit Maske, mit int/nat-Code als Quali (im Bord100): Die Ausgabe im Rel.100 erfolgt nicht im H00-Satz, sondern im H10-Satz bei den Freitexten. Als Qualifier wird der Code nat/int verwendet statt wie sonst üblich 000 oder 002, außerdem beginnt der Freitext mit der Langbezeichnung des Hinweisschlüssels, gefolgt ggf vom Zusatztext, der vom Kunden dazu erfasst wurde.
- Ausgabe als Text ohne Maske, mit int/nat-Code als Quali (im Bord100): Die Ausgabe im Rel.100 erfolgt nicht im H00-Satz, sondern im H10-Satz bei den Freitexten. Als Qualifier wird der Code nat/int verwendet, gefolgt ggf vom Zusatztext, der vom Kunden dazu erfasst wurde.
- keine normale Ausgabe, aber Zusatz in PAS.EEB.BestellNr: die Ausgabe in der PAS-Steckdose erfolgt in der Satzart EEB im Feld BestellNr
- keine normale Ausgabe, aber Nat/Int-Code in PAS.DDB.Auftragsart (4-5): die Ausgabe in der PAS-Steckdose erfolgt in der Satzart DDB im Feld Auftragsart an Stelle 4-5
- ohne Ausgabe: Es erfolgt keine Ausgabe in der DFÜ.

203 Min. Zusatz Länge: Wird im Feld Min. Zusatz Länge ein Wert größer 0 eingetragen öffnet sich in der Auftragserfassung hinter dem ausgewählten Hinweis-Schlüssel ein neues Feld, welches dadurch auch zum Pflichtfeld definiert wurde. Die Anzahl, die eingetragen wird steht für die Anzahl an Zeichen, die wenigstens im Zusatzfeld erfasst werden müssen.
Wird keine Min.-Länge erfasst, nur eine Max.-Länge, öffnet sich zwar das Zusatzfeld in der Auftragserfassung, es handelt sich aber nicht um eine Pflichtangabe.
204 Max. Zusatz Länge: Im Feld Max. Zusatz Länge kann die Länge des Zusatzes begrenzt werden. Die maximale Zusatzlänge ist jedoch 40 Zeichen, wobei die maximale Zusatzlänge des Datensatzes diese Länge meist weiter begrenzt (im Rel.100 z.B. 35 Stellen).
219 Zusatztyp: In diesem Dropdownmenü kann die Formatierung des Zusatzfeldes definiert werden.
Mögliche Werte sind:

- ohne: alle Zeichen sind erlaubt.
- positive Dezimalzahl (Währung): erwartet einen Betrag mit zwei Nachkommastellen.
- positiver Ganzzahlbetrag: erwartet einen Betrag ohne Nachkommastellen.
- Emailadresse oder Mobil-tel.nr.: erwartet eine Emailadresse oder eine Mobiltelefonnummer
- IDS-Warenannahme-Zeiten: erwartet eine Warenannahmezeiten in der Form MO-DO1000-1800FR-FR1100-1300

220 Max. Anzahl pro Sendung: Mit diesem Parameter kann begrenzt werden, wie oft ein Hinweisschlüssel je Sendung verwendet werden darf.
Für die meisten Hinweisschlüssel ist hier 1 üblich. Manche Schlüssel sollen aber mehrfach verwendet werden können, dann ist hier ein anderer Eintrag als 1 zu wählen.
250 Nicht mit VP-Codes: In diesem Feld können mehrere VP-Codes mit Tilde (~) getrennt eingetragen werden, die in Kombination mit dieser Lieferterminart oder diesem Hinweisschlüssel nicht erlaubt sind. Z.B.:
FP~GP~HP
251 Nur zusammen mit Hinweis-Schlüssel: Manche Hinweisschlüssel benötigen zusätzlich zwingend einen bestimmten weiteren Hinweis-Schlüssel. Mit diesem Parameter kann einer dieser Hinweis-Schlüssel erzwungen werden.

Mit Tilde (~) getrennt können verschiedene Hinweis-Schlüssel-Codes eingetragen werden. In der Auftragserfassung muss zu diesem Hinweisschlüssel dann EINER der aufgelisteten Hinweis-Schlüssel dazu erfasst werden, um den Auftrag fehlerfrei speichern zu können.
z.B.: 01~02~115~233
Neben dem Erzwingen von bestimmten Hinweisschlüsseln, können diese auch Verboten werden, sodass eine Kombination von diesem Hinweisschlüssel und einem der Liste ausgeschlossen werden kann.
Die Eingabe erfolgt dann jeweils mit voran gestelltem ! also z.B.: !01~!02~!233
Auch eine Kombination aus erzwungenen und verbotenen Hinweisschlüsseln ist möglich, z.B.: !01~!03~115~233
253 Nicht zusammen mit Lieferterminart: In diesem Feld kann eine Lieferterminart oder mehrere Lieferterminarten mit Tilde (~) getrennt eingetragen werden, die in Kombination mit diesem Hinweisschlüssel nicht erlaubt sind. Z.B.: 60~62~64
255 Nur zusammen mit Frankatur: Manche Hinweis-Schlüssel benötigen zwingend eine bestimmte Frankatur, oder dürfen nicht zusammen mit einer bestimmten Frankatur verwendet werden. Mit Tilde (~) getrennt können verschiedene Frankatur-Codes eingetragen werden. In der Auftragserfassung muss zu diesem Hinweis-Schlüssel dann EINE dieser Frankaturen verwendet werden, um den Auftrag fehlerfrei speichern zu können.
z.B.: 01~02~DAP
Oder man schließt mit ! voran gestellt eine oder mehrere Frankaturen aus, z.B. !EXW~!05
270 Sonderflag: Mithilfe des Sonderflag kann einem Hinweis-Schlüssel (HWS) eine bestimmte Funktion zuteil werden.
Mögliche Werte sind:

- ohne(): Der HWS wird ausgegeben wie er angelegt ist und wie es das DFÜ-Format vor sieht.
- Abtrageleistung (abt): Nur Ausgabe im NDS-Treiber im M301-Satz im Feld 11-Kz. Abtragsleistung.
- A#(Auftrags-/Lieferscheinnr) (anr): Mit dieser Funktion wird der HWS dazu genutzt die A# mit einem bestimmten Code in die DFÜ auszugeben. Diese Funktion wird oftmals genutzt, um externe Trackingplattformen mithilfe der Auftragsnummer anzusteuern. Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann. Ausgabe im NDS-Treiber im M300-Satz im Feld 2-Versenderreferenz.
- A#, sonst O# (ao#): Ist die A#gefüllt, wird diese mithilfe des HWS ausgegeben, ansonsten die O#.Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann.
- Besteller/Empfänger-Ref (ber): Ausgabe im NDS-Treiber im M300-Satz im Feld 3-Empfängerreferenz.
- Gelöschter Auftrag, Audit (del): Manche Formate, die für das Audit verwendet werden (z.B. Rel.100) kennen keinen Löschsatz, das automatische Löschen eines Audits ist somit nicht möglich. Mithilfe eines HWS, der als Sonderflag diese Auswahl hat, kann die Löschinfo aber an den Spediteur übermittelt werden und dieser kann mithilfe von gezielten Filtern/Regeln diese Sendung dann als gelöscht identifizieren. Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann.

- Dokument-Id/Ref (doc): Nur Ausgabe im NDS-Treiber im M340-Satz im Feld 2-Code Dokument 1, dazu müssen die Codes nat+int (121+122) mit dem Dokument-Code gefüllt werden, z.B. 380 für Handelsrechnung.
- EKAER/SENT-Nummer (eka): Nur Ausgabe im NDS-Treiber im M301-Satz im Feld 9-Elektronische Transportnummer/SENT-Nummer.
- Vereinbarte Fracht (i200):.
- Versicherungswert (ival):.....
- LKW/Tour(lkw): Wird dieses Sonderflag gesetzt, wird mit diesem HWS das Abholfahrzeug, bzw der LKW aus der LKW-Dispo übertragen. Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann.
- OrderAuto Hebebühne (oahb): Ist in der Summierung für das OrderAuto eine Sendung enthalten, die einen HWS mit diesem Sonderflag enthält, wird das Häkchen für die Hebebühen auch im OrderAuto gesetzt. Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann.
- Auftragserfasser (oan): Damit kann der Name des Kundenmitarbeiters, der diesen HWS erfasst hat - potenziell auch diesen Auftrag - im HWS übermittelt werden.Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann.
- O#: Mit dieser Funktion wird der HWS dazu genutzt die O# mit einem bestimmten Code in die DFÜ auszugeben, anstatt diese nur als Sendungsnummer VP/Kunde zu stellen (abhängig von den Export-Optionen). Diese Funktion wird oftmals genutzt, um externe Trackingplattformen mithilfe der O# anzusteuern. Der HWS sollte dazu auf Status **Deaktiv** gestellt werden, damit er nicht zusätzlich noch manuell befüllt werden kann.
- Marker Sendungsdaten. kein Audit (send):.....
- Zustelltext (B100,H10,Quali) (T001): Wird dieser Sonderflag in einem HWS gesetzt, wird dieser HWS im Rel.100 nicht im H00-Satz, sondern im H10-Satz (Freitext) mit Qualifier 001 für Zustellung ausgegeben.
- Abholtext (B100,H10,Quali) (T002): Wird dieser Sonderflag in einem HWS gesetzt, wird dieser HWS im Rel.100 nicht im H00-Satz, sondern im H10-Satz (Freitext) mit Qualifier 002 für Abholung ausgegeben.
- Rechnungstext (B100,H10,Quali) (T003): Wird dieser Sonderflag in einem HWS gesetzt, wird dieser HWS im Rel.100 nicht im H00-Satz, sondern im H10-Satz (Freitext) mit Qualifier 003 für Rechnung ausgegeben.
- Tel-Liefer-Avis (tda): Wird im Adressbuch zu einer Adresse eine Telefonnummer angelegt und dahinter das Häkchen für Avis? gesetzt und es wurde ein Hinweisschlüssel (HWS) mit diesem Sonderflag angelegt, der beim Kunden aktiv ist, dann wird die Telefonnummer aus der Adresse automatisch in den vorgesehen HWS übernommen, wenn ein Auftrag an diese Adresse erfasst wird. Ausgabe im NDS-Treiber im M301-Satz im Feld 7+8-Avisierung Zustellung + Telefonnummer Zustellung.
- Tel-Fahrer-Avis (tfa): Wird im Adressbuch zu einer Adresse eine Telefonnummer angelegt und dahinter das Häkchen für Fahreravis? gesetzt und es wurde ein HWS mit diesem Sonderflag angelegt, der beim Kunden aktiv ist, dann wird die Telefonnummer aus der Adresse automatisch in den vorgesehen HWS übernommen,

wenn ein Auftrag an diese Adresse erfasst wird. Ausgabe im NDS-Treiber im M301-Satz im Feld 8+10-Telefonnummer Zustellung + Kz. Fahreravise.

- Abhol-Avis (tha): Nur Ausgabe im NDS-Treiber im M301-Satz im Feld 3+4-Avisierung Abholung + Telefonnummer Abholung.

301 Produktname im Eti: In manchen Kooperationen ist es vorgeschrieben, dass für bestimmte Lieferterminarten oder Hinweis-Schlüssel ein fester Produktname auf dem Etikett erscheinen muss. Der vorgeschriebene Produktname ist in dieses Feld einzutragen und wird dann bei Benutzung dieser Lieferterminart oder dieses Hinweis-Schlüssels auf dem Etikett - idR recht groß - angedruckt, sofern die dafür notwendige Variable in dem hinterlegten Etikett eingerichtet ist (nicht in jedem Etikett ist diese Funktion eingerichtet).
302 Auf Etikett weglassen: Sofern die dafür notwendigen Variablen im hinterlegten Etikett eingerichtet sind, wird jede Lieferterminart und die ersten Hinweis-Schlüssel auf dem Eti angedruckt. Sollen einzelne nicht angedruckt werden, kann das über diese Checkbox deaktiviert werden.
311 mit Spedavis: Wenn gewünscht, kann für einzelne Hinweisschlüssel ein Spedavis per Email ausgelöst werden (=Speditionasauftrag).
Zu welchem Erfassungszeitpunkt einer Sendung das Spedavis ausgelöst werden soll und wohin es gesendet werden soll, wird in der S01-Service-Konfig im Reiter Erteilen definiert.
401 abw. Zustellrouting: Je Lieferterminart, Hinweis-Schlüssel und Kunden-Service-Konfig kann ein abweichendes Zustellrouting hinterlegt werden, um zum Beispiel speziell für diese Lieferterminart, diesen Hinweis-Schlüssel oder diesen Kunden andere Partner zu nutzen, oder wenn es ohne Rückfall-Routing und ohne ROW angelegt wird, um diese Lieferterminart, Hinweis-Schlüssel oder Kunden nur für einen bestimmten PLZ-Kreis zuzulassen.
Priorisierung abweichender Routings: Kundenparameter > (wichtiger als) Hinweis-Schluessel > (wichtiger als) Terminart > (wichtiger als) Serviceparameter.
511 Colli-Gewicht, max.: Je Hinweis-Schlüssel kann ein Maximum des einzelnen Packstückgewichts definiert werden. So kann z.B. gewährleistet werden, dass das Packstück ohne weitere Hilfsmittel von nur einem Mann händelbar ist.

Übersicht Hinweis-Schlüssel

In der Übersicht der Hinweis-Schlüssel sind bereits einige Parameter sichtbar. So ist bereits in der Übersicht erkennbar, ob es für einen oder mehrere Hinweis-Schlüssel einen negativen Sortierindex (=Checkbox) gibt, ob ein Sonderflag hinterlegt ist und wie lang die maximale Zusatzlänge ist.

Code	Name	Kurzname	Status	Nat	Int	M...	So...	Sonderf...	Aktiv...
01	Elektronisches Avis:	elektr. avisieren	Selektiv Kunde, V...			35	15	tda	4
03	Palette nicht belasten	Pal. nicht belasten	Selektiv Kunde, V...	03	03				
140	Prüfzusammenfassung für ...	PrüfZsfg LI-Batter liegt vor	Selektiv Spediteur...	140			-30		2

Aktivierung beim Kunden

Je nach Status, der je Hinweis-Schlüssel hinterlegt ist, gibt es im Kundenlogin noch die Möglichkeit für diesen Kunden speziell auszuwählen welche Hinweis-Schlüssel er braucht oder nicht.
Dazu kann ggf. unter Verwaltung in 41 - Hinweis-Schlüssel die Aktivierung geändert werden, also ein Häkchen entfernt oder gesetzt werden und unten per **Aktivierung ändern** die Änderung gespeichert werden:



Hinweis-Schlüssel Menü > Verwaltung > Hinweis-Schlüssel

Code ▼	Name	Kurzname	Max.Zusatzlänge	aktiv
01	Elektronisches Avis:	elektr. avisieren	30	☑
03	Palette nicht belasten	Pal. nicht belasten		☐
140	Prüfzusammenfassung für LI-Batterien liegt vor	PrüfZsfg LI-Batter liegt vor		☐
17	Avis telefonisch		35	☑
18	Zeitfensterbuchung		35	☑
51	nur mit Hebebühne zustellen	Hebebühne		☑
74	MRN-Nr. für Norwegen		30	☐
991	Ansprechpartner + Tel angeben		30	☑
D01	Handelsrechnung			☑
D02	mit HR & AE			☑
TGP	Tagespreisnummer:		8	☐

Aktivierung ändern

Die Aktivierung den Kundenbedürfnissen anzupassen macht für jede Stammdate Sinn, da es das Dropdownmenü kürzer und somit übersichtlicher macht und dadurch letzten Endes dem Kunden Zeit in der Auftragserfassung spart.

Anzeige in Auftragslisten

Jeder Mitarbeiter kann sich in den Listzusätzen konfigurieren welche Felder er sich zusätzlich anzeigen lassen möchte.
Dazu kann entweder in der Mitarbeiterliste im eigenen Benutzer unter Listzusätze, oder in einer Auftragsliste oben auf Listzusätze geklickt werden.

Darin sind die Zusatzfelder, die man sehen möchte auszuwählen und die Änderung mit Speichern oder Neu Suchen zu speichern.



Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.

Version 2023-01-27 / SG / KD / Copyright Daum Datentechnik Retgendorf