OrderRace-Notiz - S44: Service-Konfig

Zusammenfassung:
In der Service-Konfig legt der Spediteur zusammen mit dem OrderRace-Support die Rahmenbedingungen für diesen Service fest. Neben der Speditionsadresse gehören dazu u.a. welche Adressarten möchte der Spediteur erlauben, welches Etikett soll verwendet werden, in welchen Farben soll OrderRace dem Kunden präsentiert werden und wohin soll welche DFÜ gesendet werden.

Service-Konfig

Als Service bezeichnet OrderRace die verschiedenen möglichen Umgebungen innerhalb einer Speditionsinstanz.
Übliche Services sind Versand und Beschaffung. Außerdem kann es Services für spezielle Paketdienste, für Komplettladungen oder spezielle Kooperations-Geschäfte geben.
Durch die Trennung der Services können je Service unterschiedliche Parameter definiert werden. So werden für die Beschaffung z.B. andere Adress-Arten oder gar ein anderes Etikett benötigt, als für den Versand. Außerdem können unterschiedliche Stammdaten wie Lieferterminarten oder Hinweisschlüssel definiert werden, die dann ausschließlich für diesen Service verwendet werden können.
In der Sped.-Verwaltung / S01-Service-Konfig definiert der Spediteur also u.a. was erlaubt ist und was nicht, was er verarbeiten und somit zulassen kann und was eben nicht.
Der OrderRace-Support richtet zunächst die Service-Konfig nach Erfahrungswerten und den Informationen, die ihm vom Spediteur vorliegen ein. Im Laufe des Testbetriebs müssen diese Einstellungen ggf. weiter überarbeitet und an die Gegebenheiten beim Spediteur (TMS, Kooperationszugehörigkeit(-en), Kerngeschäft, Kundenstruktur etc.) angepasst werden.

Die Einstellungsmöglichkeiten in der Service-Konfig sind thematisch in verschiedene Reiter unterteilt.

Service

Im Reiter Service stehen folgende Parameter-Felder zur Verfügung:



- **Service-Name**: der Service-Name kann vom Spediteur definiert werden. Unter diesem Namen wird der Service den Kunden und Speditionsmitarbeitern dann angezeigt. Übliche Namen sind “Versand”, “Beschaffung”, “Belog” etc.
- **OrderRace alias**: OrderRace darf den Kunden unter einem eigenen Namen angeboten und angezeigt werden, sodass neben der eigenen Farbwahl auch der Name der Anwendung zum firmeneigenen Design passt und einen hohen Wiedererkennungswert beim Kunden erzeugt.
  Das alias wird im Spediteur-Hauptmenü und im Kunden-Hauptmenü angezeigt. Im Layout OrderRace1 und OrderRace1.1 wird es nur angezeigt, wenn kein Kundenlogo existiert.
- **Service-Depot ID**: hier ist die ID einzutragen unter der der Spediteur in einer Kooperation geführt wird. Diese wird z.T. in der DFÜ und auf Etiketten ausgegeben.
- **Service ID bei Import**: diese ID muss vom OrderRace-Support festgelegt werden und wird beim Auftragsimport via EasyUP benötigt, damit OrderRace erkennen kann, in welchen Service die Aufträge importiert werden müssen.
- **Service-Art**: als Service-Arten stehen Eingang und Ausgang zur Auswahl. Standard ist auch in der Beschaffung Ausgang. Eingang ist für spezielle Abläufe vorgesehen, z.B. wenn ein Drittpartner mit angebunden werden soll, dem darüber die Möglichkeit zum Dokumentenupload (z.B. Ablieferbelege) und zur manuellen Statusrückmeldung gegeben wird. Der Partner, der mit einem Kundenlogin angelegt wird, kann über sein Kundenmenü unter Verwaltung / 23-Bordero-Eingang seine importierten Eingangsborderos bearbeiten, also als entladen melden und gelangt über diesen Menüpunkt auch auf die einzelnen Aufträge um dort Statusdaten manuell zu pflegen. Natürlich können die Statusdaten und Ablieferbelege auch automatisch importiert werden.
- **ID-Generator Order-ID (O#)**: in diesem Dropdown stehen alle ID-Generatoren der Klasse OrderID zur Auswahl. Dieser Nummernkreis legt die eindeutige O# eines jeden Auftrags fest.

- **Inland**: Im Feld Inland ist der zweistellige ISO-Code des Landkennzeichens des Spediteurs einzutragen. Anhand dieser Eingabe wird z.B. erkannt, wann es sich um nationale Sendungen und wann um internationale Sendungen handelt, um für die Ausgabe der DFÜ der Stammdaten wie Lieferterminarten und Frankaturen eine Unterscheidung treffen zu können.
- **Colli-Id-Art**: hier ist auszuwählen nach welcher Logik die Colli-ID erstellt und ggf die zugehörige Prüfziffer berechnet werden soll. Am häufigsten findet NVE/SSN Verwendung, je Kooperationszugehörigkeit kann das aber abweichen.
- **Inlandswährung**: Als Inlandswährung ist der Code einzutragen, der im Datensatzkopf als Währung ausgegeben werden soll. Im Rel.100 idR "EUR".
- **Id-Generator Colli-Id**: Über die ID-Generatoren werden eindeutige Namen für Sendedaten, Ladelisten, Packstücke und Sendenummern erstellt. Die Namen können je nach Bedarf aus verschiedenen Komponenten bestehen, z.B. aus einer Zahlenfolge, einem Namen und anschließend einem Zähler oder einer Zeitangabe. Colli-ID, auch Packstücknummer oder NVE, wird bei der Auftragserfassung für jedes Packstück generiert und ist später zB. auf der Ladeliste oder dem Eti zu sehen und wird in der DFÜ übermittelt. In diesem Dropdown stehen alle ID-Generatoren der Klasse Colli-ID zur Auswahl.
- **Eti-Formular**: OrderRace bietet verschiedene Etiketten-Formulare an. Das Formular, das für den ganzen Service greifen soll, muss vom OR-Service hinterlegt werden. Abweichende Etiketten je Kunde oder Lieferterminart können vom Spediteur dort eingetragen werden.
- **Zustell-Routing**: Das Zustellrouting steuert auf welches Depot eine Empfängeradresse geroutet werden soll. Das im Auftrag ermittelte Depot wird idR auf dem Etikett angedruckt, außerdem werden Aufträge je Depot zusammengefasst in der Liste Dispo/Depot angezeigt.
  Je nach Art des Datensatzes kann das Depot auch in der DFÜ übermittelt werden, es kann für die DFÜ-Datei auch ein Dateiwechsel je Zieldepot eingeleitet werden (siehe Reiter Export).
  Für Beschaffungsaufträge im Rel.100 wird das Depot außerdem mit eigenem B00-Satz Qualifier DLF übermittelt, sofern in den Export-Optionen das Häkchen für "Bord100, B00, Zieldepot als DLF" gesetzt wurde.
  Im Depotstamm unter P03-Routings & Depots können je Depot verschiedene Bedingungen und Begrenzungen hinterlegt werden.
- **Hol-Routing**: Das Hol-Routing steuert auf welches Depot eine Holadresse (alternativ Ladeort oder Auftraggeber) geroutet werden soll. Das Hol-Routing kann für die Steuerung des NV-Abholfahrzeuges oder in der Beschaffung für die Einteilung welchem Partner der Auftrag weiter übermittelt werden soll herangezogen werden.
- **O#, Länge Prefix**: Die laufende O# wird in P04 - ID-Generatoren mit der Klasse OrderID angelegt. Wird in dieses Feld z.B. 5 eingetragen, werden in den Auftragslisten die ersten 5 Stellen der O# nicht mit angezeigt.
- **Belog-Service für Versand-an-Belog-Funktion**: Ist hier ein Service definiert, können für Aufträge aus dem Versand unter Extras Rückholaufträge generiert werden, dabei werden die Adressen umgedreht damit ein Auftrag im zugehörigen Beschaffungsservice generiert.

Erbe

Wie bereits oben beschrieben ist es möglich je Service eigene Stammdatenlisten anzulegen, z.B. für Lieferterminarten oder Hinweisschlüssel. Das macht aber nur Sinn, wenn diese sich tatsächlich unterscheiden. Andernfalls empfiehlt es sich, ein Erbe einrichten zu lassen.
Mit dem Erbe ist es möglich alle, oder auch nur einzelne Tabellen in einem Service - z.B. Versand - zu pflegen und diese Tabelle(n) auf die anderen Services zu vererben. Das spart Zeit bei der Anlage neuer Codes und verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlern.

In diesem Beispiel wurden für den Service “Belog” die Tabellen GG-Verpackungen, Lieferterminarten, Frankaturen, Hinweisschlüssel, Währungen, Nachnahmearten und Dokument-Typen aus dem Versand der gleichen Spedition, im Fall der Verpackungen sogar von einer anderen Spedition vererbt.



Das Erbe einer Tabelle kann auf Wunsch vom OrderRace-Support gelöst werden, sodass einzelne Tabellen abweichend gepflegt werden können. Soll das Erbe für eine bestimmte Tabelle gelöst werden, genügt kurzes Email an service@orderrace.com

Routing und ID-Generatoren

Sowohl das Routing, als auch die ID-Generatoren gelten automatisch für alle Services. Diese Tabellen müssen also nicht je Service gepflegt werden.
Ein Erbe kann es in diesen Fällen aber von einer Mutter- oder Schwesterinstanz geben. Wenn es sich also um eine Firmengruppe oder einen Konzern handelt, können diese Tabellen bei Bedarf auch nur in einer Instanz gepflegt und auf andere Instanzen des gleichen Konzerns vererbt werden.

Besonderheit *u-Routing

Für bestimmte Kooperationen bietet OrderRace die Möglichkeit das tagesaktuelle Routing der Kooperation zu nutzen. Dafür wird OrderRace das Routing dieser Kooperation täglich oder bei jeder Änderung automatisch zur Verfügung gestellt und OrderRace liest dieses Routing in eine Mastertabelle ein.
Mitglieder dieser Kooperation können in Ihrem Routing dann ein sehr vereinfachtes Routing anlegen, in welchem festgelegt wird, für welche PLZ-Bereiche auf das Kooperationsrouting gegriffen werden soll.
Details dazu sind er OrderRace Notiz S18-Routings & Depots zu entnehmen.

Offertenbasis A/B, Kunde

In OrderRace können Offerten hinterlegt werden, die allen oder einzelnen Kunden dann zur Auftragskalkulation zur Verfügung gestellt werden. Die Kalkulation ermittelt anhand der hinterlegten Offerte den Frachtpreis samt aller hinterlegten Nebenkosten und zeigt diese Werte dem Kunden in der erfassten Kalkulation an.
Eine Kalkulation kann mit einem Klick in einen Auftrag gewandelt werden.
Für eine saubere Datumsabgrenzung wird mit "Offertgeber-Kunden" gearbeitet. Hinter einem solchen Kunden werden alle aktuell gültigen Offerten angelegt und dieser wird vom OrderRace-Service im Reiter Erbe als Offertenbasis A, Kunde mit einem Gültigkeitsdatum "bis" hinterlegt.
In einem weiteren Offertgeber-Kunden können künftige Offerten, die z.B. ab dem Jahreswechsel gelten, hinterlegt werden und so dieser Wechsel bereits vorbereitet werden. Dieser Kunde wird vom OrderRace-Service im Reiter Erbe als Offertenbasis B, Kunde hinterlegt.

Anbieter

Im Reiter Anbieter wird in den Feldern **Name1**, **Name2**, **Straße**, **PLZ**, **Ort**, **Telefon**, **Fax** und **Email** die Speditionsadresse bzw. -kontaktdaten hinterlegt.



Als **Abmelde-Link** kann eine Adresse eingetragen werden, auf der der Kunde landen soll, wenn er in OrderRace auf Abmelden klickt. IdR wird hier die Homepage des Spediteurs eingetragen.
WEB-Link: wenn die passende Variable (pweb) im Eti vorhanden ist, wird der WEB-link im Eti angedruckt.
Auf vielen Etiketten wird der **Eti-Kurzname** etwas größer, als die Speditionsadresse, angedruckt. Hier wird idR der “Rufname” der Spedition eingetragen.
Adresszeile (Eti/LL): Auf der Ladeliste und auf manchen Etiketten gibt es eine einzeilige Speditionsadresse, wie genau diese lauten soll, wird hier vorgegeben.
Kontakdaten Belog: wenn die passende Variable (pkb) im Eti vorhanden ist, werden die Kontaktdaten Belog im Eti angedruckt.
Kontaktdaten Terminaufträge: wenn die passende Variable (pkt) im Eti vorhanden ist, werden die Kontaktdaten Terminaufträge im Eti angedruckt.
Wurde vom OrderRace-Service ein Formular für die **Ausfuhrbescheinigung** hinterlegt, haben Kunden die Möglichkeit für Sendungen, die ins Ausland verladen wurden (mindestens Status 4) eine Ausfuhrbescheinigung aus dem Auftrag heraus zu drucken.
In den Feldern danach **Unterschrift (Ausfuhrbesch.)** und **Unterschriften Genehmigung** sind die Unterschriftsnamen einzutragen und die Genehmigungsstelle.

Farben

Die Farben in OrderRace werden zunächst vom OrderRace-Service vordefiniert, um ein mögliches Beispiel zu liefern. Der Spediteur kann diese Farbgebung zu jeder Zeit und in jedem Service nach seinen Wünschen und Vorstellungen ändern. Gerne dürfen die eigenen Firmenfarben verwendet werden. Beachtet werden sollte lediglich, dass alle Funktionen gut lesbar bleiben, v.a. Link- und Fehlerfarben verdienen hier ein besonderes Augenmerk.



Um eine Farbe zu ändern, wird in das Feld hinter z.B. Schreibfarbe der HTML-Code der gewünschten Farbe eingetragen, oder im Farbfeld dahinter einfach die gewünschte Farbe ausgewählt.
Welche Farbe welchen HTML-Code hat, ist z.B. hier nachschaubar:
https://html-color-codes.info/webfarben_hexcodes/

In doppelt belegten Feldern (Warnfarbe und Button ‘Auftrag erteilen’) werden die Farbcodes mit Komma getrennt eingetragen, jeweils zunächst der Vordergrund (Schriftfarbe), danach der Hintergrund. Eine Auswahl über einen Farbbutton ist aufgrund der Doppelbelegung leider nicht möglich.

Für folgende Bereiche können Farben definiert werden:
Schreibfarbe: Schriftfarbe der Feldüberschriften und des Eingabetextes
Fehlerfarbe: Fehlertexte z.B. in der Auftragserfassung werden in dieser Farbe dargestellt
Warnfarbe: Warnungen gibt es nur im Zusammenhang mit speziellen Makros, die zuvor vom OrderRace-Service eingerichtet werden müssen.
Farbe für Links: die übliche Farbe für klickbare Links und Menü-links ist mittelhellblau 0000ee
Farbe aktiver Links: klickt man mit auf einen Link verändert sich die Farbe dieses Links während des Klicks in die hier eingegebene Farbe
Farbe besuchter Links: Links die bereits einmal ausgewählt wurden, können damit eine von noch nicht besuchten Seiten abweichende Farbe erhalten. In anderen Anwendungen werden diese Links oftmals in lila dargestellt.
Hintergrund Browser: färbt den “nicht genutzten” Teil des Browserfensters in der gewünschten Farbe
Hintergrund Datenbereich: der Datenbereich umfasst im Spediteurmenü und Kundenmenü mit Layoout OrderRace2 den Hintergrund der Service-Tabelle, sowie in der Auftragserfassung den Hintergrund verschiedener Bereiche wie jeder zweiten Adressart und jedem zweiten Eingabebereich im Wechel mit der Farbe Hintergrund Controls

Die Farbverteilung der anderen Bereiche wird am Besten in u.s. Screenshots veranschaulicht.

Hier exemplarisch eine (sehr bunte) Farbverteilung im Hauptmenü des Spediteurs:



dieselbe Farbverteilung im Hauptmenü des Kunden im Layout OrderRace1.1



dieselbe Farbverteilung in der Auftragserfassung:



V.a. in der Auftragserfassung ist hier gut erkennbar welche Auswirkungen eine bunte Farbauswahl haben kann und wie sehr man damit das Auge überfordert.

Hinweis:
Der OrderRace-Service rät unbedingt dazu die Service-Farben (Hintergrund Menü /Servicefarbe) für Versand, Beschaffung etc. deutlich voneinander abweichen zu lassen, damit für den Kunden auch optisch sofort erkennbar ist, in welchem Service er sich aktuell befindet.

Neben den Farben werden in diesem Reiter noch folgende Punkte geregelt:
Track-/Trace-Parameter: darin wird entweder das Programm oder das Makro, das das korrekte Tracking aufruft eingetragen. IdR übernimmt der OrderRace-Support den Eintrag, nachdem das Tracking einmal angelegt wurde.
Eti-Image: wenn im verwendeten Eti ein Logo angedruckt werden soll, ist das Logo zunächst in der Sped.-Verwaltung im Menüpunkt P40-Namesapce-Files hochzuladen und anschließend hier einzutragen und zwar mit der Dateiendung (.png z.B.). Nicht in jedem Eti sind Logos als Variable hinterlegt, ggf muss das Eti-Formular vom OrderRace-Support getauscht oder gar ein neues angelegt werden.
Logo-Name: das Firmenlogo wird in der Sped.-Verwaltung im Menüpunkt P40-Namesapce-Files hochgeladen und hier anschließend inkl. Dateiendung eingetragen, damit es auf der Hauptseite aller Speditions- und Kundenmitarbeiter erscheint.
Fehlerdekoration: Im Dropdownfeld für Fehlerdekoration gibt es die Auswahlmöglichkeit ohne oder Text und Feldname fett.
“Ohne” bedeutet, dass der Fehler und der Feldname nur in der ausgewählten Fehlerfarbe angezeigt wird, bei Auswahl “Text und Feldname fett” wird sowohl der Fehler als auch der Feldname fett dargestellt.
Lieferavis Extras: Das Lieferavis ermöglicht die automatische Erstellung eines Emails mit den Sendungsdaten für den Empfänger, sodass dieser über die anstehende Zustellung der Sendung und deren Inhalt informiert wird.
Wird das Lieferavis genutzt, sollte das Thema SPF-Einträge bedacht werden - mehr dazu ist in der OrderRace-Notiz *S21-Lieferavis* nachzulesen.
Wird OrderRace mit Statusdaten vom Spediteur versorgt, ist es empfehlenswert in diesem Parameter mit externem Link auf Auftrag (gut bei stat-import) auszuwählen. So erhält der Emailempfänger neben den Sendungsinformationen auch noch einen Link im Email zu dieser Sendung, in welcher er dann den Statusverlauf einsehen, aber keinerlei Änderungen vornehmen kann.
Lieferavis / Abholavis durch OR sperren: Über diese Checkboxen kann das Lieferavis/Abholavis für den kompletten Service gesperrt werden. Alternativ kann das Lieferavis/Abholavis auch nur für einzelne Kunden in der Kunden-Service-Konfig gesperrt werden.
Ist das Lieferavis/Abholavis gesperrt, kann das Feld Email als reines Email-Feld verwendet werden, welches z.B. im Rel.100 im B10-Satz mit Qualifier EMA ausgegeben wird.
CSS Dateiname für Einbindung: CSS-Dateiname für Einbindung: hier kann eine css Datei angegeben werden, welche via Sped.-Verwaltung / P40-Namespacefiles hochgeladen wurde und dann Aussehen und Formatierung aller Htmlseiten mitbestimmt.
Html Header und Footer: Mit Html-Header und Html-Footer kann ein Html-Code definiert werden, der am Kopf bzw am Ende der Html-Seiten ausgegeben wird. Damit kann man z.B. eine zusätzliche Kopf- oder Fußzeile ggf. mit extra Logo definieren.

Adressen

Im Reiter Adressen wird der Umgang mit den Adressen definiert.



Mit den Dropdownmenüs **Adr-Konf Name**, **Ort**, **Strasse** und **Kontakt** kann je Service entschieden werden, ob es:

- 2 oder 3 Namenszeilen geben soll
- 1 oder 2 Ortszeilen geben soll
- 1 oder 2 Straßenzeilen geben soll
- nur Person, nur Tel, Person und Tel geben soll, oder ganz ohne Kontaktdaten

Im Parameter **Name/Straße, max. Länge** kann die übliche Länge von 35 Zeichen unterschritten werden, falls das verwendete Datensatzformat oder das TMS des Spediteurs weniger als 35 Zeichen zulässt. Damit ist gewährleistet, dass der Kunde nicht mehr eingeben kann, als der Spediteur anschließend lesen kann.

Länge Ortsnamensprüfung: Die Anzahl, die hier eingegeben wird entscheidet, wieviel Buchstaben eines Ortsnamens bei aktiver Prüfung geprüft werden sollen.

PLZ nachschlagen: Ist dieser Parameter nicht aktiv, können in der Auftragserfassung PLZ-Ortskombinationen erfasst werden, die es laut PLZ-Tabelle nicht gibt.

Möglich wäre dann also z.B.

Land: DE - PLZ: 00000 - Ort: lila

Voraussetzung dafür ist, dass es dafür eine gültige Routingzeile gibt.

In den Dropdownmenüs für **Erfassung Auftraggeber**, **Absender**, **Ladeort**, **Abholort**, **Frachtzahler**, **Empfänger**, **Neutralempfänger**, **Abw. Zustelladr.**, **Notify**, **Frachtführer**, **Zollanmelder**, **Liefer-Avis**, **Abhol-Avis** wird entschieden welche Adressen in welcher Art in diesem Service zur Verfügung stehen sollen.

Zur Auswahl stehen:

- ★ nie, wenn die Adresse in diesem Service gar nicht zur Verfügung stehen soll,
- ★ wahlweise, wenn die Adresse den Kunden optional zur Verfügung steht,
- ★ immer, wenn die Adresse grundsätzlich verwendet werden muss (z.B. Empfänger).

Details zu den Adress-Arten können der OrderRace Notiz *K8-Adressen* entnommen werden.

Auftrag

Die Rahmenbedingungen für die Auftragserfassung werden im Reiter Auftrag festgelegt.



Hinweisschlüssel, max. Anz.: In diesem Dropdown wird ausgewählt, wie viele Hinweisschlüssel je Sendung maximal erlaubt sind. Dabei ist zu berücksichtigen wie viele Hinweisschlüssel der verwendete Datensatz abbilden kann und wie viele Hinweisschlüssel das TMS verarbeiten kann.
Je nach Datensatz und TMS ist dabei auch zu beachten, dass Lieferterminarten ggf im Datensatz und TMS auch als Hinweisschlüssel ausgegeben werden und damit die Anzahl um 1 erhöhen kann. OrderRace erlaubt maximal 9 Hinweisschlüssel.
Erlaube Hinweis-Schlüssel als Checkbox: Ist dieser Schalter aktiv und im Kunden sind 4 oder weniger Hinweis-Schlüssel aktiv, dann werden diese Hinweisschlüssel als Checkbox in der Auftragserfassung dargestellt. Sind mehr als 4 HWS aktiv, erscheint das bekannte Dropdownmenü für die Hinweis-Schlüssel.
Bemerk.-Zeilen, max. Anzahl / Länge: in diesen Felder wird definiert wieviel Zeilen à wieviel Zeichen dem Kunden in der Auftragserfassung zur Freitexteingabe im Feld Bemerkung zur Verfügung stehen sollen.
OrderRace erlaubt maximal 9 Zeilen.
Es muss beachtet werden wie viele Zeilen und Zeichen der verwendete Datensatz und das TMS verarbeiten können. Im Rel. 100 wären z.B. 9 Zeilen à 3x70 (=210) Zeichen erlaubt. Werden hier 210 Zeichen als Länge eingestellt verbreitert sich für alle Kunden das Auftragserfassungsfenster. Je höher der Wert, desto breiter das Bemerkungsfeld, desto breiter auch die Erfassungsmaske.

Auftragsdatum: Im zugehörigen Dropdownmenü kann ausgewählt werden, ob das Auftragsdatum nie, wahlweise oder immer erfasst werden kann. Wird wahlweise ausgewählt, kann das zugehörige Feld in den Vorlagen eingeblendet werden. In der Auftragserfassung wird das Feld mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt.
Ladezeit: hier wird entschieden, was als Ladedatum/-zeit zur Eingabe zur Verfügung steht. Mögliche Werte sind:

- nur Tag = nur Ladedatum ohne Angabe einer Uhrzeit
- nur Tag und Pflicht-Zeit = Ladedatum und von-bis-Uhrzeiten sind Pflichtangaben
- nur Tag und optionale Zeit = von-bis-Uhrzeiten können optional angegeben werden
- nur Qualifier und Tag = als Qualifier wird ab und am zur Auswahl gestellt, dazu ist nur die Eingabe des Ladetages, ohne Uhrzeit, möglich
- Qualifier, Tag und Pflicht-Zeit = als Qualifier wird ab und am zur Auswahl gestellt, dazu ist die Eingabe des Ladetages und der von-bis-Uhrzeiten Pflicht
- Qualifier, Tag und optionale Zeit = als Qualifier wird ab und am zur Auswahl gestellt, dazu ist die Eingabe des Ladetages Pflicht, die Eingabe der Ladezeiten optional

Warengruppen: die Verwendung der Warengruppen kann mit dieser Checkbox aktiviert werden. In der Sped.-Verwaltung erscheint mit der Aktivierung der neue Menüpunkt S06-Warengruppen, in welchem die Warengruppen anzulegen sind.
Warenwert: wie der Warenwert gehandhabt werden soll, wird hier entschieden:

- nie: es gibt kein Feld für die Eingabe eines Warenwertes
- wahlweise: je Sendung oder ohne: je Kunde kann entschieden werden, ob das Warenwert-Feld auf Sendungsebene vorhanden ist oder nicht (Vorlage), wenn es vorhanden ist, bedeutet dies noch nicht, dass es sich um eine Pflichtangabe im Auftrag handelt, dies wird mit einem eventuellen Minimum gesteuert.
- wahlweise: je Zeile oder ohne: je Kunde kann entschieden werden, ob das Warenwert-Feld auf Sendungszeilenebene vorhanden ist oder nicht (Vorlage), wenn es vorhanden ist, bedeutet dies noch nicht, dass es sich um eine Pflichtangabe im Auftrag handelt, dies wird mit einem eventuellen Minimum gesteuert.
- wahlweise: je Sendung oder ohne: je Kunde kann entschieden werden, ob das Warenwert-Feld je Sendung oder je Sendungszeile vorhanden ist (Vorlage), das bedeutet noch nicht, dass es sich um eine Pflichtangabe im Auftrag handelt, dies wird mit einem eventuellen Minimum gesteuert.
- wahlweise: je Zeile, je Sendung oder ohne: je Kunde kann entschieden werden, ob das Warenwert-Feld je Zeile oder je Sendung vorhanden ist oder gar nicht (Vorlage), wenn es vorhanden ist, bedeutet dies noch nicht, dass es sich um eine Pflichtangabe im Auftrag handelt, dies wird mit einem eventuellen Minimum gesteuert.
- immer je Sendung: das Feld für Warenwert ist immer auf Sendungsebene vorhanden, das bedeutet noch nicht, dass es sich um eine Pflichtangabe im Auftrag handelt, dies wird mit einem eventuellen Minimum gesteuert.
- immer je Zeile: das Feld für Warenwert ist immer auf Zeilenebene vorhanden, das bedeutet noch nicht, dass es sich um eine Pflichtangabe im Auftrag handelt, dies wird mit einem eventuellen Minimum gesteuert.

Lieferterminart-Alias: hier kann ausgewählt werden mit welchem Text die Lieferterminart im Auftrag benannt werden soll. Zur Auswahl stehen Terminart, Paketart und Produkt.
Lieferterminarten: mit der Auswahl ohne Terminarten können die Lieferterminarten deaktiviert werden, die anderen Auswahlen geben die Formatierungsmöglichkeiten an:

- mit ta (Terminart), ohne Datum
- mit ta, mit Datum
- mit ta, mit Datum, mit Zeitpunkt
- mit ta, mit Datum, mit von-bis-Zeit

Nachnahme, Betrag: mit diesem Parameter kann entschieden werden, ob es Nachnahme-Beträge geben soll und wenn ja, wo diese erfasst werden können. Mögliche Werte sind:

- ★ nie
- ★ wahlweise: je Sendung oder ohne
- ★ wahlweilse: je Zeile oder ohne
- ★ immer je Sendung (bedeutet nicht, dass die Eingabe Pflicht ist, sondern nur, dass das Feld immer vorhanden ist)
- ★ wahlweise: je Zeile oder je Sendung
- ★ wahlweise: je Zeile oder je Sendung oder ohne
- ★ immer je Zeile

Nachnahme-Arten: mit dieser Checkbox können Nachnahme-Arten aktiviert und der Menüpunkt S07-Nachnahme-Arten in der Sped.-Verwaltung sichtbar gemacht werden. Details dazu siehe Doku *S33-Nachnahme-Arten*

Produkte: ist diese Checkbox aktiviert, können in der Sped.-Verwaltung unter S02-Podukte angelegt werden. (Für CTL werden die Produkte in den Lieferterminarten in den Feldern nat./int. Produkt-Code eingetragen und so im G99-Satz übermittelt, eine Verwendung der S02-Produkte ist hierzu nicht notwendig.)

Holterminarten: ist dieser Schalter an, können die Holterminarten verwendet werden. Dazu sind diese in der Sped,-Verwaltung unter S04-Holterminarten zu pflegen. Details dazu sind der Doku *S31-Holterminarten* zu entnehmen.

Logistikmodelle: in einigen Kooperationen wird für Key-Account-Kunden mit sogenannten Logistikmodellen gearbeitet. Die Aktivierung erfolgt über diesen Parameter. Außerdem müssen im Menüpunkt S13-Logistikmodelle die gewünschten Modelle, die im Rel.100 im G00-Satz ausgegeben werden sollen, gepflegt werden.

NN-Verwendungszweck, max.len: wird hier ein Wert größer Null eingegeben, öffnet sich in der Auftragserfassung ein Feld für den NN-Verwendungszweck. Die Ausgabe erfolgt nur auf der Ladeliste.

Vorkosten: die Verwendung von Vorkosten kann mit diesem Schalter ermöglicht werden. Mit wahlweise kann das Feld für die Vorkosten in den Vorlagen oder je Auftrag über Extras / zurück zum Auftrag mit Konfigurator aktiviert werden. Bei Auswahl immer steht das Feld permanent zur Verfügung. Bei Auswahl nie entsprechend gar nicht.

Abholtext, max. Anzahl Zeilen / max. Zeilenlänge: analog den Bemerkungen kann für den Abholtext (idR in der Beschaffung) eine maximale Anzahl Zeichen je Zeile und maximale Anzahl Zeilen angegeben werden.

Abholort-Tel., max. Länge: für die Abholort-Telefonnummer kann die Anzahl Zeichen ebenfalls begrenzt werden.

Mit Status 3 'erteilt': definiert, ob es den OrderStatus3 überhaupt in diesem Service geben soll. Ist der Parameter an, werden in Dispo/Kunden und Dispo/Depot separate Spalten für Status 3 angezeigt.

Colli

Im Reiter Colli werden die Parameter für die Colli-Ebene festgelegt.



Zeichen+Nr, max. Länge: die maximale Länge für dieses Feld beträgt 20 Zeichen. Diese kann nach unten weiter begrenzt werden für den Fall, dass z.B. das TMS nur 15 Stellen zulässt.
VP-Code, max. Länge: die maximale Länge für VP-Codes ist 5 Stellen, je nach TMS und Datensatzformat muss die Länge auf 3 oder gar 2 Zeichen begrenzt werden.
Inhalt, max. Länge: die maximale Länge für dieses Feld beträgt 40 Zeichen. Je nach TMS und Datensatzformat kann es notwendig sein, die Länge weiter zu begrenzen.
max. Sub-Anz.: für die Subverpackungen kann hier die Anzahl begrenzt werden, z.B. auf 99
Brutto-Gewicht: für das Bruttogewicht kann ausgewählt werden, ob es auf Sendungs- oder Zeilen-Ebene erfasst werden muss.
Mögliche Werte sind:

- nie *= es muss kein Bruttogewicht erfasst werden
- wahlweise: je Sendung oder ohne *= es kann je Kunde definiert werden, ob das Gewicht auf Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden soll
- wahlweile: je Zeile oder ohne *= es kann je Kunde definiert werden, ob das Gewicht auf Zeilen-Ebene oder gar nicht erfasst werden soll
- immer je Sendung = das Gewicht muss auf Sendungs-Ebene erfasst werden
- wahlweise: je Zeile oder je Sendung = je Kunde kann entschieden werden, ob das Gewicht auf Sendungs- oder Zeilen-Ebene erfasst werden soll (empfohlene Einstellung)
- wahlweise: je Zeile, je Sendung oder ohne *= es kann je Kunde definiert werden, ob das Gewicht auf Zeilen-, Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden soll
- immer je Zeile = das Gewicht muss auf Zeilenebene erfasst werden
  * für Stückgut ist es nicht empfehlenswert das Bruttogewicht auf “nie” zu stellen oder eine der Auswahlen, die “ohne” enthält zu verwenden

Frachtpflichtiges Gewicht: ob dem Kunden ein Feld für die Eingabe des frachtpflichtigen Gewichts zur Verfügung stehen soll, kann hier eingestellt werden. Die Auswahlen im Dropdownmenü lauten nie, wahlweise, immer.
Zolltarif-Nr: auch die Zollltarifnummer kann mit Auswahl wahlweise oder immer für den Kunden aktiviert werden. Damit öffnet sich in der Auftragserfassung auf Zeilenebene ein zusätzliches Feld "Zolltarifnummer". Nie unterbindet dieses Feld komplett. Aktuell gibt es noch keine DFÜ-Ausgabe für dieses Feld.
LBH (Länge, Breite, Höhe): für die Abmessungen kann hier entschieden werden, ob und ggf wie der Kunde die Abmessungsfelder in der Auftragserfassung dargestellt bekommt. Mögliche Werte sind:

- nie = es werden keine Felder für LBH zur Verfügung gestellt
- wahlweise: je Sendung oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob LBH auf Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- wahlweile: je Zeile oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob LBH auf Zeilen-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- immer je Sendung = die LBH-Felder stehen immer auf Sendungsebene zur Verfügung
- wahlweise: je Zeile oder je Sendung = je Kunde kann entschieden werden, ob LBH auf Sendungs- oder Zeilen-Ebene erfasst werden soll
- wahlweise: je Zeile, je Sendung oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob LBH auf Zeilen-, Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- immer je Zeile = LBH-Felder stehen immer auf Zeilen-Ebene zur Verfügung

Auch wenn die LBH-Felder z.B. mit immer je Zeile eingeblendet werden, ist die Erfassung noch keine Pflichtangabe, sondern es bedeutet lediglich, dass die Felder immer vorhanden sind. Wie LBH zur Pflicht werden, wird in der Notiz *S25-LBH als Mussangabe einrichten* detailliert erklärt.
Die empfohlene Einstellung hier ist entweder "immer je Zeile", oder "wahlweise: je Zeile oder ohne".
LBH Modus: idR ist Colli-LBH hier die korrekte Einstellung. Zeilen-LBH würde bedeuten, dass die Abmessungen für die ganze Sendungszeile gelten, also bei z.B. 2 Europaletten wird nicht 120x80xH eingegeben, sondern 240x80xH oder 120X160xH
cbm: für die cbm kann hier entschieden werden, ob und ggf wie der Kunde die cbm in der Auftragserfassung dargestellt bekommt. Mögliche Werte sind:

- nie = es wird kein cbm zur Verfügung gestellt
- wahlweise: je Sendung oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob cbm auf Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- wahlweile: je Zeile oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob cbm auf Zeilen-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- immer je Sendung = die cbm stehen immer auf Sendungsebene zur Verfügung
- wahlweise: je Zeile oder je Sendung = je Kunde kann entschieden werden, ob cbm auf Sendungs- oder Zeilen-Ebene erfasst werden soll
- wahlweise: je Zeile, je Sendung oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob cbm auf Zeilen-, Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- immer je Zeile = cbm stehen immer auf Zeilen-Ebene zur Verfügung

max. zus. Ladehilfen-Anz.: in diesem Feld kann eingetragen werden, wie viele zusätzliche Ladehilfen es je Sendung maximal geben darf

Stellplätze: für die Stellplätze kann hier entschieden werden, ob und ggf wie der Kunde diese in der Auftragserfassung dargestellt bekommt. Mögliche Werte sind:

- nie = es wird kein Stellplatzfeld zur Verfügung gestellt
- wahlweise: je Sendung oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob Stellplätze auf Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- wahlweile: je Zeile oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob Stellplätze auf Zeilen-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- immer je Sendung = die Stellplätze stehen immer auf Sendungsebene zur Verfügung
- wahlweise: je Zeile oder je Sendung = je Kunde kann entschieden werden, ob Stellplätze auf Sendungs- oder Zeilen-Ebene erfasst werden sollen
- wahlweise: je Zeile, je Sendung oder ohne = es kann je Kunde definiert werden, ob Stellplätze auf Zeilen-, Sendungs-Ebene oder gar nicht erfasst werden können
- immer je Zeile = das Stellplatzfeld steht immer auf Zeilen-Ebene zur Verfügung

ein Stellplatz entspricht: Sonderprogrammierung für Stellplatzermittlung, bei Bedarf bitte beim OrderRace-Support anfragen

Lademeter: ob es ein Lademeterfeld in der Auftragserfassung gibt oder nicht kann in diesem Dropdown gesteuert werden. Zur Auswahl stehen nie, wahlweise oder immer, wobei “immer” nicht bedeutet, dass zwingend eine Eingabe erfolgen muss, sondern nur, dass das Feld immer in der Auftragserfassung vorhanden ist.

Lieferschein pro Zeile: wird wahlweise oder immer ausgewählt, steht je Zeile ein Lieferscheinfeld zur Verfügung. Allerdings wird dieses Feld aktuell nicht in der DFÜ-Ausgabe berücksichtigt. Die Auswahl nie unterbindet dieses Feld.

Bestellnr. pro Zeile: wird wahlweise oder immer ausgewählt, steht je Zeile ein Feld für die Bestellnummer zur Verfügung. Allerdings wird dieses Feld aktuell nicht in der DFÜ-Ausgabe berücksichtigt. Die Auswahl nie unterbindet dieses Feld.

Max. Zahl VP-Pulldoweneinträge: um ein scrollen im Pulldownmenü der VP-Arten zu verhindern, kann hier eine maximale Anzahl Einträge hinterlegt werden, z.B. 25. Hat der Kunde mehr als 25 VP-Codes aktiviert, kann er in der Auftragserfassung das Pulldown für die VP-Codes nicht mehr verwenden und muss den Code manuell eingeben.

Sendungszeilen ohne Anzahl erlaubt: sollen Sendungszeilen ohne Anzahl erlaubt werden (nur Inhalt oder Zeichen+Nr), muss dafür dieser Parameter aktiviert werden.

Anzahl ohne Inhalt in Folgezeilen verboten: soll es in Sendungsfolgezeilen (ab Zeile 2) verboten sein, dass eine Anzahl gefüllt ist, der Inhalt aber leer, muss dieser Schalter aktiviert werden.

GG

Im Reiter GG sind die Gefahrgutvorgaben des Spediteurs zu finden.



GG-Referenz-Kunde: OrderRace bietet selbst keinen Gefahrgut-Katalog an, bietet jedoch die Möglichkeit einen eigenen GG-Katalog selbst zu hinterlegen und zu pflegen, oder einen Kooperationskatalog zu nutzen, wobei OrderRace hier auf die Unterstützung der Spediteure angewiesen ist, um die Kooperationskataloge aktuell zu halten. Der Referenz-Kunde für Gefahrgut vererbt seinen privaten Gefahrgut-Katalog als Referenzkatalog an den kompletten Service des Spediteurs. Der Referenzkunde wird vom OrderRace-Service hinterlegt, ähnlich den Einträgen unter Erbe. Wählt der Spediteur einen eigenen Katalog, obliegt die Pflege und Aktualisierung ihm. Natürlich unterstützt der OR-Service bei Problemen.
Auto-GG-Papier-VP: wird in diesem Feld ein VP-Code eingetragen, wird bei der Erfassung eines Gefahrguts in der Auftragserfassung eine weitere Sendungszeile mit Anzahl 1, dem eingetragenen VP-Code und dem Inhalt “ADR-Papiere” erstellt. Wird hier nichts eingetragen, wird keine zusätzliche Sendungszeile erstellt.
GG mit Netto-Explosiv-Masse: die Auswahlmöglichkeiten hier sind wahlweise, nie und immer. Wird angeboten, dass Gefahrgüter der Klasse 1 erfasst werden dürfen, muss dieser Eintrag auf “wahlweise” oder “immer” stehen, damit der Kunde die Möglichkeit hat das Feld **NEM** zu befüllen. Steht der Parameter auf “nie”, können Gefahrgüter der Klasse 1 nicht fehlerfrei erfasst werden.
GG mit Liter-Angabe: die Auswahlmöglichkeiten hier sind wahlweise, nie und immer. Enthält der Referenzkatalog im Feld Literangabe bei flüssigen Stoffen den Eintrag “immer”, dann muss hier “wahlweise” oder “immer” ausgewählt werden, damit in Aufträgen mit flüssigem Gefahrgut das Feld **Ltr** erfasst werden kann. Wird hier “nie” ausgewählt, können flüssige Gefahrgüter nicht fehlerfrei erfasst werden.
GG mit Sendungszeilenzuweisung: Ist es im Datensatz notwendig oder gewünscht, dass das Gefahrgut eindeutig einer Sendungszeile zugewiesen werden muss, ist hier das Häkchen zu setzen, damit der Kunde die Sendungszeile benennen kann. Ist die Sendungszeilenzuweisung nicht aktiv, werden alle GG-Zeilen in der DFÜ an die erste Sendungszeile gehängt.
GG LQ-Prüfmodus: in diesem Parameter kann entschieden werden, ob bei LQ (limited quantities) nur die Eingabe des Gewichtes Pflicht ist (nur das Gewicht ist Pflicht), oder ob es für LQ keine Ausnahme geben soll, die Erfassung also wie normales Gefahrgut erfolgen muss

GG Gewicht/Liter Eingabe: hier wird entschieden, wie bei Gefahrgütern mit Literangabe mit dem Gewicht umgegangen werden soll. Soll Immer Gewicht (Standard) erfasst werden? Ist Liter ohne Gewicht erlaubt? Oder soll es überhaupt nur eine Angabe geben, also Entweder Liter oder Gewicht?
GG-Gewichte in: sollen Gefahrgutgewichte in ganzen kg oder in dezi-kg, also mit einer Nachkommastelle angegeben werden? Das ist natürlich auch abhängig von den Möglichkeiten im verwendeten Datensatz.
GG-Zeilen, max. Anzahl: hier muss eingetragen werden wie viele GG-Zeilen das TMS des Spediteurs oder der verwendete Datensatz maximal zulassen, damit der Kunde nicht mehr erfassen kann, als was hinterher beim Spediteur verwendet werden kann.
GG-Colli pro Zeile, max. Anzahl: in diesem Feld wird die maximale Anzahl an Gefahrgut-Colli eingetragen, die je Zeile erfasst werden dürfen. Auch hier wieder in Abhängigkeit der Möglichkeiten im Datensatz bzw. im TMS des Spediteurs.

Optionen



Gewichte in: in diesem Parameter wird eingestellt, ob die Gewichte in kg oder in dezi-kg, also mit einer Nachkommastelle dargestellt werden sollen.
Maße (LBH) in: hier wird ausgewählt, ob die Abmessungen der Packstücke in cm oder in m, cm also mit 2 Nachkommastellen dargestellt werden sollen.

Schlusstext auf Ladeliste und Spedi: Je Service kann ein Schlusstext für alle Kunden für den Andruck auf der Ladeliste und dem Spedi definiert werden.
Je Kunde kann dieser Schlusstext bei Bedarf durch einen individuellen Text ersetzt werden.
Der Schlusstext erscheint auf der Ladeliste unterhalb der Summenzeile.
Textformatierung fett/kursiv via \b und \i sind möglich, z.b. '\bwichtig\b' wird **wichtig** oder '\iwichtig\i' wird *wichtig*. Derzeit wirkt die Formatierung nicht über mehrere Zeilen (auf Ladedliste), muss also ggf. für jede Zeile wiederholt werden.
Abweichender LL-Quittungstext: Je Service kann ein Quittungstext für alle Kunden für den Andruck auf der Ladeliste definiert werden.
Je Kunde kann dieser Quittungstext bei Bedarf durch einen individuellen Text ersetzt werden.
Der LL-Quittungstext erscheint auf der Ladeliste direkt oberhalb der Unterschriftszeile.
Textformatierung fett/kursiv via \b und \i sind möglich, z.b. '\bwichtig\b' wird wichtig oder '\iwichtig\i' wird wichtig. Derzeit wirkt die Formatierung nicht über mehrere Zeilen (auf Ladedliste), muss also ggf. für jede Zeile wiederholt werden.
Neues Fenster bei Kundenlogin: Ist diese Checkbox aktiv, wird beim Klick auf den Kundenlogin (über Kundenlogin oder Kundenbuch) ein neues Fenster oder ein neuer Tab geöffnet, sodass das Fenster mit dem Sped-Menü offen bleibt.
Terminavis Formular: als einzig gültige Eingabe gibt es aktuell “tav”, nur wenn dieser Wert gesetzt ist und es Lieferterminarten gibt, die den Schalter 310-Termavis an haben, wird ein PDF erzeugt.
Motto Text: Motto-Texte stellen einfache Möglichkeiten dar, Kunden über wichtige Themen zu informieren. Generelle Motto-Texte, welche für alle Kunden gelten, werden in der Service-Konfig unter Optionen gepflegt.
Motto-Texte, die nur für einen Kunden sichtbar sein sollen, werden in der Kunden-Service-Konfig unter Optionen angelegt.
Motto-Texte können mit Hilfe von HTML-Codes farbig gestaltet, in *Form* und Größe variiert werden.
Beginnt der Text mit * dann wird er unter Aufträgen, nicht im Hauptmenü angezeigt.
Motto Ablaufdatum: Der Motto-Text wird den Kunden und Sped-Mitarbeitern nur angezeigt, solange das Motto Ablaufdatum in der Zukunft liegt. Ist das Datum abgelaufen, wird der Text nicht mehr angezeigt.
Zustell-Kalender: in diesem Kalender wird ausgewählt welche Tage als Arbeitstage für den Termintag zur Verfügung stehen sollen.
Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:

- ➔ alles Arbeitstage, keine Sperre (1): jeder Tag auch Sonn- und Feiertage sind Arbeitstage
- ➔ Mo-Fr ok, auch an Feiertagen (2): Samstage und Sonntage stehen nicht zur Verfügung, es werden alle Feiertage, die auf einen Wochentag fallen ignoriert
- ➔ Mo-Fr ok, Feiertage gesperrt (3): es stehen nur Wochentage zur Verfügung, außer es handelt sich um einen Feiertag
- ➔ Mo-Sa ok, Feiertage gesperrt (4): wie (3) aber es steht auch der Samstag zur Verfügung, solange es sich nicht um einen Feiertag handelt
- ➔ Mo-So ok, Feiertage gesperrt (5): alle Wochentage sind möglich, solange es sich nicht um einen Feiertag handelt

Als Feiertage werden alle gesetzlichen bundeseinheitlichen Feiertage berücksichtigt. Alternativ kann je Service ein privater Feiertagskalender gepflegt werden, der den Standard-Feiertagskalender dann ergänzt.
Hol-Kalender: in diesem Kalender wird ausgewählt welche Tage als Arbeitstage für den Ladetag zur Verfügung stehen sollen.
Folgende Auswahlen stehen zur Verfügung:

- ➔ alles Arbeitstage, keine Sperre (1): jeder Tag auch Sonn- und Feiertage sind Arbeitstage
- ➔ Mo-Fr ok, auch an Feiertagen (2): Samstage und Sonntage stehen nicht zur Verfügung, es werden alle Feiertage, die auf einen Wochentag fallen ignoriert
- ➔ Mo-Fr ok, Feiertage gesperrt (3): es stehen nur Wochentage zur Verfügung, außer es handelt sich um einen Feiertag
- ➔ Mo-Sa ok, Feiertage gesperrt (4): wie (3) aber es steht auch der Samstag zur Verfügung, solange es sich nicht um einen Feiertag handelt
- ➔ Mo-So ok, Feiertage gesperrt (5): alle Wochentage sind möglich, solange es sich nicht um einen Feiertag handelt

Als Feiertage werden alle gesetzlichen bundeseinheitlichen Feiertage berücksichtigt. Alternativ kann je Service ein privater Feiertagskalender gepflegt werden, der den Standard-Feiertagskalender dann ergänzt.
EUR.1-Handling: Je Service-Konfig kann im Reiter Optionen entschieden werden, ob das EUR1-Handling aktiv (Auswahl Mit) ist oder nicht (Auswahl Ohne).
Steht der Schalter auf Mit, wird geprüft ob sich das Empfangsland außerhalb der EU befindet, die Währung für den Warenwert EUR ist und der Warenwert 6000 € übersteigt. Sind diese 3 Kriterien erfüllt, muss der Auftragserfasser in der Auftragserfassung den EUR1-Modus auswählen. Dazu öffnet sich automatisch unterhalb der Sendungszeilen ein neues Dropdownfeld mit den verschiedenen EUR1-Modus.
Mögliche Werte darin sind:

- ❖ nicht präferenzbegünstigt
- ❖ präferenzbegnstigt, EUR1 liegt bei [Spediteurname]
- ❖ präferenzbegnstigt, EUR1 wurde per Post zugesandt und ist abgestempelt

Bis der Kunde diese Auswahl trifft, ist im Auftrag die Fehlermeldung EUR1-Modus muss gesetzt sein. sichtbar und der Auftrag nicht speicherbar.
Für Kunden, für die diese Abfrage nicht greifen soll, kann in der Kunden-Service-Konfig im Reiter Optionen die Checkbox für EUR1, ermächtigter Ausführer gesetzt werden. Diese Auswahl hebelt die Abfrage aus und lässt im Auftrag den Text "EUR1, ermächtigter Ausführer" unterhalb der Sendungszeilen erscheinen.

Export

Im Reiter Export wird festgelegt welche Daten in welchem Format an welches Ziel oder an welche Ziele gesendet werden sollen. Je Kunde können in der jeweiligen Kunden-Service-Konfig noch zusätzliche Ziele und Formate definiert werden. Die Ziele und Formate in diesem Reiter gelten für alle Kunden, die in der Serviceaktivierung nicht auf “Gesperrt” oder “Testkunde ohne jede DFÜ” stehen.



Auto-Warn-Email: in diesem Feld soll eine Kontakt-Emailadresse eingetragen werden, die im Fehlerfall informiert wird, oder auch wenn z.B. Nummernkreise drohen überzulaufen.
Sendedaten1: Format: im Dropdown für das Format stehen alle aktuell umgesetzten Formate zur Auswahl. Gibt es darüber hinaus ein Format, das benötigt wird, kann gerne der OrderRace-Service kontaktiert werden.
Sendedaten1: Dateiname: im Dropdown für Dateiname stehen alle ID-Generatoren (Sped-Verwaltung / P04-ID-Generatoren) der Klasse Sendenummer zur Auswahl.
Damit Dateien vom empfangenden FTP-Server nicht zu früh (während sie noch geschrieben werden) abgeholt werden, empfiehlt es sich die Dateien auf .tmp enden zu lassen. Der Upload-Job von OrderRace entfernt das .tmp nachdem die Datei vollständig hochgeladen wurde. Wenn der Empfangsjob weiß, dass er Dateien mit der Endung .tmp nicht abholen darf, hilft dieser Vorgang bereits Probleme mit fehlenden Dateien entgegen zu wirken.
Sendedaten1: Zeichensatz: im Dropdown für den Zeichensatz stehen folgende Werte zur Auswahl:

- ★ ASCII
- ★ ASCII Großbuchstaben
- ★ ISO-8859-1
- ★ ISO-8859-2
- ★ ISO-8859-9
- ★ UTF-8

Sendedaten1: Kompression: bei Bedarf kann hier eine Kompression ausgewählt werden. Neben der Auswahl ohne stehen die Kompressionen bzip2-Kompression ".bz2", gz-Kompression ".gz" und zip-Kompression ".zip" zur Verfügung.
Sendedaten1: Dateiwechsel: in manchen Fällen kann ein Dateiwechsel nach bestimmten Kriterien notwendig sein. Sollte dieser nicht notwendig sein, sollte "ohne" ausgewählt werden, um unnötigen Traffic zu vermeiden. Falls die Notwendigkeit besteht, bietet OrderRace die Möglichkeit nach folgenden Kriterien zu trennen:

- ➢ Abhol-Relation
- ➢ in einer Datei nur nationale oder internationale Empfänger
- ➢ je Auftrag eine Datei
- ➢ je Auftraggeber
- ➢ je Ladeort
- ➢ je Zielland
- ➢ je Zieldepot

Sendedaten1: DFUE-Id: Die DFUE-Id ist z.B. im Rel.100 die A-Satz-Kennung des Spediteurs (=Bordero-Empfängers). Die Zeile enthält entweder nur die "DFUE-Id" oder die DFUE-Id, danach die File-Headerzeile und danach die FileTrailerzeile, jeweils getrennt durch Tilde "~":
DFUE-Id~File-Headerzeile~FileTrailerzeile
Sendedaten1: URLs: Hier können Übergabe-Ziele im URI/URL-Format hinterlegt werden. Sollen mehrere Ziele bedient werden, sind deren Namen mit Leerzeichen zu trennen. Die Syntax orientiert sich an RF1738.
Folgende Übergabearten sind möglich:

- ❖ Email
- ❖ ftp[s]
- ❖ sftp

Email: der Eintrag für die Übergabe per Email beginnt mit "mailto:", also z.B. mailto:hans.muster@demo.com.
Dabei wird der zu sendende Inhalt je nach Format als Attach oder als email-body übergeben.
ftp[s]: für die Übergabe per FTP sind folgende Eingaben möglich:
ftp://[ftp-user]:[ftp-passwort]@[ftp-server]:[port]/[path];[type=a|i];[mode=a|p]
Host kann als Domainname oder IP-Adresse angegeben werden.
Type-a steht für ASCII-Transfer (mit ggf Codewandlung beim Empfänger). Type -i steht für Image oder binär ohne Codewandlung.
Mode-a bedeutet active, Mode-p passive Ftp-transfer.
Wird ohne Pfad/Verzeichnis, aber mit type und/oder mode übergeben, MUSS als Pfad "/nocd" eingetragen werden, also z.B.:
ftp://[ftp-user]:[ftp-passwort]@[ftp-server]/nocd;mode=p

Temp- und Endgültiges Verzeichnis: Endet die Ziel-URL mit "|/name" (ohne die ") so verschiebt der OR-Sender die Datei nach der Übertragung in das Verzeichnis /name. ("name" steht für einen Verzeichnisnamen). Beispiel-URL: ftp://user:pass@server.de/tmp|/in In diesem Fall würden die Daten in /tmp übertragen und danach in das Verzeichnis /in verschoben.
sftp: sftp://[user]:[pass]@[host]:[port]/[path] Übergibt die Datei via SFTP.

Beachten Sie, dass für FTP und SFTP die Sonderzeichen / : @() URI-Escaped werden muessen.

:	entspricht	%3A
/	entspricht	%2F
@	entspricht	%40
(	entspricht	%28
)	entspricht	%29
;	entspricht	%3B
,	entspricht	%2C
?	entspricht	&3F
#	entspricht	%23
[	entspricht	%5B
]	entspricht	%5D
!	entspricht	%21
$	entspricht	%24
&	entspricht	%26
‘	entspricht	%27
*	entspricht	%2A
+	entspricht	%2B
=	entspricht	%3D

Wir empfehlen, alle Sonderzeichen zu expandieren.

Mehr zum Thema URL-Encoding/-Escaping ist hier zu finden:
https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding

Sendedaten2: Format: siehe Sendedaten1
Sendedaten2: Dateiname: siehe Sendedaten1
Sendedaten2: Zeichensatz: siehe Sendedaten1
Sendedaten2: Kompression: siehe Sendedaten1
Sendedaten2: Dateiwechsel: siehe Sendedaten1
Sendedaten2: DFUE-Id: siehe Sendedaten1
Sendedaten2: URLs: siehe Sendedaten1
OrderAuto1: Format: siehe Sendedaten1
OrderAuto1: Zeichensatz: siehe Sendedaten1
OrderAuto1: DFUE-Id: siehe Sendedaten1
OrderAuto1: URLs: siehe Sendedaten1
OrderAuto1: Depot-Nr: die Depot-Nr kann bei Bedarf abweichend zur Service-Depot-ID gepflegt werden, wenn das OrderAuto für die automatische Abholdispo verwendet wird.
OrderAuto1: Dateiname: siehe Sendedaten1

Wiederholte OrderAuto für einen Tag: in diesem Dropdown kann festgelegt werden, ob ein wiederholtes OrderAuto für denselben Tag gesperrt werden soll Sperren (pro Tag und Ladeort), ob das OrderAuto Additiv betrachtet werden soll, also ob das folgende OrderAuto zu den vorigen dazu gezählt werden soll, oder ob es Korrektiv betrachtet werden soll, also die vorigen OrderAutos für diesen Tag ersetzen. An der Ausgabe ändert sich durch die Auswahl Additiv oder Korrektiv nichts, es geht hier lediglich um die Betrachtungsweise in der Abholdispo des Spediteurs.
Spedavis an email: Gibt es in den S09-Hinweisschlüsseln welche, die den Parameter *311-mit Spedavis* aktiv haben, muss dieses Feld mit einer Emailadresse gefüllt werden, an welche der Spedauftrag gesendet werden soll, wenn eine Sendung mit einem solchen Hinweisschlüssel erfasst wurde. In diesem Feld ist die Emailadresse ohne voran gestelltes “mailto” einzutragen.
Spedavis senden bei: in diesem Dropdown wird ausgewählt, zu welchem Zeitpunkt das Spedavis versendet werden soll. Entweder wenn die Sendung Erstmalig fehlerfrei ist oder wenn das Eti gedruckt und “Eti ist prima” bestätigt wurde (Eti-Ok), oder wenn die Ladeliste gedruckt wurde (LL-Ok).
Terminavis an email: Gibt es in den S05-Lieferterminarten welche, die im Parameter *310-Termavis* entweder immer oder nur international ausgewählt haben, muss dieses Feld mit einer Emailadresse gefüllt werden, an welche das Terminavis gesendet werden soll, wenn eine Sendung mit einer solchen Lieferterminart erfasst wurde. In diesem Feld ist die Emailadresse ohne voran gestelltes “mailto” einzutragen.
Terminavis senden bei: in diesem Dropdown wird ausgewählt, zu welchem Zeitpunkt das Terminavis versendet werden soll. Entweder wenn die Sendung Erstmalig fehlerfrei ist oder wenn das Eti gedruckt und “Eti ist prima” bestätigt wurde (Eti-Ok), oder wenn die Ladeliste gedruckt wurde (LL-Ok).
Terminavis an email, abweichend international: für internationale Sendungen kann hier eine abweichende Emailadresse definiert werden.
Dokumente an URLs: wurden in S14-Dokument-Typen Einträge angelegt, die die Checkbox 132-Senden an Dokument ULRs aktiv haben, muss in dieses Feld eine gültige URL eingetragen werden, an die die Dokumente zu senden sind. Dabei sind die Vorgaben für URLs zu beachten, siehe Sendedaten1:URLs
Formular für PDF-Ausgabe: hier ist der Formularname für die PDF-Ausgabe eines Speditionsauftrags einzutragen. Als Standard ist “Spedi” einzutragen, alternativ kann “Sa” eingetragen werden.
Audit: Format: siehe Sendedaten1
Audit: Dateiname: siehe Sendedaten1
Audit: Zeichensatz: siehe Sendedaten1
Audit: Kompression: siehe Sendedaten1
Audit: Dateiwechsel: siehe Sendedaten1
Audit: DFUE-Id: siehe Sendedaten1
Audit: URLs: siehe Sendedaten1
Audit: Regelsatz: das Audit ist eine vorauseilende DFÜ. Im Regelsatz kann definiert werden zu welchem Zeitpunkt (nicht Uhrzeit, sondern Status oder Änderung der Sendung) das Audit ausgelöst werden soll. Mögliche Werte sind:

- alle Änderungen: das Audit wird zuerst ausgelöst, sobald die Sendung fehlerfrei erfasst ist, danach bei jeder Änderung an den Sendungsdaten (z.B. Änderung des

Gewichts, einer Adresse, der Lieferterminart). Es wird kein weiteres Audit ausgelöst, wenn die Sendung den Status ändert, also z.B. mit dem Eti-Druck in Status 2 springt, da sich inhaltlich an der Sendung dann nichts mehr geändert hat.

- nur Eti-ok und löschen: das Audit wird ausgelöst, wenn das Eti gedruckt und mit “Etis sind prima” bestätigt wurde, und falls der Auftrag danach gelöscht wurde.
- nur erstmalig ostat1 (fehlerfrei): das Audit wird nur ein einziges Mal ausgelöst und zwar wenn die Sendung erstmals fehlerfrei erfasst wurde. Nachteil dabei ist, dass nachträgliche Änderungen nicht mehr berückstichtigt werden. Wird also nach dem ersten Speichern der Termin geändert oder Gefahrgut dazu erfasst, fehlt diese Info ggf in der Abholdispo.
- alle Änderungen, wenn Makro AUDIT1 gilt: hierzu kann der Spediteur eigene Kriterien definieren, für welche Sendungen (z.B. nur größer 2500 kg) das Audit überhaupt greifen soll. Die Vorgaben müssen mit dem OrderRace-Service abgestimmt und von diesem eingerichtet werden.

! Achtung !

*Nicht alle Datensätze können ein Storno abbilden. Dafür bietet OR die Möglichkeit einen Hinweisschlüssel anzulegen (auf Status deaktiv) mit dem Eintrag 270-Sonderflag: “**Gelöschter Auftrag, Audit (del)**”. Dieser Hinweisschlüssel wird im Datensatz zusätzlich ausgegeben, wenn die Sendung gelöscht wurde, also ein Storno-Datensatz erzeugt wird, damit im TMS die Sendung anhand dieses Hinweisschlüssels als storniert markiert werden kann.*

Export-Optionen

In den Export-Optionen können für verschiedene Datensatzfelder Fix-Werte vorgegeben oder ein bestimmtes Verhalten aktiviert werden, das auch je Service unterschiedlich sein kann.



Bord100, A00, 4-6, Qualifier Datenart: steuert die Datenart an Stelle 4-6 für die Sendedaten 1-3 und Audit, sofern dafür im nächsten Feld keine Abweichung definiert wurde. Üblich an dieser Stelle KDF oder STD für Versand, ABK oder ABH für Beschaffung
abweichend Audit: für Audit kann eine abweichende Datenart definiert werden.
Bord100, A00, 53-55, Verkehrsart: steuert welche Verkehrsart ausgegeben werden soll. Wird in diesem Feld nichts definiert, wird im Datensatz auch nichts ausgegeben. Üblicher Wert ist L.
Bord100, A00, 56-58, Produkt: steuert welches Produkt an dieser Stelle ausgegeben werden soll. IdR ist das Produkt von der zugehörigen Kooperation vorgeschrieben. Wird nichts eingetragen, bleibt das Feld in der DFÜ-Ausgabe leer.
Bord100, A00, 59-61, Codeliste: steuert welche Codeliste an dieser Stelle ausgegeben werden soll. IdR ist die Codeliste von der zugehörigen Kooperation vorgeschrieben. Wird nichts eingetragen, wird SYA ausgegeben.
Bord100, B00, Qualifier Anbieteradresse: wird hier z.B. ORP eingetragen, wird die Adresse aus dem Reiter Anbieter als zusätzlicher B00-Satz mit dem Qualifier ORP (auftraggebender Partner) ausgegeben.
Bord100, B00, Zieldepot als DLF: wurden die Zieldepots mit den für die DFÜ notwendigen (idR 4-stelligen) Depotnummern angelegt, können diese als Zieldepot mit dem Qualifier DLF

in die DFÜ ausgegeben werden. Optimaler Weise werden die Zieldepots im Depotstamm mit der vollständigen Adresse angelegt (oder importiert), damit diese Adresse im DLF-Satz zusammen mit der Depotnummer ausgegeben werden kann.
Bord100, D00, Lademeter zusätzlich im ersten Satz: sollen die Lademeter, welche auf Sendungsebene erfasst wurden zusätzlich zum G00-Satz im ersten D00-Satz übertragen werden, ist dieser Parameter zu aktivieren.
Bord100, E00, Gefahrgutrelease: in diesem Feld ist das Gefahrgutrelease einzutragen, welches im E00-Satz an Stelle 10-12 übermittelt werden muss. Das Gefahrgutrelease ändert sich mit jeder neuen ADR.
Bord100, E00, ohne Bruttogew bei Literangabe: ist diese Checkbox aktiv, wird bei einer Literangabe kein Bruttogewicht übermittelt.
Bord100, E00, mit Gewicht NGW, wenn ohne Liter LIT: ist diese Checkbox aktiv, wird das Bruttogewicht auch als Nettogewicht mit Qualifier NGW übertragen, wenn keine Liter erfasst sind.
Bord100, E00, GG-VP-Ausgabe: in diesem Dropdownmenü kann entschieden werden, wie die Ausgabe der GG-Verpackung erfolgen soll. Soll der erfasste Name der GG-Verpackung in die DFÜ ausgegeben werden, ist nur Text (Standard) auszuwählen, soll hingegen der Code übertragen werden, ist nur Code auszuwählen. Wird ausgewählt Code = Text, wird der Code getrennt von Leerzeichen, Gleichzeichen, Leerzeichen “ = “ und danach dem Text ausgegeben, also z.B. “11C = IBC aus Holz”
Bord100, G00, Ladezeit: hier kann ausgewählt werden, ob die Ladezeit nur bei Belog (Standard) in den G00-Satz ausgegeben werden soll, oder immer
Bord100, G00, Sendungsnummer: in diesem Feld wird gesteuert, welche Nummer im G00-Satz als Sendungsnummer ausgegeben werden soll. Verwendet werden können die O# (Standard), die erste Colli-ID, die Auftragsnummer des Kunden (immer A#), diese kann aber je nach Auftragseinstellungen auch mal leer sein, dann wäre vielleicht besser die A# falls nicht leer, sonst O#. Alternativ kann die Nummer auch mit Auswahl keine Ausgabe grundsätzlich leer bleiben. Beachtet werden muss, dass an die im G00-Satz übermittelte Sendungsnummer oftmals das Tracking (extern und intern) gekoppelt ist und deswegen die Ausgabe eine sehr hohe Priorität haben kann.
Bord100, G00, Zeilen-CBM als Sendungs-CBM summieren: sollen die auf Zeilenebene übertragenen cbm auch auf Sendungsebene (summiert) übertragen werden, ist dieser Schalter zu aktivieren.
Bord100, H00, Bemerkungszeilen als Hinweisschlüssel: hier kann ein Hinweisschlüssel eingetragen werden, mit welchem die Bemerkungszeilen statt im H10 dann im H00 übermittelt werden.
Zeilenumbruch nach … Zeichen: sind im TMS des Spediteurs weniger als 35 Zeichen möglich, können diese hier eingetragen werden und so der Zeilenumbruch auf z.B. 30 Zeichen verkürzt werden.
Bord100, Abhol-Telefon auch als Bem.-Zeile: soll die Abhol-Telefonnummer zusätzlich noch als H10-Satz ausgegeben werden, ist dieser Schalter zu aktivieren.
PAS, mit CCF Satz: wird diese Checkbox aktiviert können im CCF-Satz die Kommunikationsparameter TEL (Telefon), KPE (Kontaktperson) und EMA (Email) übermittelt werden.
PAS, mit PKU Satz: im PKU-Satz können die Sperrigkeitskategorien für die SYA und die dazugehörigen Abmessungen übermittelt werden. Es werden entweder die festen

Kategorien SPG, SPF, SPE, SPD, SPC oder SPB ausgegeben, oder die im VP-Stamm hinterlegten Kategorien.
PAS, mit REFAHD Satz (Ladezeiten): in dieser Satzart kann der Ladetag und die Ladezeiten übergeben werden.
OrderAuto Bord100, A00, 4-6, Qualifier Datenart: für das OrderAuto kann hier ein eigener Qualifier für die Datenart hinterlegt werden.
OrderAuto Bord100, A00, 56-58, Produkt: für das OrderAuto kann hier ein eigenes Produkt hinterlegt werden.
OrderAuto Bord100, A00, 59-61, Codeliste: für das OrderAuto kann hier eine eigene Codeliste hinterlegt werden.
OrderAuto Bord100, D00, 24-58, Inhalt: in diesem Feld kann der Inhalt für das OrderAuto definiert werden.
OrderAuto Bord100, G00, 51-53, Frankatur: in diesem Feld kann die Frankatur für das OrderAuto definiert werden.

Import

Im Reiter Import geht es um den Statusimport, der das Track & Trace von OrderRace befüllen soll. In diesem Reiter wird festgelegt, welches Format verwendet wird und wie damit umgegangen werden soll.
Weitere Details zum Thema Tracking sind der *OrderRace-Notiz S34 Track & Trace* zu entnehmen.



Statuszuordnung via: die Statuszuordnung kann entweder über eine in der Sendung enthaltetene Colli-Id oder über die O# erfolgen, da nur diese innerhalb eines Services sicher eindeutig sind.
Status Datumformat: gültige Datumformate sind DDMMYY oder DDMMYYYY - oder Benutzer: Datumsformat 'Benutzer' versucht viele mögliche Datumseingaben vom Benutzer zu lesen. Dies ist abhängig von Benutzeredit/Layout/Datumsformat. Bei Datumsformat TT.MM.JJ wird z.b. 8.9. oder 8.9.21 oder 8.9.2021 als 8.9.2021 gelesen, bei Format JJ-MM-TT wird 9-8, 21-9-8, 2021-9-8 als 8.9.2021 gelesen, optional können Tage und Monate auch führende Nullen besitzen.
Status Text: steuert welche Felder aus der Statusdatei in den Status als Text übernommen werden sollen. Mögliche Werte sind:

- [name] + [text0] + text1]
- [text0] + text1]
- [text0], wenn nicht leer, sonst text1]
- [text0] + text1] (30Zeichen)
- [name]

Status Datenzeilen: vor dem Import muss festgelegt werden, welches Format verwendet wird (STAT128 oder STAT512) und ob im STAT512 der Q10- oder Q20-Satz ausgelesen werden soll
Status Zeilen überspringen: wird in der Statusdatei eine Kopfzeile übermittelt sollte hier statt keine ausgewählt werden Kopfzeile, sonstige

Limits

In den Limits sollen u.a. Maximalwerte definiert werden, die die verwendete Schnittstelle, das TMS des Spediteurs oder die Vorgaben der Kooperation des Spediteurs zulassen.



Sendungszeilen, max. Anzahl: in diesem Feld kann die maximal mögliche Anzahl an Sendungszeilen eingetragen werden.
Colli pro Zeile, max. Anzahl: hier kann die maximale Collianzahl je Zeile eingetragen werden.
Warenwert je Sendung max.: je Service kann in diesem Feld der Warenwert je Sendung begrenzt werden. In der Kunden-Service-Konfig kann der maximale Warenwert davon abweichend je Kunde definiert werden.
Nachnahme je Sendung max.: je Service kann in diesem Feld die Nachnahme je Sendung begrenzt werden. In der Kunden-Service-Konfig kann die maximale Nachnahme davon abweichend je Kunde definiert werden.
Min Fraglichalter in Tagen: wenn gesetzt, werden Aufträge im Status 4, die älter als der Wert sind, nach Status 5 gebucht.
Max Fraglichalter in Tagen: wenn gesetzt, werden Aufträge im Status 5, die älter als der Wert sind, nach Status 6 gebucht. Ist als Wert hier 999 eingetragen entfällt der Status 5=Fraglich und Aufträge, die das Min-Fraglichalter überschritten haben springen sofort in Status 6. Diese Variante eignet sich, wenn OrderRace nicht als Trackingplattform genutzt und deshalb nicht mit Statusdaten versorgt wird. Die Variante mit Status 5 eignet sich vorrangig wenn Statusdaten zur Verfügung gestellt werden, die einen Auftrag z.B. als Zugestellt reine Quittung markieren und damit aus dem Status 5=Fraglich in Status 6=Archiviert verschieben können.
Max Auftragsalter: als Standard werden vom OrderRace-Service hier 90 Kalendertage definiert. Ein längeres Auftragsalter ist gegen Aufpreis möglich, muss jedoch auch vom OrderRace-Service eingestellt werden, damit der Spediteur sich nicht versehentlich diese

Funktion aktiviert, ohne sich der Mehrkosten bewusst zu sein. Nach 90 Kalendertagen sind die Auftragssätze nicht mehr im Detail, sondern nur noch in den Statistiken abrufbar. Je Kunde kann das maximale Auftragsalter in der Kunden-Service-Konfig in den Parametern für **Abweichende Speicherzeit für...** übersteuert werden, aber auch hierfür fallen Mehrkosten an, wenn 90 Tage überschritten werden.
Hat Tarife: in diesem Parameter wird vom OrderRace-Service hinterlegt, ob es in diesem Service Tarife gibt und ob damit die Kalkulationsmöglichkeit aktiviert werden soll. Da durch die Auftragskalkulation zusätzliche Kosten entstehen, soll der Spediteur sich diese Funktion nicht versehentlich aktivieren.
Passwortänderung erzwingen von/bis: in diesen Feldern kann jeweils ein Datum eingetragen oder im Kalender ausgewählt werden, in welchem Zeitraum eine Passwortänderung bei der Anmeldung erzwungen werden soll.
private Orte-Tab: Sollen für einen Service die privaten Orte greifen, muss dies vom OrderRace-Service hier aktiviert werden. Da die privaten Orte kostenpflichtig sind, soll der Spediteur sich diese nicht versehentlich aktivieren.
Max. Uploadgröße Dokumente: die maximale Uploadgröße für Dokumente wird ggf. vom OrderRace-Support festgelegt für den Fall, dass diese in diesem Service vom generellen Maximum abweichen muss.

Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.