OrderRace-Notiz - S50: Gefahrgut

Zusammenfassung:
OrderRace bietet den Spediteuren und deren Kunden die Möglichkeit, Gefahrgut korrekt zu erfassen und in der DFÜ zu übertragen. Für die Richtigkeit der Daten in den Gefahrgutkatalogen und Sendungen ist der Spediteur bzw seine Kunden verantwortlich.
Im Folgenden sind die Schritte und Einstellungsmöglichkeiten erklärt, die für eine Gefahrguterfassung in OrderRace notwendig sind.

Einstellungen zum Gefahrgut auf Spediteurseite

Alle Einstellungen zum Gefahrgut, die auf Spediteurseite zu tätigen sind, sind Service-bezogen und müssen deshalb bei Bedarf in allen vorhandenen Services eingerichtet werden, bzw in allen Services, in denen eine Gefahrguterfassung angeboten werden soll. Alle Spediteur-Einstellungen für die Gefahrguterfassung sind in der **Sped.-Verwaltung** unter **S01-Service-Konfig** im Reiter **GG** vorzunehmen.

Der erste Parameter **GG-Referenz-Kunde** zeigt an, ob es einen Kunden gibt, der als Referenzkunde für den Gefahrgutkatalog dient. Die Einstellung dazu kann nur vom OrderRace-Service vorgenommen werden. Details sind im nächsten Kapitel beschrieben.
Wird im Feld **Auto-GG-Papier-VP** ein VP-Code eingetragen, wird bei der Erfassung eines Gefahrguts in der Auftragserfassung eine weitere Sendungszeile mit Anzahl 1, dem eingetragenen VP-Code und dem Inhalt "ADR-Papiere" erstellt. Wird hier nichts eingetragen, wird keine zusätzliche Sendungszeile erstellt. In manchen Kooperationen ist dies notwendig, um die ADR-Papiere zu einer Sendung dazu zu erfassen. Dieser Automatismus soll Nacharbeiten in der Abfertigung beim Spediteur verringern.

GG mit Netto-Explosiv-Masse: Die Auswahlmöglichkeiten hier sind wahlweise, nie und immer. Wird angeboten, dass Gefahrgüter der Klasse 1 erfasst werden dürfen, muss dieser Eintrag auf “wahlweise” oder “immer” stehen, damit der Kunde die Möglichkeit hat, das Feld NEM (=Netto-Explosiv-Masse) zu befüllen. Steht der Parameter auf “nie”, können Gefahrgüter der Klasse 1 nicht fehlerfrei erfasst werden. Wird immer ausgewählt, bedeutet das nicht, dass das Feld immer gefüllt sein muss, sondern nur, dass es immer vorhanden ist in der GG-Erfassungsmaske. Lediglich bei Gefahrgütern der Klasse 1 wird das Feld zum Pflichtfeld.
Damit für flüssige Gefahrgüter eine Literangabe eingetragen werden kann, muss die Auswahl für **GG mit Liter-Angabe** auf wahlweise oder immer stehen. Ob zu einer UNNR eine Literangabe angegeben werden muss, kann im Gefahrgutkatalog festgelegt werden.
GG mit Sendungszeilenzuweisung: je nach Anforderungen im TMS oder der Kooperation kann es notwendig sein, dass die Gefahrgutzeilen jeweils manuell einer Sendungszeile zugeordnet werden. In diesem Fall muss dieser Schalter aktiviert werden, damit der Kunde die Sendungszeile benennen kann zu der diese Gefahrgutzeile gehört. Ist die Sendungszeilenzuweisung nicht aktiv, werden im Rel.100 alle GG-Zeilen in der DFÜ mit Sendungspositionsnummer 000, also ohne Zuweisung übertragen.
Im Parameter **GG LQ-Prüfmodus** kann entschieden werden, ob bei Aktivierung des Schalters LQ (limited quantities) in der Gefahrguterfassung nur die Eingabe des Gewichtes Pflicht ist (nur das Gewicht ist Pflicht), oder ob es für LQ keine Ausnahme geben soll, die Erfassung also wie normales Gefahrgut erfolgen muss.
GG Gewicht/Liter Eingabe: Hier wird entschieden, wie bei Gefahrgütern mit Literangabe mit dem Gewicht umgegangen werden soll. Soll Immer Gewicht (Standard) erfasst werden? Ist Liter ohne Gewicht erlaubt? Oder soll es überhaupt nur eine Angabe geben, also Entweder Liter oder Gewicht?
Sollen **GG-Gewichte in** ganzen kg oder in dezi-kg, also mit einer Nachkommastelle angegeben werden? Das ist natürlich auch abhängig von den Möglichkeiten im verwendeten Datensatz. Sofern dieser und das TMS es zulassen, ist aber dezi-kg die übliche Auswahl.
In **GG-Zeilen, max. Anzahl** muss eingetragen werden, wie viele GG-Zeilen das TMS des Spediteurs oder der verwendete Datensatz maximal zulassen, damit der Kunde nicht mehr erfassen kann, als was hinterher beim Spediteur verwendet werden kann.
In **GG-Colli pro Zeile, max. Anzahl** wird die maximale Anzahl an Gefahrgut-Colli eingetragen, die je Zeile erfasst werden dürfen. Auch hier wieder in Abhängigkeit der Möglichkeiten im Datensatz bzw. im TMS des Spediteurs.

Alle Spediteur-Einstellungen für die Gefahrgutausgabe im Bord100 sind in der **Sped.-Verwaltung** unter **S01-Service-Konfig** im Reiter **Export-Optionen** einzutragen:

In **Bord100, E00, Gefahrgutrelease** ist das Gefahrgutrelease einzutragen, welches im E00-Satz an Stelle 10-12 übermittelt werden muss. Das Gefahrgutrelease ändert sich idR mit jeder neuen ADR.
Ist die Checkbox **Bord100, E00, ohne Bruttogew bei Literangabe** aktiv, wird bei einer Literangabe kein Bruttogewicht für das Gefahrgut im E00-Satz übermittelt.
Bord100, E00, mit Gewicht NGW, wenn ohne Liter LIT: Ist diese Checkbox aktiv, wird das Bruttogewicht auch als Nettogewicht mit Qualifier NGW übertragen, wenn keine Liter erfasst sind.
Im Dropdownmenü **Bord100, E00, GG-VP-Ausgabe** kann entschieden werden, wie die Ausgabe der GG-Verpackung erfolgen soll. Soll der erfasste Name der GG-Verpackung in die DFÜ ausgegeben werden, ist nur Text (Standard) auszuwählen, soll hingegen der Code übertragen werden, ist nur Code auszuwählen. Wird ausgewählt Code = Text, wird der Code getrennt von Leerzeichen, Gleichzeichen, Leerzeichen “ = “ und danach dem Text ausgegeben, also z.B. “11C = IBC aus Holz”.

Gefahrgutverpackungen

Für eine fehlerfreie Gefahrguterfassung werden Gefahrgutverpackungen als Stammdaten benötigt. Jeder Spediteur kann so seinen Kunden die Gefahrgutverpackungsarten so anlegen, dass er die Werte in der DFÜ erhält, die er benötigt.
Details zur Anlage der Gefahrgutverpackungen sind in der Doku ***S37-GG-VP-Codes*** zu finden.
Wie die GG-VP-Ausgabe im Bord100 erfolgen soll, wird wie oben beschrieben im Parameter **Bord100, E00, GG-VP-Ausgabe** entschieden.

Gefahrgutkatalog - Referenzkatalog

Damit Kunden nicht alle Gefahrgutangaben manuell eintippen müssen und damit diese möglichst fehlerfrei beim Spediteur ankommen, kann dieser einen Gefahrgut-Referenzkatalog hinterlegen, in dem alle erlaubten Gefahrgüter mit den korrekten Angaben hinterlegt sind. Dieser Gefahrgutkatalog kann z.B. aus dem TMS des Spediteurs kommen.
Der Referenzkatalog muss in einem Kunden hochgeladen und anschließend vom OrderRace-Service als Referenz eingerichtet werden. Es empfiehlt sich, dafür einen eigenen Kunden anzulegen, der sonst nicht aktiv ist.
Das Hochladen des GG-Katalogs in diesen Referenzkunden kann in der Einrichtungsphase vom OrderRace-Service vorgenommen werden. Für die Korrektheit der Daten und damit auch für die ständige Aktualisierung ist aber in jedem Fall der Spediteur selbst verantwortlich. Der OrderRace-Service unterstützt gerne bei späteren Imports oder Aktualisierungen.
Details zum Import des Gefahrgutkatalogs sind in der Doku ***S23-Gefahrgutkatalog importieren*** zu finden.

Gefahrgutkatalog - Privatkatalog

Neben dem Referenz-Katalog kann der Spediteur dem Kunden erlauben einen privaten Gefahrgutkatalog anzulegen (siehe unten).
Hat der Kunde die Erlaubnis für einen privaten GG-Katalog, erhält er damit in seiner Verwaltung einen neuen Menüpunkt **18 - GG-Privat-Katalog**:

GG-Privat-Katalog Menü > Verwaltung > GG-Privat-Katalog

SuchId ▼	UNNR	VPG	Hauptgefahr	Technischer Name	N.A.G.
1003	1003/00		2.2	LUFT, TIEFGEKUEHLT, FLUESSIG	
1010	1010/01		2.1	BUTADIENE, STABILISIERT	
1170	1170/05	II	3	ETHANOL, LÖSUNG	
1263	1263/01	I	3	FARBE	
1950	1950/12		2.1	DRUCKGASPACKUNGEN	
1993	1993/01	I	3	ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.	nnnnn
1993	1993/01	I	3	ENTZUENDBARER FLUESSIGER STOFF, N.A.G.	nagnagnag zusat...
3171	3171/01		9	BATTERIEBETRIEBENES FAHRZEUG	
3480	3480/00		9	LITHIUM-IONEN-BATTERIEN	

Suche: 1-9/9 Neu Export

Import

Mit Benutzerrecht **30-Alle Rechte** kann der Kunde darin neue Einträge anlegen, entweder manuell oder per Import, oder er kann angelegte Einträge ändern/ergänzen.

So wie der Kunde im Privat-Katalog selbst UN-Nummern mit den zugehörigen Angaben anlegen kann, kann er sich aus dem Referenzkatalog auch Einträge suchen, die er in seinem Katalog haben möchte und mit Aus Referenz in eigenen Katalog kopieren den Eintrag in seinen Katalog übernehmen und dort ggf noch anpassen, indem er z.B. die NAG-Angabe ergänzt oder den Schalter für LQ setzt.

GG-Katalog bearbeiten Menü > Verwaltung > GG-Privat-Katalog

Aus Referenz in eigenen Katalog kopieren.

Sort- /Such-Id	**0432**
Technischer Name	**PYROTECHNISCHE GEGENSTAENDE**
Zusatz N.A.G.	
BAM-Nummern	
"Zusatz N.A.G." erforderlich	
UNNR	**0432**
UN-Unter-Nr	**00**
Hauptgefahr	**1.4** Gefahrgutzettelmuster-Nr
Nebengefahr 1	
Nebengefahr 2	
Nebengefahr 3	
Klassifizierungscode	**1.4S** bei Hauptgefahr '1' und '2'
Verpackungsgruppe	
Sondervorschrift 1	

Für Kunden, die UN-Nummern verwenden, die eine NAG-Angabe benötigen und dazu wiederkehrende Angaben haben, ist ein Privat-Katalog sinnvoll und vereinfacht die Gefahrguterfassung.
Es muss jedoch unbedingt beachtet werden, dass bei Änderung oder Neueinspielung des Referenzkatalogs keine Prüfung gegen den Privat-Katalog stattfindet. Gab es also korrekturen zu bestehenden Einträgen, werden diese nicht automatisch in die privaten Gefahrgutkataloge übernommen.

Die Export-Funktion im Privaten GG-Katalog kann verwendet werden, um die Daten zu exportieren, zu ergänzen und wieder neu zu importieren. Hilfreich kann diese Funktion

deshalb auch bei Kunden sein, die mehrere Logins verwenden. So kann in einem Login der private GG-Katalog angelegt werden und dann per Export- und Import-Funktion den anderen Logins dieses Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Gefahrgut beim Kunden einrichten

Je Kunde und Service können in der jeweiligen **Kunden-Service-Konfig** im Reiter **GG** Einstellungen für die Gefahrguterfassung getätigt werden.



Zunächst wird mit dem Parameter **GG-Zeilen** entschieden, ob dem Kunden in der Auftragserfassung Gefahrgutzeilen eingeblendet werden sollen (mit) oder nicht (ohne).
Wie auch bei der VP-Auswahl stehen bei der **GG-VP-Auswahl** 3 Auswahlmöglichkeiten im Pulldown. Pulldown mit VP-Code, Pulldown mit Erklärung und Texteingabe. Es empfiehlt sich, hier die gleiche Einstellung zu wählen, wie für die VP-Auswahl.
Der Parameter **GG-Auswahl** entscheidet, was im Pulldown der Gefahrgutsuche alles angezeigt wird. Zur Auswahl stehen:

- UNNR / TN = UN-Nummer+UN-Unternummer / Technischer Name, ggf gefolgt von N.A.G. und der eingetragenen NAG-Angabe
- UNNR / VPG(LQ) / TN = UN-Nummer+UN-Unternummer / Verpackungsgruppe (alternativ “LQ” wenn LQ angehakt ist) / Technischer Name, ggf gefolgt von N.A.G. und der eingetragenen NAG-Angabe
- UNNR / VPG(LQ) / HG / TN = UN-Nummer+UN-Unternummer / Verpackungsgruppe (alternativ “LQ” wenn LQ angehakt ist) / Hauptgefahr / Technischer Name, ggf gefolgt von N.A.G. und der eingetragenen NAG-Angabe
- UNNR / TN / VPG(LQ) / BEFCAT = UN-Nummer+UN-Unternummer / Technischer Name, ggf gefolgt von N.A.G. und der eingetragenen NAG-Angabe / Verpackungsgruppe (alternativ “LQ” wenn LQ angehakt ist) / Beförderungskategorie
- SuchId = im Gefahrgutkatalog kann eine eigene SuchId hinterlegt werden, mit der gesucht werden soll. Oftmals wird hierfür die UNNR verwendet, das ist aber nur eine Möglichkeit wie dieses Feld befüllt werden kann

Im Pulldownmenü **GG mit UNNR-Suche** wird entschieden, wie der Kunde in der Auftragserfassung nach dem Gefahrgut suchen kann. Soll er generell nur gegen den Referenzkatalog suchen können (mit UNNR-Suche gegen Ref-Katalog), oder darf er einen privaten Gefahrgutkatalog haben? Dann gibt es die Möglichkeit ebenfalls mit der UNNR zu suchen (mit UNNR-Suche gegen Privat-Katalog) oder bei wenigen Einträgen im Privaten

GG-Katalog kann auch Ohne UNNR-Suche / Pull Privatkatalog ausgewählt werden, so dass im Pulldown alle Einträge des privaten GG-Katalogs zur Auswahl stehen.
GG mit Sendungszeilenzuweisung: Ist dieser Parameter angehakt, muss in der Auftragserfassung zu jeder Gefahrgutzeile angegeben werden, zu welcher Sendungszeile diese Gefahrgutzeile gehört. Für die Ausgabe mit dem NDS-Treiber muss dieser Schalter an sein.
Ist es im Datensatz notwendig oder gewünscht, dass das Gefahrgut eindeutig einer Sendungszeile zugewiesen werden muss, ist hier das Häkchen zu setzen, damit der Kunde die Sendungszeile benennen kann. Ist die Sendungszeilenzuweisung nicht aktiv, werden alle GG-Zeilen in der DFÜ mit Sendungspositionsnummer 000, also ohne Zuweisung übertragen.
Für Aufträge, die importiert werden kann mit **GG mit UNNR-Check bei importierten Aufträgen** entschieden werden, ob hier das Gefahrgut auf Fehler geprüft werden soll oder nicht. Wird nicht geprüft, werden fehlende Angaben nicht angemahnt und Aufträge können mit Gefahrgutfehlern erteilt werden.

Damit das Pulldown-Menü in der Auftragserfassung nicht unübersichtlich wird und dem Kunden unnötige Werte ausgeblendet werden, sollte im Kundenlogin unter **Verwaltung** / **39-GG-VP-Codes** dem Kunden nur die GG-VP-Codes aktiviert werden, die er tatsächlich benutzt.



Code	Name	Kurzname	Aktiv
1A	1A Fass aus Stahl	FA (Stahl)	☐
1A1	Fass aus Stahl ohne abnehmb…	FA Stahl o.abn. Deckel	☐
1A2	Fass aus Stahl mit abnehmbar…	FA Stahl m.abn.Deckel	☐
1B1	Fass aus Aluminium	FA aus Aluminium	☐
1B2	Fass aus Aluminium mit Deckel	FA Alu m.Deckel	☐
1D	Fass aus Sperrholz	FA Sperrholz	☐
1G	Fass aus Pappe	FA aus Pappe	☐
1H	Fass aus Kunstoff	FA Kunststoff	☐
1H1	Kunststoff-Fass ohne abnehm…	FA Kunstst. o.abn. D…	☑

Benutzereinstellungen

Je Benutzer kann individuell entschieden werden, ob der Gefahrgut-Voll-Edit an oder aus ist. Die Standardeinstellung ist aus. Damit kann die Gefahrguterfassung nur gegen einen Katalog (Privat- oder Referenz-Katalog) erfolgen. Sollen diese Werte aber überschrieben oder generell das Gefahrgut manuell erfasst werden können, muss der Schalter **Gefahrgut-Voll-Edit** angemacht werden.
Zu finden ist der Schalter in den **Benutzereinstellungen** im Reiter **Layout/Optionen**:



Gefahrguterfassung

Für die schnelle Gefahrguterfassung gegen den Referenz- oder Privat-Katalog wird der Gefahrgut Voll-Edit nicht zwingend benötigt, da die benötigten Werte aus dem Katalog gezogen werden.
Zu erfassen sind in jedem Fall die Anzahl und Gefahrgut-Verpackungsart, sowie das Gewicht. Dann kann mit der UNNR-Suche gegen den Privat- oder Referenzkatalog gesucht werden.
Gibt es zu dieser UNNR genau einen Treffer, wird dieser im Dropdownmenü dahinter eingestellt:



Gibt es mehrere Treffer, bleibt das Dropdownmenü leer, kann aber geöffnet werden und zeigt dann die vorhandenen Auswahlmöglichkeiten:



Bei Gefahrgütern der Klasse 1 ist außerdem die Nettoexoplosivmasse zu erfassen und je nach Einstellung bezüglich der Literangabe, muss bei bestimmten UNNR auch eine Angabe in Litern erfolgen.

Berechnung der Gefahrgutpunkte

Der Multiplikators wird wie folgt ermittelt:

1.) bei LQ ist der Multiplikator immer 0
2.) bei Beförderungskategorie 0:
    bei Gefahrgut-Gewicht<1kg, Liter<1Ltr, Nettoexplosivmasse<1kg wird Multiplikator 1001, sonst 1000
3.) bei Beförderungskategorie 1:
    bei den UNNR 1005, 1017, 0081, 0082, 0084, 0241, 0331 und 0482:
    Multiplikator=20;
    sonst Multiplikator=50
4.) bei Beförderungskategorie 2:
    Multiplikator= 3
5.) bei Beförderungskategorie 3:
    Multiplikator=1

Die Berechnung der Gefahrgutpunkte erfolgt dann so:

1.) gibt es eine Nettoexplosivmasse, dann rechne
    Multiplikator * aufgerundete Nettoexplosivmasse in g / 1000
2.) gibt es eine Literangabe, dann rechne
    Multiplikator * aufgerundete Literangabe in ml / 1000
3.) gibt es keine Nettoexplosivmasse und keine Liter, dann rechne
    Multiplikator * aufgerundetes Gewicht in g / 1000

Aufgerundet wird grundsätzlich auf ganze Kilogramm oder ganze Liter.

Andruck auf Eti, Ladeliste Spedi-Auftrag

Es ist zwar möglich auf dem Etikett einen Gefahrguthinweis anzudrucken, aber nicht in allen Etiketten ist dies vorgesehel. Bei Bedarf wäre hierzu der OrderRace Service zu kontaktieren.

Auf der Ladeliste wird das Gefahrgut detailliert je Sendung angedruckt:

```
Sendungs-Nr: 3802021800369006 Auftrags-Nr:          Frankatur: frei Haus      Depot: 8199
Auftraggeber musterkunde * (#123456$)
             DE-20097 Hamburg * beispielstraße
Absender
             DE-87437 Kempten
Ladeort
             DE-88682 Salem
Empfänger
             DE-20095 Hamburg
Ladezeit     28.3.23, 09:00-11:00
Hol-Depot    H800
Volumen      1 Stellpl.
Bemerkung:   Test Bemerkungen
S-Zeilen:    1 KT Giraffen  122 kg 088x088x088 0,681cbm
Colli-Ids:
Gefahrgut:   1 Fass 5 kg, UN1263 Farbe, 3, II, (D/E), 5 Punkte,
```

sowie in Summe noch einmal am Ende der Ladeliste. Dabei werden die Punkte je Beförderungskategorie und einmal gesamt summiert, die kg bzw Liter je UNNR, Hauptgefahr, Verpackungsgruppe und technischer Name gelistet und die Gefahrgutverpackungen summiert:

```
** Gefahrgut: Bef.-Kat. '1'=2250, '3'=5, gesamt 2255 Punkte.
50 kg, 45 ltr (UN 1263, 3,  I, FARBE)
5 kg (UN 1263, 3,  II, Farbe)
** Gefahrgut VP-Summen: 2 FA
** 4 Sdg., 4 Colli (4 KT), gesamt 488 kg, 2,724 cbm, 4 StPl.

** Übernommene Lademittel: ..... - Gelieferte Lademittel: .....
```

Anzeige im Auftragsbestand

Im **Auftragsbestand** des Kunden, sowie des Spediteurs und in allen Dispo-Ansichten werden Sendungen, die Gefahrgut enthalten in der Spalte Colli immer mit dem Zusatz “+gg” angezeigt:

O-# ▼	A-#	S	Tag	Empfänger	Rel	Land	Plz	Ort	Colli	kg	Status	Beleg	Abmessungen (LBH)
3802021800352008	6	8	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT	122			88x88x88
3802021800353005	6	8	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT	122			88x88x88
3802021800354002	6	8	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT	122			88x88x88
3802021800359007	6	9	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT +gg	122			88x88x88
3802021800360003	6	9	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT +gg	122			88x88x88
3802021800361000	6	9	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT +gg	122			88x88x88
3802021800362007	6	9	3.	test	8199	DE	20095	Hamburg	1 KT +gg	122			88x88x88

1-7/7 Anzeigesummen: 7 Colli 854 kg

Liste aller Gefahrgutkunden

Im **Kundenbuch** kann rechts neben der Liste der Kunden unter **K2-GG-Kunden** eine Liste aller Kunden aufgerufen werden, die die Möglichkeit haben Gefahrgut zu erfassen (GG-Zeilen “mit”), oder die wenigstens einen Eintrag im eigenen Gefahrgut-Privatkatalog haben.

GG-Kunden Menü > Kundenbuch > GG-Kunden

Login	Name	GG-Kat-Zeilen	GG-Kat-Fehler	Sendungs-GG-Zeilen
beisp2	[illegible]	2		
fehlermeld	[illegible]	2		
lkwdispo	[illegible]	3		
muku	[illegible]	12		10
muku0	[illegible]	8		
import0	[illegible]	1		
import	[illegible]	1		
ggref	[illegible]	3044		
testimp	[illegible]			
TestSG0	[illegible]	2887	3	
TestSG	[illegible]	2887	3	
TestSG100	[illegible]	2		
Layout	[illegible]	2		
uebersDE	[illegible]	2		

Anzeige der Kunden mit Auftragseinstellung 'GG-Zeilen' = 'mit'.

In dieser Auflistung ist zu erkennen, welcher dieser Kunden wieviel Einträge im Privatkatalog stehen hat >**GG-Kat-Zeilen**<, wie viele davon ggf einen Fehler enthalten >**GG-Kat-Fehler**< und wieviel Gefahrgut-Sendungszeilen im Auftragsbestand dieses Kunden im Moment zu vorhanden sind >**Sendungs-GG-Zeilen**<.

Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.