

UpdateDeployer

Zentrales HUB-Modul für automatische Modul-Updates über die WebApp.

Modul	UpdateDeployer
Aktuelle Version	v6 (Stand 26.08.2026)
Hersteller	Axel Meiser - Kraemer IT
Installationsname (Empfehlung)	UpdateDeployer
Update-Basis-URL	wird im Admin-Bereich der WebApp festgelegt

1. Was macht das Modul?

UpdateDeployer ist das Verbindungsstück zwischen der WebApp und der Telefonanlage für automatische Modul-Updates: Er lädt signierte Modul-Pakete (.sfm), importiert sie und startet die aktiven Instanzen des Zielmoduls automatisch neu. Außerdem dient er als Erreichbarkeits-Beweis (Ping) und schützt Updates per Token.

- Signierter Download über zeitlich begrenzte URLs (5 min).
- Erst-Import UND Update über denselben Pfad — auch neue Module können so installiert werden.
- GUI-Tab „Sicherheit“ für das Update-Token (GU_UPDATE_TOKEN).

2. Funktionsweise

- Die WebApp erzeugt eine signierte Download-URL für das Zielmodul und ruft die Update-Funktion der Instanz auf.
- Das Modul lädt die .sfm-Datei, prüft die Signatur und importiert das Paket (ersetzt ein vorhandenes Modul bzw. legt ein neues an).
- Danach werden alle aktiven Instanzen des Zielmoduls automatisch neu gestartet; inaktive Instanzen bleiben inaktiv.
- Ohne passendes GU_UPDATE_TOKEN wird kein Update ausgeführt (Instanz-Schutz).

3. Einrichtung in der Telefonanlage

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Admin-UI → Modul-Import: das aktuelle UpdateDeployer.sfm laden (Download auf der Modul-Seite der WebApp).	Modul erscheint in der Modul-Bibliothek.
2	Instanz anlegen (Empfehlung: UpdateDeployer).	Instanz erscheint in der Modul-Konfiguration.
3	Tab „Sicherheit“ öffnen und GU_UPDATE_TOKEN setzen — derselbe Wert, der in der WebApp als deployer_token hinterlegt ist.	WebApp und Anlage teilen sich den Update-Schlüssel.
4	Instanz aktivieren.	Update-Funktionen sind aufrufbar.

4. Einrichtung in der WebApp

Schritt	Aktion	Ergebnis
1	Admin → Anlage: Modul-Update-Basis-URL setzen (der im Betrieb verwendete Update-Server; kein fester Wert).	versions.json wird vom Update-Server gespiegelt.
2	deployer_instance_name = Installationsname von UpdateDeployer.	WebApp ruft die richtige Instanz auf.
3	deployer_token = GU_UPDATE_TOKEN aus Schritt 3.	Updates werden von der Anlage akzeptiert.
4	Modul-Updates-Seite: „Download-Test (Ping)“ ausführen.	Erreichbarkeits-Beweis grün.
5	„Update anstoßen“ bzw. Sammel-Buttons nutzen.	Update läuft automatisch (Download → Import → Neustart).

5. Token-Empfehlung (GU_UPDATE_TOKEN)

Der Token schützt Updates auf der Anlage und muss in der Anlage (Tab „Sicherheit“) und in der WebApp (deployer_token) identisch sein.

- Mindestens 32 Zeichen — je länger, desto besser (Empfehlung: 43+ Zeichen).
- URL-sicher erzeugen: `python3 -c "import secrets; print(secrets.token_urlsafe(32))"` oder `openssl rand -base64 24`.
- Zeichensatz automatisch URL-sicher (A-Z, a-z, 0-9, „_“, „-“).
- Wie ein Master-Passwort behandeln: nicht in Mails/Screenshots/Logs; bei Verdacht auf beiden Seiten neu setzen (Anlage + WebApp).

6. Versionen

- v1: PingChannel (Erreichbarkeits-Beweis über den Kanal).
- v2: UpdateFromUrl — signierter Download + Modul-Import.
- v4/v5: GUI-Tab „Sicherheit“ mit Token-Feld (GU_UPDATE_TOKEN).
- v6: Automatischer Neustart aller aktiven Instanzen des Zielmoduls nach dem Import.

7. Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Update wird nicht gestartet / Download-Fehler.	Basis-URL erreichbar? Token identisch (Anlage ↔ WebApp)? URL nur 5 min gültig — einfach erneut anstoßen.
Meldung „Modul nicht installiert“.	Erst-Import über „Installation anstoßen“ (macht derselbe Deployer).
Instanz wird nicht neu gestartet.	Nur aktive Instanzen werden neu gestartet; inaktive bleiben bewusst inaktiv.
Nach Update kein Token im Tab „Sicherheit“.	Normal nicht zu erwarten — Import verändert die Instanz-Konfiguration nicht; sonst Token erneut setzen.