PDF-Translator – Manuale utente

PDF-Translator – Manuale utente

Questo manuale descrive tutti i comandi di PDF-Translator: la procedura guidata di configurazione (programma di installazione) e l'applicazione vera e propria. Si basa sugli stessi testi di aiuto che l'applicazione mostra direttamente (descrizione comandi al passaggio del mouse e testo più dettagliato tramite Guida → Che cos'è? oppure Maiusc+F1 seguito da un clic su un elemento). Chi conosce già l'applicazione può quindi usare questo documento semplicemente come opera di consultazione.

Nell'applicazione, questo manuale si apre in qualsiasi momento tramite **Guida → Manuale utente…** – automaticamente nella lingua dell'interfaccia attualmente impostata. Anche gli avvisi che compaiono direttamente sotto un campo (ad es. «PaddleOCR non è installato») rimandano qui.

Nota: le schermate mostrano l'interfaccia in tedesco. Nel testo, i nomi dei campi sono indicati esattamente come compaiono nell'interfaccia italiana.

Indice

1. Procedura guidata di configurazione (installazione)
2. L'applicazione in sintesi
3. Scegliere un documento e impostazioni di base
4. Gestione delle immagini nei documenti
5. Termini protetti
6. Escludere intestazioni e piè di pagina
7. Stimare i costi e avviare la traduzione
8. Durante e dopo l'esecuzione
9. Correggere manualmente le traduzioni
10. Unire più file
11. Impostazioni
12. Lingua dell'interfaccia
13. Test hardware (GPU)
14. Aggiornamenti e informazioni sulla versione

---

1. Procedura guidata di configurazione (installazione)

La procedura guidata installa PDF-Translator una sola volta su questo computer. Non richiede diritti di amministratore/root, perché tutto viene installato in una cartella personale di proprietà dell'utente.




Figura 1: Schermata iniziale della procedura guidata

Lingua. La lingua scelta nella prima schermata vale subito per tutte le schermate successive della procedura. È indipendente dalla lingua dell'applicazione vera e propria, che ha una propria selezione della lingua (vedi capitolo 12).

Online o locale? Qui si sceglie come vengono elaborate le immagini nei documenti:

- **Online (provider cloud):** la traduzione avviene tramite un provider cloud (DeepL, Google, OpenAI o Grok). Per l'elaborazione delle immagini si usa un procedimento locale più semplice. È l'installazione più rapida e semplice e funziona su qualsiasi computer. Servono una chiave API propria del provider scelto e una connessione Internet durante la traduzione.
- **Locale (su questa scheda grafica):** oltre alla variante online, sulla propria scheda grafica viene installata un'elaborazione delle immagini migliore, basata sull'IA (LaMa). L'elaborazione delle immagini resta così interamente su questo computer. Serve una scheda grafica NVIDIA supportata con memoria video sufficiente (verificata nel passaggio successivo); vengono scaricati una sola volta circa 2–3 GB. In entrambe le modalità, la traduzione vera e propria del testo avviene sempre tramite un provider esterno e viene addebitata lì per ogni traduzione, come di consueto.

  Che cosa porta concretamente questa opzione è descritto più in dettaglio nel capitolo 4 («Gestione delle immagini nei documenti») – in breve: una qualità d'immagine nettamente migliore quando i documenti tradotti contengono foto o altri sfondi complessi; altrimenti non è strettamente necessaria.




Figura 2: «Online o locale?» – schermata di selezione

Se la verifica della GPU ha esito negativo (nessuna scheda supportata trovata o driver obsoleto), la procedura offre due strade: **«Continua comunque in locale»** (utile se la verifica è fallita per errore o se è ancora in sospeso un aggiornamento del driver – il test hardware si può ripetere in qualsiasi momento nell'applicazione, vedi capitolo 13) oppure **«Passa a Online»**. Indipendentemente da ciò, i provider online si possono aggiungere in qualsiasi momento nelle impostazioni dell'applicazione.

Configurare le chiavi API. Qui si può memorizzare direttamente una chiave API per ogni provider desiderato. I provider non spuntati si possono aggiungere in qualsiasi momento in seguito nelle impostazioni dell'applicazione (pulsante **«Più tardi, nelle Impostazioni»**). Per ogni provider spuntato si apre una schermata dedicata con un campo di immissione (il testo inserito appare come puntini) e il pulsante **«Ottieni una chiave (apre il browser)»**, che apre nel browser la pagina di registrazione del provider – lì si genera la chiave, che poi si incolla qui. Solo il pulsante **«Salva»** memorizza effettivamente l'inserimento. La procedura si può completare anche senza chiave; tuttavia, finché non è memorizzata almeno una chiave, nessuna traduzione funzionerà.




Figura 3: Scegliere i provider per le chiavi API



Figura 4: Inserire la chiave API di un provider

Avviso di sicurezza all'apertura del browser: prima che la procedura apra un link nel browser predefinito, l'indirizzo di destinazione viene mostrato ancora una volta in chiaro e deve essere confermato. Così si può verificare, prima dell'apertura, che sia davvero l'indirizzo atteso.

Indietro, Avanti, Annulla. Ogni schermata ha in basso la stessa barra con **«Indietro»** (i dati già inseriti vengono mantenuti), **«Avanti»** e **«Annulla»**. In caso di annullamento viene chiesta conferma; se si conferma, la procedura rimuove automaticamente tutti i file creati fino a quel momento – la configurazione si può riavviare in qualsiasi momento. Se è in corso l'installazione vera e propria, in rari casi può rimanere un file in uso; anche in quel caso si tenta comunque di rimuovere automaticamente il più possibile.

Completamento. Alla fine la procedura si può chiudere con **«Chiudi»** senza avviare l'applicazione, oppure combinare direttamente con l'avvio dell'applicazione tramite **«Avvia ora»**.

---

2. L'applicazione in sintesi

Dopo l'installazione si apre l'applicazione PDF-Translator con un modulo per l'esecuzione della traduzione. I capitoli seguenti lo percorrono dall'alto verso il basso, nell'ordine in cui è disposto nella finestra. Il numero di versione attuale è indicato nella barra del titolo della finestra.




Figura 5: Finestra principale in modalità «Traduci PDF»

---

3. Scegliere un documento e impostazioni di base

Campo «Operazione» – determina quale procedura di traduzione viene usata. A seconda della selezione, più in basso compaiono solo i campi pertinenti – le impostazioni OCR, ad esempio, solo in modalità «Traduci singole immagini». Sono disponibili quattro opzioni:

- **Traduci PDF** – un singolo documento PDF.
- **Traduci presentazione (PowerPoint/Impress)** – un singolo file PPTX.
- **Traduci documento Word/Writer** – un singolo file DOCX.
- **Traduci singole immagini** – uno o più file immagine; mostra inoltre i campi «Motore OCR» e «Metodo di riscrittura» (vedi capitolo 4).

Campo «Origine» – seleziona il file da tradurre. Il pulsante **«Seleziona file...»** apre la finestra di selezione dei file (in modalità immagini si possono scegliere anche più file contemporaneamente). Il nome del file scelto appare poi accanto. Se compare «Nessun file selezionato», occorre prima scegliere un file prima di poter eseguire un’analisi dei costi.

Campi «Lingua di origine» e «Lingua di destinazione» – le due lingue di questa esecuzione. Entrambe si indicano come codice lingua di due lettere secondo ISO 639-1, ad es. EN per l'inglese o DE per il tedesco. La lingua di origine deve corrispondere alla lingua effettiva del documento, altrimenti il provider di traduzione restituisce risultati errati o nessun risultato.

Campo «Provider di traduzione» – quale servizio cloud esegue la traduzione vera e propria del testo. Sono disponibili quattro provider, ognuno con una propria chiave API gestita nelle impostazioni (capitolo 11):

- **DeepL**
- **Google**
- **OpenAI**
- **Grok**

Se manca la chiave per il provider scelto, subito sotto compare un avviso con bordo rosso e un link alle impostazioni.

---

4. Gestione delle immagini nei documenti

Il modulo contiene a questo scopo il campo **«Immagini nel documento»**, con tre possibilità:

- **Non tradurre le immagini incorporate** – le immagini incorporate restano invariate.
- **Seleziona le immagini singolarmente in seguito** – in futuro mostrerà, dopo l'analisi dei costi, un elenco da cui scegliere immagini specifiche.
- **Traduci tutte le immagini incorporate** – in futuro elaborerà automaticamente ogni immagine incorporata.

Importante, per non creare false aspettative:

> **Stato attuale: per PDF, PowerPoint/Impress e Word/Writer questo campo attualmente NON ha alcun effetto sul risultato.** Le immagini incorporate in questi tre tipi di documento vengono, allo stato attuale, SEMPRE riprese invariate – indipendentemente da quale delle tre opzioni sia selezionata. Non è un malfunzionamento, ma una funzione non ancora realizzata: anche l'elenco di selezione descritto sopra per «Seleziona le immagini singolarmente in seguito» non esiste ancora. L'applicazione stessa lo segnala esplicitamente durante l'analisi dei costi non appena un documento contiene immagini incorporate e non è selezionato «Non tradurre le immagini incorporate». Solo i file immagine puri nella modalità dedicata **«Traduci singole immagini»** (vedi sotto) vengono già tradotti completamente – si tratta di una procedura del tutto separata e matura, non interessata da questa limitazione.

Nella modalità immagini il campo è quindi bloccato (fisso su «Traduci tutte le immagini incorporate») e lì non ha alcun significato pratico – per questa modalità il controllo avviene tramite i due campi «Motore OCR» e «Metodo di riscrittura» più in basso.

Solo nella modalità «Traduci singole immagini» (capitolo 3) sono visibili due campi aggiuntivi, **«Motore OCR»** e **«Metodo di riscrittura»**, mostrati nella schermata seguente con i loro valori predefiniti (Tesseract e sovrapposizione box) – entrambi vengono spiegati di seguito uno per uno:




Figura 6: I campi «Motore OCR» e «Metodo di riscrittura» in modalità «Traduci singole immagini», qui con i loro valori predefiniti Tesseract e sovrapposizione box

Campo «Motore OCR» – riconoscimento del testo. Riconosce il testo nelle immagini prima che venga tradotto e riscritto. Sono disponibili tre motori (la schermata sopra mostra il primo):

- **Tesseract (locale)** (predefinito). Funziona completamente in locale, senza provider cloud né chiave API propria – ma richiede che il software Tesseract stesso sia installato su questo computer (vedi README.md). Riconosce il testo riga per riga; PDF-Translator raggruppa poi da sé le righe in paragrafi.
- **Google Cloud Vision (cloud, rilevamento paragrafi)**. Funziona tramite il servizio cloud di Google e usa la stessa chiave API del provider di traduzione «Google» (capitoli 3/11) – riconosce i paragrafi direttamente come tali, invece di ricomporli da singole righe, il che su immagini densamente scritte dà risultati sensibilmente migliori rispetto all’approccio riga per riga di Tesseract.
- **PaddleOCR (locale, rilevamento paragrafi)**. Funziona anch’esso completamente in locale, senza provider cloud, ma, come Google Cloud Vision, riconosce i paragrafi direttamente tramite un proprio modello di layout addestrato anziché tramite un’approssimazione geometrica. **PaddleOCR non viene installato dalla procedura guidata** – il pacchetto opzionale aggiuntivo va installato successivamente nell’ambiente Python

dell’applicazione (elenco dei pacchetti: requirements-paddleocr.txt nella cartella dell’applicazione). Chi non desidera farlo usa invece Tesseract o Google Cloud Vision.

Se il motore scelto in questo campo non è disponibile su questo computer (programma Tesseract non trovato, nessuna chiave API di Google memorizzata o PaddleOCR non installato), subito sotto compare un avviso con bordo rosso e un link a questo capitolo, e non è possibile avviare un’esecuzione con questo motore.

Campo «Metodo di riscrittura» – come il testo tradotto viene riscritto nell’immagine. Dopo che il testo originale è stato riconosciuto e tradotto, la traduzione deve essere riscritta al suo posto nell’immagine – ma prima occorre ripristinare lo sfondo sottostante, affinché il vecchio testo non traspaia. Questo campo offre a tale scopo tre procedimenti con qualità e requisiti diversi (la schermata sopra mostra il primo):

- **Sovrapposizione box (copre l’area)** (predefinito). Riempie l’area con un colore uniforme (o con una sfumatura semplice, se l’ambiente lo suggerisce chiaramente) e scrive sopra il testo tradotto. Funziona sempre, senza hardware particolare né software aggiuntivo, ed è quindi l’impostazione predefinita. Su sfondi uniformi o regolari (ad es. tabelle, grafici, riquadri informativi) si nota appena; su vere foto o sfondi con texture l’area è riconoscibile come una «toppa» visibile.
- **Inpainting CPU classico (ricostruisce lo sfondo)**. Usa un procedimento classico di elaborazione delle immagini (non un modello di IA) della libreria libera OpenCV per proseguire l’ambiente attorno al testo invece di riempirlo con un solo colore – motivi o sfumature semplici proseguono così in modo credibile fino al bordo (e leggermente oltre) della casella di testo. Funziona anch’esso sempre in locale senza GPU, ma, come la sovrapposizione box, non sostituisce la variante basata sull’IA per sfondi fotografici davvero complessi.
- **Inpainting AI locale (GPU, LaMa)**. Usa sulla scheda grafica locale uno speciale modello di IA chiamato LaMa, addestrato proprio per questo compito, per ricostruire in modo credibile anche sfondi fotografici complessi – di gran lunga la migliore qualità dei tre procedimenti. Serve una scheda grafica NVIDIA supportata con supporto CUDA (installato solo se durante la configurazione è stato scelto «Locale», vedi capitolo 1), e al primissimo utilizzo viene scaricato un modello di diverse centinaia di MB (poi memorizzato in modo permanente). Se PyTorch con supporto CUDA non è installato, sotto il campo compare un avviso con bordo rosso. Se la scheda grafica ha meno memoria video di quella consigliata, compare invece un avviso con bordo giallo – il procedimento si può comunque usare, ma senza garanzia. Lo stato dell’hardware si può verificare in qualsiasi momento con il test hardware (capitolo 13).

Come regola generale: per documenti con sfondi semplici e piatti (la maggior parte di tabelle, grafici, diapositive) la sovrapposizione box o l’inpainting CPU classico sono più che sufficienti – senza GPU, senza attese. Per foto o sfondi ricchi di dettagli l’inpainting AI vale visibilmente la pena. Le traduzioni corrette in seguito (capitolo 9) si possono peraltro rigenerare con uno qualsiasi dei tre procedimenti, indipendentemente da quello usato nell’esecuzione originale.

Altre opzioni per determinati tipi di documento:

- **Campo «Documento ICO»** (casella «Non tradurre l’area di pagina 1») riguarda esclusivamente il tipo di documento interno ICO ed esclude dalla traduzione l’area dei metadati a pagina 1 (in Word l’area prima della linea di separazione, in PDF riconosciuta tramite termini di ancoraggio come «Issuer Address»/«Asset Matrix») – indipendentemente dal fatto che tale area venga effettivamente trovata. Per tutti gli altri documenti lasciarla disattivata.
- **Campo «Visualizzazione affiancata»** (casella «Originale e traduzione affiancati», solo Word) costruisce il testo principale, invece del normale risultato fedele al layout, come tabella di confronto a due colonne (Originale | Traduzione) in formato orizzontale. Intestazione e piè di pagina restano invariati; le tabelle incorporate nel testo principale non compaiono in questa vista.

---

5. Termini protetti

Nel campo **«Termini protetti»** si possono inserire termini che devono restare non tradotti – un termine per riga, ad esempio nomi di aziende o di prodotti. Il provider di traduzione lascia intatti questi termini. Con il pulsante **«Carica da file…»** si può inoltre caricare un elenco da un file CSV o di testo (un termine per riga; per i CSV conta la prima colonna); le voci esistenti vengono mantenute e i duplicati ignorati.

Importante: viene protetta solo l'occorrenza scritta in MAIUSCOLO. Il termine inserito può essere scritto in qualsiasi modo (minuscolo, maiuscolo, misto – la grafia in questo campo non ha importanza). Ciò che conta è come il termine è effettivamente scritto nel documento da tradurre: vengono escluse dalla traduzione solo le occorrenze scritte lì interamente in MAIUSCOLO. Se lo stesso termine compare altrove nel documento in minuscolo o in forma mista, lì viene tradotto normalmente.

Il motivo: alcuni termini protetti (come nomi di prodotti o progetti che di norma si scrivono sempre in maiuscolo) sono per caso anche parole del tutto comuni della lingua di origine. Se ogni occorrenza fosse protetta indipendentemente dalla grafia, anche la parola comune resterebbe non tradotta in ogni altro punto del documento – e andrebbe corretta a mano. Chi vuole essere sicuro che un termine sia effettivamente protetto nel documento dovrebbe quindi verificare che lì sia davvero scritto in maiuscolo – altrimenti si protegge per errore troppo poco (un'occorrenza in minuscolo resta non protetta e viene tradotta) oppure, con maiuscole involontarie altrove nel documento, troppo.

---

6. Escludere intestazioni e piè di pagina

Due campi (solo PDF) riconoscono automaticamente il testo ricorrente e lo escludono dalla traduzione:

- **Campo «Intestazione»** (casella «Non tradurre l'intestazione ricorrente») – testo che ricorre vicino al bordo superiore della maggior parte delle pagine, identico (o diverso solo per il numero di pagina).
- **Campo «Piè di pagina»** (casella «Non tradurre il piè di pagina ricorrente») – lo stesso per il testo ricorrente vicino al bordo inferiore della pagina (ad es. riga del copyright, numero di pagina).

Se non viene trovato nulla di adatto, semplicemente non cambia nulla.

---

7. Stimare i costi e avviare la traduzione

Prima che una traduzione parta, occorre stimarne il costo approssimativo nella sezione **«Analisi e controllo dei costi»**:

1. **«Analizza documento e stima i costi»** conta i caratteri da tradurre e stima il costo approssimativo in base al provider scelto, senza tradurre ancora nulla.
2. Solo dopo si può spuntare la casella **«Ho verificato l'analisi e la stima dei costi»** – un passaggio di sicurezza voluto, affinché nessuna esecuzione venga avviata per errore senza aver prima dato un'occhiata ai costi stimati.
3. Solo con la casella spuntata **«Avvia traduzione»** diventa cliccabile.

Se in seguito si modifica qualcosa nel modulo (ad es. un altro file o un altro provider), occorre eseguire di nuovo l'analisi.

---

8. Durante e dopo l'esecuzione

L'avanzamento di una traduzione in corso compare nella sezione **«Esecuzione e risultato»**. Un'esecuzione in corso si può interrompere il più rapidamente possibile con **«Annulla»** (dopo

la chiamata al provider di traduzione in corso); le parti già elaborate non vengono conservate automaticamente come file completo – a seconda del formato può rimanere un file incompleto.

Al termine di un'esecuzione sono disponibili:

- **«Apri cartella»** – apre il gestore file nella cartella di destinazione dell'esecuzione appena terminata.
- **«Apri report QA»** – mostra le anomalie rilevate dal controllo qualità automatico dell'esecuzione, ad es. passaggi che potrebbe essere utile verificare.
- **«Correggi traduzione»** – visibile per esecuzioni PDF e immagini con passaggi correggibili; consente di rielaborare in modo mirato singoli passaggi tradotti senza ripetere l'intera esecuzione (dettagli nel capitolo 9).

---

9. Correggere manualmente le traduzioni

Dopo un'esecuzione conclusa – purché esistano passaggi correggibili – compare il pulsante **«Correggi traduzione»** (vedi capitolo 8). A seconda del tipo di documento si apre una di due finestre di dialogo di diversa complessità:

- Per le **esecuzioni PDF**, la finestra «Correggi traduzione PDF» con una tabella di testo originale e tradotto per ogni blocco di testo, in cui le singole traduzioni si possono sovrascrivere direttamente.
- Per le **esecuzioni di immagini**, la finestra decisamente più completa **«Correggi traduzione immagine»**, perché qui non solo il testo, ma anche la sua posizione e dimensione nell'immagine devono essere corrette. Se in un'esecuzione sono stati tradotti più file contemporaneamente, l'applicazione chiede prima quale file correggere.




Figura 7: Finestra di correzione delle immagini con tabella originale/traduzione, editor e anteprima dell'immagine

La finestra di correzione delle immagini mostra a sinistra l'immagine con un riquadro colorato per ogni passaggio di testo riconosciuto, a destra una tabella con testo originale e tradotto. Selezionando una riga della tabella, la sua traduzione viene caricata nell'editor in basso per la modifica:

- **Modificare il testo.** La traduzione della riga selezionata si può sovrascrivere liberamente nell'editor in basso.
- **Posizione e dimensione.** Nell'immagine a sinistra il riquadro della riga selezionata si può spostare trascinandolo; dall'angolo inferiore destro se ne può modificare la dimensione. **«Ripristina posizione/dimensione»** riporta alla posizione riconosciuta in origine.
- **«Aggiungi nuovo box».** Se un passaggio di testo non è stato trovato affatto dall'OCR, si può tracciare una nuova area nell'immagine e inserirvi a mano un testo proprio – senza un nuovo passaggio OCR.
- **Dimensione carattere, Grassetto, Centrato.** Per ogni passaggio si può sovrascrivere la dimensione del carattere determinata automaticamente (o ripristinarla con «Automatica»), nonché attivare grassetto e centratura.
- **Zoom e «Mostra originale».** Con Ctrl+rotellina del mouse o i pulsanti di zoom si può ingrandire e ridurre l'immagine; «Mostra originale» mostra brevemente l'immagine di partenza non modificata per un confronto. La finestra stessa si può anche ingrandire per avere più spazio.
- **Anteprima dal vivo.** Durante la modifica l'immagine viene rigenerata di continuo con il metodo di riscrittura effettivamente usato – ciò che si vede qui corrisponde quindi in larga misura al risultato finale, non solo a un'approssimazione grossolana.

«Applica e salva» rigenera l'immagine con tutte le modifiche e sovrascrive il file tradotto in precedenza – senza un nuovo passaggio OCR e senza una nuova chiamata al provider di traduzione, quindi senza costi aggiuntivi. La finestra si può poi riaprire quante volte si vuole per migliorare ulteriormente; ogni nuovo giro parte dall'ultimo stato salvato, non di nuovo dalla traduzione automatica originale. **«Chiudi»** scarta le modifiche non salvate della sessione corrente.

> **Nota sullo stato dei test.** La funzione di correzione – soprattutto la finestra di correzione delle immagini con posizionamento, nuovi box e anteprima dal vivo – non è ancora testata al 100 % e in singoli casi può ancora contenere errori. Prima di «Applica e salva» conviene quindi guardare l'anteprima dal vivo e, con più giri di correzione, è consigliabile verificare il risultato nel frattempo.

---

10. Unire più file

Indipendentemente dal modulo di traduzione, la sezione **«Unisci file»** offre due finestre di dialogo dedicate per unire più file in un unico file – **«Unisci/inserisci PDF…»** per i file PDF e **«Unisci/inserisci file DOCX…»** per i file Word. Qui non si traduce nulla, si ricombina soltanto. Le due finestre sono costruite in modo identico, salvo una differenza relativa ai numeri di pagina (vedi sotto).

Tabella dei file di origine. Per i PDF ha due colonne:

- **File** – il file di origine.
- **Pagine** – selezione di pagine facoltativa per questo file (vuoto = file intero, altrimenti ad es. «1-3,5» oppure «6-» per dalla pagina 6 fino alla fine o «-4» per dall'inizio fino alla pagina 4; «5-3» inserisce le pagine 5, 4, 3 in quest'ordine inverso). Aggiungere lo stesso file più volte con selezioni di pagine diverse permette di inserirlo in un punto preciso di un altro file.

Per Word/DOCX la colonna «Pagine» non c'è – a differenza del PDF, il formato DOCX non contiene numeri di pagina fissi, perciò si uniscono sempre file interi. Lo stesso file si può comunque aggiungere più volte per inserirlo in più punti. Oltre 100 file DOCX, l'unione avviene automaticamente a gruppi (indicato poi nella riga di stato).

L'ordine della tabella determina l'ordine nel risultato. Sono disponibili i seguenti pulsanti:

- **«Aggiungi file…»** – apre la normale finestra di selezione per uno o più file.

- **«Cerca in una cartella…»** – apre una finestra di ricerca dedicata per scegliere singoli file da una cartella che ne contiene molti (vedi sotto).
- **«Rimuovi»** – rimuove dalla tabella la riga o le righe selezionate (i file stessi non vengono toccati).
- **«Sposta su»** / **«Sposta giù»** – sposta la riga selezionata nell'ordine.
- **«Ordina per nome»** / **«Ordina per data»** – ordina l'intera tabella per nome file o per data di modifica del file sul disco (ultima modifica, non la data di creazione). Ogni clic alterna tra ordine crescente e decrescente; la dicitura del pulsante mostra sempre quale direzione applicherebbe il clic successivo.

Campo «File di destinazione». Con **«Salva con nome…»** si stabilisce dove viene scritto il file unito.

«Avvia unione» / «Annulla». Avvia o interrompe l'esecuzione; con «Annulla» un risultato parziale già scritto viene mantenuto.

Cerca in una cartella

La finestra di ricerca («Cerca PDF in una cartella» o l'equivalente per i DOCX) serve a scegliere solo determinati file da una cartella che ne contiene molti (ad es. 1000 o più PDF), invece di cercarli tutti a mano uno per uno. I risultati si possono poi riprendere con **«Aggiungi selezionati»** e finiscono nella tabella sopra.

- **Origine: «Cartella locale» o «Google Drive»** – invece di una cartella su questo computer si può cercare anche in una cartella condivisa di Google Drive; i risultati vengono allora scaricati in una cartella cache a scelta. La configurazione una tantum dell'accesso a Google è descritta nel file docs/google_drive_setup.md nella cartella dell'applicazione.
- **Campo «Cartella»** – la cartella in cui cercare, impostata tramite «Scegli cartella…».
- **Casella «Includi sottocartelle»** – include nella ricerca anche tutte le sottocartelle.
- **Campo «Testo di ricerca»** – uno o più termini, combinabili con AND/OR (anche come && / ||) e parentesi, ad es. «Acme AND contratto» (solo file con entrambi i termini) o «Acme OR Zenith» (file con almeno uno dei due). Se lasciato vuoto trova tutti i file della cartella.
- **Dove cercare** – tre caselle, indipendenti l'una dall'altra e liberamente combinabili (almeno una deve essere spuntata):
  - **Formato ICO (area di intestazione pagina 1)** – per PDF/Word cerca solo nel blocco di metadati ICO a pagina 1 (Developer, QSI ICO, data di emissione ecc.; per i DOCX: i paragrafi prima dell'elemento di separazione, non legati a una pagina fissa).
  - **Intestazione (tutte le pagine)** – cerca solo nell'area superiore ricorrente su ogni pagina (ad es. riga con nome azienda/logo) – una regione di testo a sé, indipendente da «Formato ICO».
  - **Testo completo** – cerca in tutto il testo di tutte le pagine, comprese le due aree sopra.
- **Gruppo «Filtra per data»** – facoltativo, restringe ulteriormente i risultati a un intervallo di date:
  - **Data del file** o **Data nel documento** – se la data proviene dal file stesso (data di modifica) o da una data riconosciuta nel testo del documento. Con «Data nel documento» si può inoltre limitare l'area: **Campo ICO (pagina 1)**, **Intestazione (tutte le pagine)** o **Piè di pagina (tutte le pagine)**.
  - **Formato data** – uno o più dei formati predefiniti **ISO (AAAA-MM-GG)**, **Tedesco (GG.MM.AAAA)**, **Inglese (nome del mese, ad es. September 4, 2026)** o **Barra (GG/MM/AAAA)**, oppure un **Formato personalizzato** tramite segnaposto come YYYY/MM/DD/MMMM (la descrizione comandi del campo mostra tutti i segnaposto con esempi).
  - **Data esatta** – passa da una data singola (campo «Data») a un intervallo (campi «Da»/«A»).

L'area dei risultati mostra poi il numero di risultati trovati e il numero di file esaminati; i file illeggibili sono indicati separatamente.

---

11. Impostazioni

Con il pulsante **«Impostazioni…»** si accede a:




Figura 8: Finestra delle impostazioni

Accesso API. Per prima cosa si sceglie nel campo **«Provider»** (DeepL, Google, OpenAI, Grok) a quale provider si riferiscono lo stato, la nuova chiave e la posizione di archiviazione sotto – ogni provider ha la propria chiave, memorizzata separatamente. Lo stato indica se per il provider scelto viene trovata al momento una chiave nel keyring del sistema operativo, in una variabile d'ambiente o da nessuna parte («Non configurato»); una variabile d'ambiente ha sempre la precedenza sul keyring – in tal caso la finestra mostra un avviso corrispondente. Una nuova chiave si incolla nel campo **«Nuova chiave API»** (il testo inserito appare come puntini) e viene memorizzata effettivamente solo con **«Salva/sostituisci chiave API»**; dopo il campo di immissione viene svuotato e lo stato si aggiorna. Come **«Posizione di archiviazione»** si può scegliere:

- **Keyring del sistema operativo** – la scelta consigliata e permanente.
- **Variabile d'ambiente (solo questa sessione)** – vale solo per la sessione corrente ed è pensata soprattutto per casi particolari/ricerca di errori.
- **Entrambi** – memorizza nel keyring e scrive inoltre una tale variabile di sessione.

«Limite di costo per esecuzione (caratteri)». Un'esecuzione che contiene più caratteri di quanti impostati qui viene interrotta con un avviso, invece di causare costi inaspettatamente alti. Se necessario, il valore si può aumentare qui.

«Apri file di log…». Apre il file di log attuale con il programma predefinito del sistema – utile per copiare messaggi di errore in una segnalazione di bug senza dover fare uno screenshot.

«Salva» applica le impostazioni, **«Annulla»** le scarta.

---

12. Lingua dell’interfaccia

Con la barra delle bandiere nella finestra principale si cambia subito e in modo permanente la lingua dell’interfaccia stessa – da non confondere con le lingue di traduzione nel modulo (capitolo 3). La scelta viene salvata subito. Sono disponibili nove lingue: Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Nederlands, Suomi, Hrvatski e Русский. Questo manuale è disponibile nelle stesse nove lingue; Guida → Manuale utente… apre sempre la versione nella lingua attualmente impostata.

---

13. Test hardware (GPU)

Con **Guida → Mostra/ripeti test hardware…** si può verificare in qualsiasi momento se è stata trovata una GPU NVIDIA supportata con memoria video sufficiente, quando è stata eseguita l’ultima verifica e se il driver installato (versione CUDA) supporta l’inpainting GPU locale. Senza GPU/driver adatti l’inpainting locale funziona comunque – solo più lentamente, sulla CPU. Con **«Verifica di nuovo»** si ripete la stessa verifica eseguita dal programma di installazione – utile dopo un aggiornamento del driver o un cambio di scheda grafica, senza dover reinstallare l’applicazione.



Figura 9: Finestra del test hardware

---

14. Aggiornamenti e informazioni sulla versione

Se all’avvio viene trovata una versione più recente di PDF-Translator, compare automaticamente un avviso («Aggiornamento disponibile: …»). Facendo clic viene proposta l’installazione della nuova versione. Con **Guida → Cerca aggiornamenti…** si può avviare la verifica manualmente in qualsiasi momento.

Guida → Informazioni… mostra la versione installata, la licenza (GNU GPL v3) e un link al codice sorgente su GitHub.