视频分析模块软件详细设计

1整体架构

整个系统采用 B/S + C/S 架构,主要分为以下几个模块,摄像头管理,报警信息管理,视频数据分析(C/S 架构)三大模块.

1 摄像头管理:管理整个系统中,需要监控的摄像头和相关摄像头配置

2 报警信息管理:管理视频中存在异常,而产生的报警信息

3 视频数据分析:根据相关的摄像头配置信息,分析摄像头中的流数据

2数据库设计

video camera 摄像头配置数据表

字段	类型	描述		
CODE	VARCHAR (128)	摄像头编号		
NAME	VARCHAR (256)	摄像头显示名称		
SOURCE	VARCHAR (256)	视频源获取地址		
ANLTSIS_TYPE	VARCHAR (256)	该视频源需要分析的类		
		型		
ONLINE	INT	视频中最大人数		
TOTAL	INT	整个区域范围内最大人		
		数		
LINE_PT1	VARCHAR (256)	标记线起始点		
LINE_PT2	VARCHAR (256)	标记线结束点		

备注:

视频源需要分析的类型有以下三种

- 1 分析摄像头中出现的人的着装是否异常,包含(服装,帽子,口罩)--A
- 2 分析在摄像头可见区域内的人数是否异常(对应 ONLINE 的阀值) --B
- 3 分析进出摄像头中, LINE_PT1-LINE_PT2 标记线的总人数是否异常(对应 TOTAL 设置的阀值) --C

ANLTSIS_TYPE:不同类型之间使用 逗号 分割。如 A,B 表示数据源需要分析,着装异常和可见区域内人数异常

video_dress_abnormal 视频中着装异常记录表

字段	类型	描述
CODE	VARCHAR (128)	发生异常的摄像头编号
NAME	VARCHAR (256)	发生异常的摄像头显示名称
DATE	DATETIME	发生异常的时间
IMAGE	BLOB	发生异常时的截图的二进制数据
REASON	VARCHAR	发生异常时的原因

备注:

发生异常的原因有如下三种:

1 服装 2 口罩 3 帽子(女性强制要求佩戴,男性非强制要求)

REASON: 同一时刻可能存在多种异常可能,不同原因之间使用逗号分隔。同一时刻, REASON 的格式为 服装,口罩 表示 监控时刻,存在服装和口罩异常两种情况。

在进入摄像头区域的不同时刻,某个标识人,可能一直存在着装异常,系统记录异常信息时,只应当记录一次,而不是连续记录此标识人着装异常。

video number abnormal 视频中人数异常记录表

字段	类型	描述
CODE	VARCHAR (128)	发生异常的摄像头编号
NAME	VARCHAR (256)	发生异常的摄像头显示名称
DATE	DATETIME	发生异常的时间
IMAGE	BLOB	发生异常时的截图二进制数据
LIMIT	INT	人数阀值
CURRENT	INT	实际人数

备注:

不同时刻,可能发生的异常是一致的,比如,当前某人进入某区域后,导致超过阀值,发生人数异常,在相同时间段以内,异常信息只应当记录一次,而不是连续记录异常信息。

3 功能设计

3.1 实时视频流数据分析:

3.1.1 分析视频流数据:

根据配置的摄像头信息,实时分析相关摄像头中的视频流数据,并将报警信息存储到相关的数据记录表中

3.1.2 重置配置值:

提供对外的视频流分析,配置重置接口。相关应用程序,调用重置接口后,视频分析应用程序,使用最新的配置分析数据源,参考接口规范

3.1.3 获取视频流分析后的数据:

提供对对外的包含异常信息的实时视频流数据获取地址,参考接口规范

3.1.4 异常数据推送

提供向指定端口和 IP 地址,推送异常数据的功能,参照接口规范

3.1.5 监控视频显示样式



当监控视频中出现了异常情况时,在视频中叠加红色线框,以示意警示。

1 着装异常:

用特殊颜色线框标记着装异常标识人

2 人数异常:

使用特殊颜色标识实际人数

3.1.6 设置当前人数:

提供对外的设置相关摄像头中,监控的当前人数接口,主要用于在进行总人数判断是否超过阀值时,校正实际人数和监控到的人数不一致的问题。参考接口规范

3.2 系统登录

视频分析系统

用户	admin
密码	123456
	登录

用户 admin, 密码: 123456 支持用户在配置文件中配置登录系统的密码

3.3 摄像头管理

首页默认显示摄像头管理页面,支持用户点击左侧退出图标,退出系统



图 3.2 摄像头管理页面

3.2.1 新增摄像头配置:

在图 3.2 的摄像头管理页面中,点击新增按钮,将弹出新增对话框

新増		×
编号	XX001	
名称 数据源	1号工房	
分析类型	☑ 着装 ☑ 可见范围人数 □ 总人数	
可见范围的		
总人数阀	直	
	确定 取消	

编号:必填,名称:必填,数据源:必填

- 1 勾选 可见范围人数,则可见范围阀值必填
- 2 勾选总人数,则总人数阀值必填
- 3.2.2 修改摄像头配置

参考新增摄像头配置

3.2.3 删除摄像头配置

如图 3.2 所示,点击数据行操作列中的删除按钮,删除摄像头配置数据

3.2.4 应用最新的摄像头配置

如图 3.2 所示,点击数据行中的应用按钮,向摄像头视频数据分析后台应用模块,发送消息,启用最新的摄像头配置数据

3.3 报警信息管理

3.2.4 着装异常



着装异常列表

3.2.4 人数异常




图 3.2.3 人数异常列表

3.2.4 查看异常详情

如图 3.2.2,图 3.2.3 所示,点击对应数据行的查看按钮,将打开新页面,显示异常详情信息.





3.2.5 提供向第三方平台,推送实时报警信息接口

根据视频分析应用程序,分析的报警信息,向第三平台推送报警信息。支持在配置文件中,配置推送的地址。参考接口规范

3.2.6 提供获取摄像头配置列表接口

获取摄像头配置信息列表,参考接口规范

3.2.7 提供设置摄像头的相关阀值接口

提供设置相关摄像头的阀值接口,参考接口规范

3.2.8 提供设置摄像头的当前人数接口

提供设置相关摄像头当前人数接口,参考接口规范

4 其他要求

- 1 视频分析系统 使用 bootstrap3.0 样式表,进行页面设计
- 2 数据库使用 oracle 11 g