SERVIDOR DE INSTALACIÓN

Para realizar un servidor de instalación primero debemos crear una **VM** en **VirtualBox** e instalarle **Debian**, luego debemos de configurar un **Servidor DHCP** para que suministre Ip's a los equipos clientes y por último configurar un **protocolo tftpa-hpa** para la transferencia de archivos, en este caso el SO Debian.

1. Comprobamos la interfaces de red con **#ip a** y vemos que la interfaz que pertenece a la red interna no tiene IP, por lo que le asignaremos una con el comando **#ip add 10.0.0.1 dev enp0s8** y posteriormente levantaremos la interfaz con el comando **#ip l set enp0s8 up**.

```
root@ServerInstall:/home/server# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
link/ether 08:00:27:2a:b5:94 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 172.22.1.132/16 brd 172.22.255.255 scope global enp0s3
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe2a:b594/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
link/ether 08:00:27:0e:7d:08 brd ff:ff:ff:ff:ff
root@ServerInstall:/home/server# ip a add 10.0.0.1/24 dev enp0s8
root@ServerInstall:/home/server# ip l set enp0s8 up
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1
000
link/ether 08:00:27:0e:7d:08 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.0.1/24 scope global enp0s8
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:7d:08/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe0e:7do8/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. Para configurar un **Servidor DHCP** primero debemos instalar la paquetería **iscp-dhcp-server** de la siguiente manera **#apt-qet install isc-dhcp-server** .

```
root@ServerInstall:/home/server# apt–get install isc–dhcp–server
```

Una vez instalado el **Servidor DHCP** lo configuraremos por que interfaz de red vamos a ofrecer el servicio de dhcp usando **#nano /etc/default/isc-dhcp-server**.

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

En la línea **INTERFACESv4= "nombre_interfaz_de_red"** con la que daremos servicio dhcp.

El siguiente paso es acceder al fichero de configuración del servidor para asignarles un rango de IP's que vamos a asignar a los clientes que se conecten a esa red.

root@ServerInstall:/home/server# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
         range 10.0.0.2 10.0.0.100;
         option routers 10.0.0.1;

#intnet
        allow unknown-clients;
        allow booting;
        allow bootp;
        filename "inetlinux.0";
        next-server 10.0.0.1;
```

Una vez configurado este último fichero reiniciaremos el **Servidor DHCP** usando el comando **#systemctl restart isc-dhcp-server** y lo comprobaremos usando el comando **#systemctl status isc-dhcp-server**.

```
root@ServerInstall:/home/server# systemctl restart isc-dhcp-server
root@ServerInstall:/home/server# systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service – LSB: DHCP server
Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2019-06-03 10:22:29 CEST; 4s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 1277 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
L1289 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

jun 03 10:22:27 ServerInstall systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
jun 03 10:22:27 ServerInstall isc-dhcp-server[1277]: Launching IPv4 server only.
jun 03 10:22:27 ServerInstall dhcpd[1288]: Wrote 0 leases to leases file.
jun 03 10:22:27 ServerInstall dhcpd[1289]: Server starting service.
jun 03 10:22:29 ServerInstall isc-dhcp-server[1277]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
jun 03 10:22:29 ServerInstall systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
```

Por último le activaremos el ip_forward para que admita tráfico en los dos sentidos, para ello accedemos al fichero de configuración con #nano /etc/sysctl.conf y descomentamos la línea net.ipv4.ip forward=1.

```
root@ServerInstall:/home/server# nano /etc/sysctl.conf
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
```

Luego instalaremos un protocolo de transmisión de ficheros tftpd-hpa con el comando **#apt-get install tftpd-hpa**.

```
root@ServerInstall:/home/server# apt–get install tftpd–hpa_
```

Y configuraremos el protocolo añadiendo las líneas RUN_DAEMON="yes" y OPTIONS= "-l -s /srv/tftp".

root@ServerInstall:/home/server# nano /etc/default/tftpd–hpa

```
# /etc/default/tftpd-hpa
TFTP_USERNAME="tftp"
TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
TFTP_OPTIONS="--secure"
RUN_DAEMON="yes"
OPTIONS= "-1 -s /srv/tftp<u>"</u>
```

Luego accedemos al directorio /srv/tftp con el comando #cd /srv/tftp donde crearemos un directorio donde nos descargaremos un SO que permita hacer instalaciones por red.

```
root@ServerInstall:/home/server# cd /srv/tftp/
root@ServerInstall:/srv/tftp#
```

```
root@ServerInstall:/home/server# cd /s
sbin/ srv/ sys/
root@ServerInstall:/home/server# cd /srv/tftp/
root@ServerInstall:/srv/tftp# mkdir Stretch_
```

Para descargarnos el instalador usaremos #wget

ftp.nl.debian.org/debian/dists/stretch/main/installer-amd64/current/images/netboot/netboot.tar.gz

```
root@ServerInstall:/srv/tftp/Stretch# ls –l
total 29292
–rw–r–– 1 root root 29992072 abr 24 03:32 netboot.tar.gz
root@ServerInstall:/srv/tftp/Stretch# _
```

Después descomprimimos el fichero **netboot.tar.gz** usando **#tar -xzf netboot.tar.gz**.

```
root@ServerInstall:/srv/tftp/Stretch# ls –l
total 29292
–rw–r––r 1 root root 29992072 abr 24 03:32 netboot.tar.gz
root@ServerInstall:/srv/tftp/Stretch# tar –xzf_netboot.tar.gz
```

A continuación configuraremos pxlinux con #nano pxlinux.cfg/default.

```
DISPLAY soporte.msg
DEFAULT Debian_Stretch

LABEL Debian_Stretch

kernel stretch/debian–installer/amd64/linux

append vga=normal initrd=Stretch/debian–installer/amd64/initrd.gz

prompt 1
timeout 60

F1 soporteF1.msg
```

Por último comprobamos que los dos servicios están activos y arrancaremos las maquinas clientes para probar la instalación en ellas.

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

```
Intel UNDI, PXE-2.1
PXE Software Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
Copyright (C) 2010 Oracle Corporation
CLIENT MAC ADDR: 08 00 27 5B B9 5D GUID: A2C50CD7-2F16-4DFE-976E-2D7B632B7CD7
DHCP...-
```

```
⊢ [!!] Select a language ⊢
Choose the language to be used for the installation process. The
selected language will also be the default language for the installed
system.
Language:
                                 - Shqip
          Albanian
          Arabic
                                 عربي –
          Asturian
                                 – Asturianu
          Basque

    Euskara

                                 - Беларуская
          Belarusian
                                 - Bosanski
          Bosnian
          Bulgarian
                                   Български
                                 – Català
          Catalan
          Chinese (Simplified) - 中文(简体)
          Chinese (Traditional) - 中文(繁體)
          Croatian
                                 – Hrvatski
          Czechi
                                 – Čeština
                                 - Dansk
          Danish
          Dutch
                                    Nederlands
          English

    English

    <Go Back>
```