

MIGUEL CÓRDOBA ARANDA FUNDAMENTOS DE HARDWARE 1º ASIR 1. Crea una máquina virtual y instálale un sistema operativo debian sin entorno gráfico (de esta manera el disco duro virtual VDI va a ocupar unos 2 Gb).


He creado una maquina virtual con un disco duro llamado **Clonezilla.vdi** como disco duro principal donde he instalado el SO sin entorno gráfico.



2. Vamos a añadir un disco a la máquina virtual donde vamos a guardar la imagen clonada del disco duro. Teniendo en cuenta el espacio que ha ocupado el disco principal, este disco no tiene que ser muy grande. Recuerda que este disco debe estar formateado.

El disco duro donde se va a guardar la copia de la clonación lo he llamado

DiscoRespaldo.vdi



El **DiscoRespaldo.vdi** el sistema lo identifica como **sdd**, a este disco le crearemos una partición que ocupe todo el disco y después lo formatearé para que pueda inserta la clonación. Para verlo he usado el comando **#lsblk -f**.

```
root@clonezilla:/home/clonezilla# lsblk -f
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
—sda1 ext4 df4da453–8d98–44e8–8261–267260562efb /
—sda2
—sda5 swap 44b7afd0–a3dd–48f8–b761–91b5ebf125df [SWAP]
sdb
sdc
sdd
sr0
```

El siguiente paso ha sido con **#fdisk /dev/sdd** para crearle una partición primaria llamada /**dev/sdd1** que ocupe todo el disco y luego darle formato con el comando **#mkfs.ext4 /dev/sdd1**.

```
root@clonezilla:/home/clonezilla# fdisk /dev/sdd

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.29.2).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

El dispositivo no contiene una tabla de particiones reconocida.
Se ha creado una nueva etiqueta de disco DOS con el identificador de disco 0x97fc0141.

Orden (m para obtener ayuda): n
Tipo de partición
    p primaria (0 primaria(s), 0 extendida(s), 4 libre(s))
    e extendida (contenedor para particiones lógicas)

Seleccionar (valor predeterminado p):


Se está utilizando la respuesta predeterminada p.
Número de partición (1-4, valor predeterminado 1):
Primer sector (2048-8388607, valor predeterminado 2048):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (2048-8388607, valor predeterminado 8388607):

Crea una nueva partición 1 de tipo 'Linux' y de tamaño 4 GiB.


Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Llamando a ioctl() para volver a leer la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.
```

3. Realiza la clonación del disco duro y guarda la imagen en el segundo disco que hemos insertado.

Para realizar la clonación debemos cargar en el **Controlador: IDE (CDROM)** una iso de **Clonezilla** y luego arrancar la máquina que lo hará directamente desde el CD.




4. Una vez realizada la imagen, vamos a convertir este equipo en un servidor RBDL, para ello configura el clonezilla server para que ofrezca la imagen que hemos creado a los clientes que se conecten por PXE, y de esta forma realizar la clonación.







Para realizar este ejercicio hemos configurando las maquinas virtuales en una Red Interna y que arranque por red, después le hemos introducido el CD de Clonezilla al que va a ser nuestro servidor y lo iniciamos.



Indicamos la opción Lite-server para crear el servidor de instalación.

```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS)

*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA*

///iSugerencia! A partir de ahora, si hay múltiples opciones disponibles, debe pulsar espacio para marcar su elección. Un asterisco (*) se mostrará en lo elegido///

Dos modos están disponibles, puede:

(1) guardar disco/partición a imagen o restaurar imagen a disco/partición

(2) disco a disco o partición a partición clonada.

Elegir modo:

device-image Disco/Partición a/desde Imagen device-device Disco/Partición a Disco/Partición remote-source Introduzca el modo de origen de la clonación de dispositivos remotos remote-dest Introduzca el modo de destino de la clonación de dispositivos remotos lite-server Introducir el servicor Clonezilla_live_lite
```

Luego le indicaremos que queremos montar un servidor DHCP para cuando los clientes inicien por red les otorgue una IP y ejecuten Clonezilla para instalar el SO.

```
Clonezilla live Lite server

El servidor Clonezilla live lite es un modo de servicio Clonezilla, que ejecuta
multicast/broadcast para máquinas cliente. Por lo tanto, es más fácil de usar en el entorno de
red existente, ya que el solo puede ajustarse al entorno de red sin cambiar ninguna
configuración de red existente en la LAN. Si utiliza esto en un entorno de red aislado sin
ninguna comunicación con el servidor de subida, este servidor lite ejecutará su propio servicio
DHCP y PXE. Usted puede arrancar las máquinas cliente con la misma versión de Clonezilla live,
ya sea utilizando CD/unidad flash USB o PXE para restaurar la imagen proporcionada por este
servidor lite.


Start Iniciar el servidor Clonezilla live lite
```

```
DHCP service


How to run the DHCP service? Para modo "auto—dhcpd", Clonezilla detectará si existe un servicio DHCP en la LAN. Para el modo "use—existing—dhcpd", se usará el servicio existente de DHCP de la LAN. Por lo tanto, asegúrese de que el servicio DHCP existente esté bien configurado y proporcione suficientes direcciones IP para sus clientes. Para el modo "start—new—dhcpd", un nuevo servicio de DHCP se iniciará para el mecanismo de arranque de red en la LAN. Si elije el modo "start—new—dhcpd", asegúrese de que no hay servicio DHCP existente en la LAN o de lo contrario los servicios DHCP entrarán en conflicto entre sí. Elegir modo:

auto—detect Detectar el servicio DHCP automáticamente use—existing—dhcpd Utilizar el servicio DHCP existente en LAN start—new—dhcpd Iniciar nuevo servicio DHCP en LAN
```


En el siguiente paso pide que le indiquemos desde donde vamos a obtener la imagen para clonarla en los clientes.



Clonezilla – Opensource Clone System (OCS) Seleccione modo de ejecución para el asistente de opciones avanzados: Beginner Modo Principiante: Aceptar opciones por defecto Expert Modo Experto: Selecciona tus propias opciones Exit Salir. Introduzca linea de comandos del prompt <0k> <Cancel> Iniciar el modo Clonezilla \*Clonezilla es un software gratuito (GPL) y viene sin NINGUNA GARANTIA\* Elegir modo: restoredisk. Restaurar imagen a disco cliente restoreparts Restaurar imagen a particiones cliente <0k> <Cancel> ¿Qué directorio es para la imagen Clonezilla? Solo se muestran los directorios de primer nivel, y la imagen de Clonezilla (por ej. directorio) será excluida. Además, si hay un espacio en el nombre del directorio, \_NO\_ se mostrará) : /dev/sdd1[/] : "/" Clonezilla may\_30\_CZ\_IMG <ABORT> Salir\_de\_la\_exploración\_de\_directorios <Done> <Browse>



Luego pedirá que configuremos de que manera va a iniciarse los clientes, el número de máquinas que va a hacerse la clonación y el tiempo máximo de espera.



```
Clonezilla – Opensource Clone System (OCS) | Modo: multicast

Tiempo máximo de espera (Seg) (La cuenta comienza cuando el primer cliente conecta), por ej.
Cuando no han conectado muchos clientes (pero por lo menos uno), se inicia de todas maneras
después [de los segundos asignados] hasta que la primera conexión de un cliente ha pasado.
(Mejor >= 15)

20

<a href="mailto:conectado">Conectado muchos clientes (pero por lo menos uno), se inicia de todas maneras
después [de los segundos asignados] hasta que la primera conexión de un cliente ha pasado.

(Mejor >= 15)

Conectado muchos clientes (pero por lo menos uno), se inicia de todas maneras
después [de los segundos asignados] hasta que la primera conexión de un cliente ha pasado.

(Mejor >= 15)

Conectado muchos clientes (pero por lo menos uno), se inicia de todas maneras
después [de los segundos asignados] hasta que la primera conexión de un cliente ha pasado.

(Mejor >= 15)

Conectado muchos clientes (pero por lo menos uno), se inicia de todas maneras
después [de los segundos asignados] hasta que la primera conexión de un cliente ha pasado.

(Mejor >= 15)
```

```
Client boot mechanism 📙
   ¿Cómo iniciarán sus máquinas cliente?
  Elegir modo:
    netboot Cliente de inicio con arranque de red, ej., PXE o arranque de red uEFI
local-boot-media Los clientes se inician desde dispositivos locales, como USB o CD
                          Los clientes se inician desde la red y los dispositivos locales
                                    \langle \Pi k \rangle
                                                                                  KCancel>
Append the Clonezilla Live config in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default...
Append the Clonezilla Live config in /tftpboot/nbi_img/grub–efi.cfg/grub.cfg...
Turn off all MENU DEFAULT in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default...
Make "Clonezilla–live" as default label in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default.
The MENU LABEL is "Clonezilla live lite client: restore Clonezilla"
The MENUENTRY LABEL is "Clonezilla live lite client: restore Clonezilla"
Modifying keyboard–layouts, locales, ocs_daemonon, and ocs_prerun in /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/
default if necessary...
'/var/www/html/Clonezilla–live–filesystem.squashfs' -> '/lib/live/mount/medium/live/filesystem.squas
 .
 Preparing files for clients to download in /var/www/html/: ocs-client-run.conf, img-wo-fs.tar.xz
<u>P</u>acking the tarball containing no file system images: img–wo–fs.tar.xz...
iles /var/www/html/img-wo-fs.tar.xz and /var/www/html/ocs-client-run.conf created successfully:
-rw-r--r- 1 root root 59524 may 31 07:22 /var/www/html/img-wo-fs.tar.xz
-rw-r--r- 1 root root 223 may 31 07:22 /var/www/html/ocs-client-run.conf
The status recevied by ocsmgrd will be saved to /var/log/clonezilla//ocsmgrd-notify.log.
Los trabajos del cliente se guardan en este archivo: '/var/log/clonezilla/clonezilla-jobs.log',
 PS. La próxima vez puede ejecutar este comando directamente:
 ocs–live–feed–img –cbm netboot –g auto –e1 auto –e2 –r –x –j2 –p reboot –md multicast ––clients–to–w
ait 2 ——max—time—to—wait 20 start Clonezilla sda
nohup: appending output to 'nohup.out
 Este comando se guarda con este nombre de archivo para un uso posterior si es necesario: /tmp/ocs–li
ve–feed–img–2019–05–31–07–22
Ahora configure las máquinas cliente para iniciar con PXE o Etherboot (visite http://drbl.org para m
as detalles). Después, inicie esos clientes para que la imagen puede ser restaurada en ellos.
Si desea iniciar máquinas cliente con CD o unidad flash USB:
Ahora inicie los clientes con la misma versión de Clonezilla live, luego ejecute "sudo ocs–live–get-
img", siga el asistente para configurar su red y asigne el servidor como: 192.168.169.250
Si desea iniciar Clonezilla live en modo desatendido, puede asignar estas opciones en los parámetros
de inicio: locales=en_US.UTF–8 keyboard–layouts=us ocs_live_run="ocs–live_get–img 192.168.169.250"
 ***iPXE (PCI C8:00.0) starting execution...ok
 spiPXE initialising devices...ok
     iPXE 1.0.0+ -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
     Features: DNS TFTP HTTP PXE PXEXT Menu
    net0: 08:00:27:9b:3f:a3 using 82540em on PCI00:03.0 (open)
        [Link:down, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
        [Link status: Down (http://ipxe.org/38086101)]
     Waiting for link-up on net0... ok
     DHCP (net0 08:00:27:9b:3f:a3)..... ok
```

net0: 192.168.169.135/255.255.255.0 gw 192.168.169.250

Booting from PXE menu

Booting DRBL/Clonezilla Client (1)

5. Arranca los clientes (que tienen los discos duros vacios) por red (PXE) (si tienes algún problema prueba a cambiar en virtualbox el tipo de tarjeta y prueba con una PCnet-FAST III) y realiza la clonación.

```
Waiting for ethernet card(s) up... If this fails, maybe the ethernet card is not supported by the kernel 4.12.0-1-amd64?
Using timeout of 15 seconds for network configuration.
Using max dhcp loop 10 times for each network card.
IP-Config: eth0 hardware address 08:00:27:9b:3f:a3 mtu 1500 DHCP RARP
IP-Config: eth0 complete (dhcp from 192.168.169.250):
address: 192.168.169.135 broadcast: 192.168.169.255 netmask: 255.255.255.0 gateway: 192.168.169.250 dns0 : 192.168.169.250 dns1 : 0.0.0.0
 rootserver: 192.168.169.250 rootpath:
filename
Creating /etc/resolv.conf
-2019-05-31 07:22:46--
                          http://192.168.169.250/Clonezilla-live-filesystem.squas
hf s
Connecting to 192.168.169.250:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 181522432 (173M) [application/octet-stream]
Saving to: '/live/medium/live/Clonezilla-live-filesystem.squashfs'
       /live/medium 79%[========>
                                               l 138.39M 230MB/s
```

```
ailed to stop mkswapfile.service: Unit mkswapfile.service not loaded.
Shutting down the Logical Volume Manager
inished Shutting down the Logical Volume Manager
Activating the partition info in /proc... done!
Getting /dev/sda1 info...
Getting /dev/sda2 info...
Getting /dev/sda5 info...
/usr/sbin/ocs-sr was spawned by ocs-live-get-img
ailed to stop mkswapfile.service: Unit mkswapfile.service not loaded.
Shutting down the Logical Volume Manager
inished Shutting down the Logical Volume Manager
Creating partition in /dev/sda...
Excluding busy partition or disk...
Unmounted partitions (including extended or swap): sda1 sda2 sda5
Collecting info.... done!
Clean filesystem header in device /dev/sda1...
Clean filesystem header in device /dev/sda5...
Clean filesystem header in device /dev/sda2...
/dev/sda2: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa
Trying to clean the MBR and GPT partition table on the destination disk first:
dev/sda
Informing the OS of partition table changes.
```

```
Partclone
Partclone v0.2.91 http://partclone.org
Starting to restore image (-) to device (/dev/sda1)
Calculating bitmap... Please wait... done!
File system: EXTFS
Device size:
                6.4 GB = 1572608 Blocks
Space in use: 1.1 GB = 268645 Blocks
Free Space: 5.3 GB = 1303963 Blocks
Block size: 4096 Byte
Image Version: 0001
Elapsed: 00:00:04 Remaining: 00:00:26
                                             Rate:
                                                      2.16GB/min
Current Block: 81131 Total Block: 1572608
Data Block Process:
                                                            13.07%
Total Block Process:
                                                             5.16%
```

```
Syncing... OK!
         Partclone successfully restored the image (-) to the device
         (/dev/sda1)
         Total Time: 00:00:46 Remaining: 00:00:00
         Ave. Rate: 1.44GB/min
         Data Block Process:
                                                             100.00%
         Total Block Process:
                                                             100.00%
Cloned successfully.
>>> Time elapsed: 70.65 secs (~ 1.177 mins)
>>> NOTE: The elapsed time may include some preparation time, so it is not very
accurate.
Finished restoring image Clonezilla to /dev/sda1.
Informing the OS of partition table changes.... done!
Preparing the next...
The filesystem is already 1572608 (4k) blocks long. Nothing to do!
Running: ocs–tux–postprocess sda1
Trying to remove udev hardware record in the restored OS...
The specified destination device: sda1
Trying to remove udev persistent files. The devices to be searched: sda1...
Now searching possible device /dev/sda1...
        '/tmp/hd_img.3ESPPq/var/lib/dbus/machine-id'
done!
********************
Running: ocs-update-syslinux -b sda1
Device /dev/sda1 is not a FAT partition.
Skip updating syslinux on that.
Running: ocs-install-grub -p "sda1 sda2" auto
Found grub partition: /dev/sda1
Found grub partition "/dev/sda1", which is on the restored partitions list (sda1
sda2). Will run grub-install later.
Found boot loader grub in the MBR of disk /dev/sda.
Found grub 2 installed in the restored OS.
Running: run_grub2_from_restored_os "/dev/sda1" "/dev/sda1" "/dev/sda"
Re–installing grub2 on disk/partition /dev/sda with grub2 dir in partition /dev/
sda1 and root partition /dev/sda1...
The options for grub2–install in the chroot: ––force ––recheck ––no–floppy /dev
∕sda
Installing for i386-pc platform.
Installation finished. No error reported.
done!
Running: run_ntfsreloc_part -p "sda1" auto
The NTFS boot partition was not found or not among the restored partition(s). Sk
ip running partclone.ntfsfixboot.
End of restoreparts job for image Clonezilla.
End of restoredisk job for image Clonezilla.
****************
Checking if udevd rules have to be restored..
/usr/sbin/ocs-sr was spawned by ocs–live–get–img
```

Notifying clonezilla server my job is done... 17 16 15 14 13

5.3 GB = 1303963 Blocks

Free Space:

Block size: 4096 Byte Image Version: 0001