

Вот самые важные параметры Engine.ini, которые напрямую влияют на нагрузку процессора при взгляде вдаль в Palworld (UE5).

## Самые эффективные настройки против CPU-упора

Добавь в конец файла Engine.ini (путь:  
%LOCALAPPDATA%\Pal\Saved\Config\Windows\Engine.ini):

```
ini

[SystemSettings]
; === Главные параметры для снижения CPU-нагрузки на дальние пейзажи
===

r.ViewDistanceScale=0.6          ; Самый важный. По умолчанию ~1.0.
Чем меньше — тем меньше объектов рисуется вдали
r.StaticMeshLODDistanceScale=1.5 ; Чем БОЛЬШЕ значение — тем раньше
объекты переходят на низкополигональные LOD
foliage.LODDistanceScale=0.6     ; Расстояние, на котором листва/
деревья переходят на простые LOD
foliage.DensityScale=0.7         ; Плотность листвы (снижает
количество объектов)
grass.DensityScale=0.5           ; Плотность травы
r.SkeletalMeshLODBias=1          ; Ускоряет переход моделей Pals/NPC
на низкие LOD (0 = нормально, 1-2 = агрессивнее)
r.Shadow.DistanceScale=0.7       ; Дальность теней (тени очень дорого
стоят для CPU)
```

## Что именно делает каждый параметр

| Параметр                     | Влияние на CPU при взгляде вдаль | Рекомендация для 5700G |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| r.ViewDistanceScale          | Самый сильный эффект             | 0.5 – 0.7              |
| r.StaticMeshLODDistanceScale | Когда объекты упрощаются         | 1.3 – 2.0              |
| foliage.LODDistanceScale     | Деревья и кусты                  | 0.5 – 0.8              |
| foliage.DensityScale         | Количество растительности        | 0.5 – 0.8              |
| grass.DensityScale           | Трава                            | 0.4 – 0.7              |
| r.SkeletalMeshLODBias        | Модели живых существ             | 1 или 2                |
|                              |                                  |                        |

r.Shadow.DistanceScale

Дальность динамических  
теней

0.6 – 0.8

## Дополнительно полезные (меньше влияния, но помогают)

```
ini
```

```
r.LightMaxDrawDistanceScale=0.7
```

```
r.MinScreenRadiusForLights=0.03
```

```
r.EmitterSpawnRateScale=0.7
```

## Как правильно применять

1. Закрой игру.
2. Открой Engine.ini.
3. Добавь секцию [SystemSettings] в самый конец.
4. Сохрани.
5. Сделай файл **только для чтения** (Read-only), иначе игра может затереть изменения.
6. Запусти игру и проверь.

## Рекомендация специально под твой случай

Начни с такого набора (хороший баланс):

```
ini
```

```
[SystemSettings]
```

```
r.ViewDistanceScale=0.65
```

```
r.StaticMeshLODDistanceScale=1.6
```

```
foliage.LODDistanceScale=0.65
```

```
foliage.DensityScale=0.7
```

```
grass.DensityScale=0.55
```

```
r.SkeletalMeshLODBias=1
```

```
r.Shadow.DistanceScale=0.7
```

Если просадки всё ещё сильные — опусти r.ViewDistanceScale до 0.5.

Хочешь — могу дать более агрессивный вариант специально под слабый однопоток 5700G.