GBV - Globale Batch Verarbeitung

Previous Top Next

Jobs werden nach Priorität, Datenbank (UDWH vor PAPA vor UDWH_T), Priorität und Termin gestartet, falls alle Startbedingungen erfüllt sind.
Weitere Informationen unter GBV-Prüfung

Prüfung der Jobs je GBV-Server: alle 45 Sekunden
Anzahl GBV-Server: 3
Es kann immer nur ein GBV-Server prüfen.

Damit sichergestellt ist, dass nur ein GBV-Rechner prüft, wird beim Start der Prüfung ein Datensatz in die Tabelle SEW_LOCK eingetragen. Aufgrund des Unique Index können nicht mehrere GBV-Rechner Einträge in SEW_LOCK setzen.

maximale Anzahl gleichzeitig laufender Jobs je Priorität:

- Prio 1 30
- Prio 2 18
- Prio 3 18
- Prio 5 18
- Prio 9 18

Manuelles starten vom Jobs ist immer möglich.

Minimale freie Auslastung je Priorität:

- Prio 0 0
- Prio 1 0
- Prio 2 0
- Prio 3 0
- Prio 4 0
- Prio 5 0
- Prio 6 0
- Prio 7 0
- Prio 9 0

Dateiprüfung: Liegt in der Verantwortung des DB-Users LOADER

Bei der Prüfung der Jobs werden alle Jobs sortiert nach Datenbank, Priorität und Termin geprüft. Sobald ein Job gestartet werden kann, bricht die Prüfung ab. Für alle Jobs, die noch nicht geprüft wurden, ändert sich der Status nicht, d.h. im DSV wird weiterhin der gleiche Status angezeigt.
Für Jobs mit kurzer Laufzeit gibt es eine Sonderbehandlung:

- Läuft ein Job im Schnitt weniger als 2 Minuten, wird seine Priorität um 2 auf maximal Priorität 1 erhöht
- Läuft ein Job im Schnitt weniger als 4 Minuten, wird seine Priorität um 1 auf maximal Priorität 1 erhöht

Zur Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit werden 10 Jobs herangezogen.

Jobs, bei denen eine Startbedingung nicht erfüllt ist, werden in eine Blacklist aufgenommen. Diese Jobs werden bei der nächsten Prüfung nicht mehr geprüft. Die Jobs werden je nach einer Wartezeit, die nach Priorität definiert wurde, aus der Blacklist gelöscht. Derzeit gelten folgende Werte:

- Prio 0 0 Minuten
- Prio 1 3 Minuten
- Prio 2 5 Minuten
- Prio 3 5 Minuten
- Prio 4 5 Minuten
- Prio 5 5 Minuten
- Prio 9 15 Minuten

alle Angaben ohne Gewähr (Stand März 2015)

GBV-Prüfung

Previous Top Next

Ablauf der Prüfung auf den GBV-Servern

1. Es werden alle Jobs inkl. der zugehörigen Startbedingungen selektiert, deren Termin erreicht ist, auf dem jeweiligen GBV-Server laufen dürfen und nicht in der lokalen Blacklist stehen. MIP und TGA laufen seit der Umstellung der GBV-Server auf einem anderen GBV-Server. Die Jobs werden wie folgt sortiert:
    a. Priorität, wobei diese bei Kurzläufern erhöht wird
        i. Bei durchschnittlicher Laufzeit < 2 Minuten Erhöhung um 2 auf maximal 1
        ii. Bei durchschnittlicher Laufzeit < 4 Minuten Erhöhung um 1 auf maximal 1
    b. Datenbank: UDWH vor PAPA vor UDWH_T
    c. Termin
    d. BAJ_ID
2. Zu jedem Job werden die Startbedingungen in der im DSV definierten Reihenfolge geprüft. Sobald eine Bedingung nicht erfüllt ist, bricht die Prüfung für diesen Job ab und es werden die Daten für den nächsten Job aus der selektierten Ergebnismenge geladen.
3. Die BAJ_ID eines Jobs, bei dem eine Startbedingung nicht erfüllt ist, wird in eine globale Blacklist geschrieben. Je nach Priorität verbleiben die Jobs unterschiedlich lange in der Blacklist.
    a. Prio 0 (Konzerndatenbankjobs) 0 Minuten
    b. Prio1 3 Minuten
    c. alle anderen Prioritäten 5 Minuten
4. Sobald für 2 Jobs alle Bedingungen erfüllt sind, bricht die Prüfung ab. Falls der erste Job bereits von einem anderen GBV-Server reserviert wurde, wird der zweite gestartet. Da es möglich ist, dass der zweite Job nicht anlaufen darf, sobald der erste läuft, wird trotzdem nur ein Job gestartet. Müsste der zweite Job ebenfalls gestartet werden, müsste das GBV so lange warten, bis der Status des ersten Jobs vom jeweiligen Programm (z.B. DSV) umgesetzt wurde, um anschließend die Startbedingungen erneut zu prüfen.

Jobs stornieren

Previous Top Next

Zu Beginn jeder Prüfung werden Jobs, deren Stornotermin erreicht ist, storniert.
Optional kann im Jobeditor definiert werden, dass ein Job nicht storniert werden darf, wenn der letzte Job auf Fehler gelaufen ist (Haken bei "Stornieren auch wenn Vorgänger auf Fehler steht").
Der Stornotermin wird beim Anlegen des Termins wie folgt festgelegt:

- Termin in der Zukunft: Stornotermin = Termin + Wartezeit in Tagen
- Termin liegt in der Vergangenheit: Stornotermin = Termin (wird bei der Stornierung nicht berücksichtigt)

Bei den folgenden Änderungen im Job müssen die offenen Termine aktualisiert werden:
- Stornowartezeit
- Priorität
- Startbedingungen
- Datum und / oder Uhrzeit
- Sollzeit
- Sperren / Entsperren von Terminen
- Ausführungsgruppe

- Jobsteuerung (Termine oder Abhängigkeiten)
- Änderung bei Parametern, sofern sie in Startbedingungen genutzt werden

Die Stornotermine werden dabei wie folgt aktualisiert:
- Termin in der Zukunft: Stornotermin = Termin + Wartezeit in Tagen
- Termin in der Vergangenheit
  - Job hatte einen Stornotermin: Stornotermin = Termin + Wartezeit in Tagen
  - Job hatte keinen Stornotermin, da die Wartezeit vorher 0 war: Stornotermin = Termin + Wartezeit in Tagen
  - Job hatte keinen Stornotermin, da der Termin für die Vergangenheit angelegt wurde: Kein Stornotermin