Übersicht der Platzhalterfunktionen in DSV

Previous Top Next

Tagesdatumsfunktionen

@D(Basis[,Format]	Datum
@DT(Basis[,Format])	Datum als Text
@T(Basis)	Wochentag

Saisonfunktionen

@S(Basis)	Vertriebsaison
@ES(Basis)	Einkaufsaison
@SA(Basis[,Format])	VT-Saisonanfangsdatum
@SE(Basis[,Format])	VT-Saisonendedatum
@SAT(Basis[,Format])	VT-Saisonanfangsdatum als Text
@SET(Basis[,Format])	VT-Saisonendedatum als Text

Sonstige Datumsfunktionen

@J(Basis)	Jahr
@M(Basis[,Format])	Monat
@MA(Basis[,Format])	Monatsanfang
@ME(Basis[,Format])	Monatsende
@MAT(Basis[,Format])	Monatsanfang als Text
@MET(Basis[,Format])	Monatsende als Text
@W(Basis[,Format])	Kalenderwoche
@HJ(Basis)	Halbjahr
@LV(Basis)	LV Datum
@LVT(Basis)	LV Datum als Text

Systemfunktionen

@ID()	BAJ-Job #
@JB()	DSV-Job #
@ID_WURZEL()	Batchjob-Id der Wurzel des Abhängigkeitenbaums
@LAUF_ID()	Lauf-Id
@LAUF_ID_WURZEL()	Lauf-Id der Wurzel
@UNIX_BEN_NAME()	Benutzername für UNIX-Zugriff
@TERADATA_NAME()	Benutzername für Teradata
@TERADATA_PASS()	Passwort für Teradata
@TERADATA_NAME_TEST()	Benutzername für Teradata Testdatenbank
@DBL()	Datenbanklink von IMPROG auf die UDWH
@DBL_LOADER()	Datenbanklink von LOADER auf die IMDB
@AKT_DBL()	Datenbanklink für die aktuelle DB
@LV()	LV-Datum
@LVT()	LV-Datum als Text
@RECHNER_NAME()	Name des GBV-Rechners

@D - Datum

Previous Top Next

@D gibt das Datum im Form einer TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück

Format
@D(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung

@D gibt das Datum im Form einer TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T {+N|-N}**, wobei „**A**" und „**T**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen addiert
(subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter **Format** kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@D(T,'dd.mm.yyyy')	TO_DATE('14.10.2003','dd.mm.yyyy')	(Termindatum: 14.10.2003)
@D(T)	TO_DATE('14.10.2003','dd.mm.yyyy')	(Termindatum: 14.10.2003)
@D(A+10)	TO_DATE('10.04.2003','dd.mm.rrrr')	(Aktuelles Datum: 31.03.2003)
@D(A,'dd.mm.yyyy_hh24:mi:ss')	TO_DATE('07.11.2007_08:10:25', 'dd.mm.yyyy_hh24:mi:ss')	(Aktuelles Datum: 07.11.2007 Uhrzeit 08:10:25)

Siehe auch
@DT
@T

@DT - Datum als Text

Previous Top Next

@DT gibt das Datum im Form einer Textzeichenkette zurück

Format
@DT(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@DT gibt das Datum im Form einer Textzeichenkette zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T {+N|-N}**, wobei „**A**" und „**T**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:
A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@DT(T+1,'ddmmyyyy')	"05122003"	(Termindatum: 04.12.2003)
@DT(A+10,'ddmm')	"1412"	(Aktuelles Datum: 04.12.2003)
@DT(A,'ddmmyyyy_hh24miss')	"07112007_081025"	(Aktuelles Datum: 07.11.2007 Uhrzeit 08:10:25)

Siehe auch
@D
@T

@T - Wochentag

Previous Top Next

@T gibt den Wochentag zurück

Format
@T(*Basis***)**

Beschreibung
@T gibt den Wochentag zurück. Alle Buchstaben sind im Rückgabewert groß (z.B. "MO","DI","MI", ...). Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Beispiel

@T(A)	„DI"	
@T(T+5)	„MI"	
@T(AM)	„SO"	(Wochentag des 1. des aktuellen Monats)

Siehe auch
@DT
@D

@S - Vertriebssaison

Previous Top Next

@S gibt die Vertriebsaisonnummer zurück

Format
@S(*Basis***)**

Beschreibung
@S gibt die Vertriebsaisonnummer zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Beispiel

@S(A)	„103"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@S(TM+6)	„205"	(Termindatum: 08.03.05)
@S(AM-6)	„204"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch
@ES
@SA
@SE
@SAT
@SET

@ES - Einkaufssaison

Previous Top Next

@ES gibt die Einkaufssaisonnummer zurück

Format
@ES(*Basis***)**

Beschreibung
@ES gibt die Einkaufssaisonnummer zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Beispiel

@ES(A)	„108"	(Aktuelles Datum: 07.07.03)
@ES(TM+6)	„109"	(Termindatum: 07.07.03)

@ES(AM-6)	„107"	(Aktuelles Datum: 07.07.03)

Siehe auch
@S

@SA - Vertriebsaisonanfang

Previous Top Next

@SA gibt das Datum des Vertriebsaisonanfangs eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück

Format
@SA(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@SA gibt das Datum des Vertriebsaisonanfangs eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@SA(A)	"TO_DATE('01.01.2003','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@SA(TM+6)	"TO_DATE('01.07.2005','dd.mm.rrrr')"	(Termindatum: 08.03.05)
@SA(AM-6)	"TO_DATE('01.07.2004','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch
@S
@SE
@SAT
@SET

@SAT - Vertriebsaisonanfang als Text

Previous Top Next

@SAT gibt das Datum des Vertriebsaisonanfangs als Textzeichenkette zurück

Format

@SAT(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@SAT gibt das Datum des Vertriebsaisonanfangs als Textzeichenkette zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@SAT(A)	"01.01.2003"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@SAT(TM+6)	"01.07.2005"	(Termindatum: 08.03.05)
@SAT(AM-6)	"01.07.2004"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch
@S
@SA
@SE
@SET

@SE - Vertriebsaisonsende

Previous Top Next

@SE gibt das Datum des Vertriebsaisonsende eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück

Format
@SE(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@SE gibt das Datum des Vertriebsaisende eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-

Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@SE(A)	"TO_DATE('30.06.2003','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@SE(TM+6)	"TO_DATE('31.12.2005','dd.mm.rrrr')"	(Termindatum: 08.03.05)
@SE(AM-6)	"TO_DATE('31.12.2004','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch

@S
@SA
@SAT
@SET

@SET - Vertriebsaisonende als Text

Previous Top Next

@SET gibt das Datum des Vertriebsaisonende als Textzeichenkette zurück

Format
@SET(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@SAT gibt das Datum des Vertriebsaisonende als Textzeichenkette zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@SET(A)	"30.06.2003"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@SET(TM+6)	"31.12.2005"	(Termindatum: 08.03.05)
@SET(AM-6)	"31.12.2004"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch

@S
@SA
@SE
@SAT

@J - Jahr

Previous Top Next

@J gibt die Jahresnummer zurück

Format
@J(*Basis***)**

Beschreibung
@J gibt die Jahresnummer zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Beispiel

@J(A)	„2005"	(Aktuelles Datum: 31.03.05)
@J(TM-12)	„2004"	(Termindatum: 08.03.05)
@J(AM-6)	„2004"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

@HJ - Halbjahr

Previous Top Next

@HJ gibt die Halbjahresnummer zurück

Format
@HJ(*Basis***)**

Beschreibung
@HJ gibt die Halbjahresnummer zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Beispiel

@HJ(A)	„1"	(Aktuelles Datum: 31.03.11)
@HJ(TM-5)	„1"	(Termindatum: 08.08.11)
@HJ(AM-6)	„2"	(Aktuelles Datum: 08.08.11)

@W - Kalenderwoche

Previous Top Next

@W gibt die Kalenderwoche zurück

Format
@W(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@W gibt die Kalenderwoche zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T{+N|-N}**, wobei „**A**" und „**T**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Dabei können die folgenden Formatbezeichner verwendet werden:

w	Die Kalenderwoche wird als Zahl ohne führende Null dargestellt (1 bis 52)
ww	Die Kalenderwoche wird als Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis 52)

Bei Unterlassung dieses Parameters wird w' als Defaultwert verwendet.

Beispiel

@W(A,'ww')	„02"	(Aktuelles Datum: 07.01.2005)
@W(T,'w')	„2"	(Termindatum: 07.01.2005)
@W(A)	„2"	(Aktuelles Datum: 07.01.2005)

@M - Monat

Previous Top Next

@M gibt die Monatsnummer zurück

Format
@M(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@M gibt die Monatsnummer zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Dabei können die folgenden Formatbezeichner verwendet werden:

m	Der Monat wird als Zahl ohne führende Null dargestellt (1 bis 12)
mm	Der Monat wird als Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
mmm	Der Name des Monats wird als Abkürzung dargestellt (Jan bis Dez)
mmmm	Der Monat wird mit seinem vollständigen Namen ausgegeben (Januar bis Dezember)

Bei Unterlassung dieses Parameters wird 'm' als Defaultwert verwendet.

Beispiel

@M(A,'mm')	„01"	(Aktuelles Datum: 07.01.2004)
@M(T,'m')	„1"	(Termindatum: 07.01.2004)
@M(A)	„1"	(Aktuelles Datum: 07.01.2004)
@M(T,'mmm')	„Jan"	(Termindatum: 07.01.2004)
@M(A,'mmmm')	„Januar"	(Aktuelles Datum: 07.01.2004)

Siehe auch
@MA
@ME
@MAT
@MET

@MA - Monatsanfang

Previous Top Next

@MA gibt das Datum des Monatsanfangs eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück

Format
@MA(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@MA gibt das Datum des Monatsanfangs eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@MA(A)	"TO_DATE('01.03.2003','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@MA(TM+6)	"TO_DATE('01.09.2005','dd.mm.rrrr')"	(Termindatum: 08.03.05)
@MA(AM-6)	"TO_DATE('01.09.2004','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch
@M
@ME
@MAT
@MET

@ME - Monatsende

Previous Top Next

@ME gibt das Datum des Monatsende eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück

Format
@ME(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@ME gibt das Datum des Monatsende eingepackt in TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann

die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@ME(A)	"TO_DATE('31.03.2003','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 31.03.03)
@ME(TM+6)	"TO_DATE('30.09.2005','dd.mm.rrrr')"	(Termindatum: 08.03.05)
@ME(AM-6)	"TO_DATE('30.09.2004','dd.mm.rrrr')"	(Aktuelles Datum: 08.03.05)

Siehe auch

@M
@MA
@MAT
@MET

@MAT - Monatsanfang als Text

Previous Top Next

@MAT gibt das Datum des Monatsanfangs als Textzeichenkette zurück

Format
@MAT(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@MAT gibt das Datum des Monatsanfangs als Textzeichenkette zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@MAT(A)	"01.05.2013"	(Aktuelles Datum: 10.05.13)

@MAT(TM+6)	"01.11.2013"	(Termindatum: 10.05.13)
@MAT(AM-6)	"01.11.2012"	(Aktuelles Datum: 10.05.13)
@MAT(T,'yyyymmdd')	"20130501"	(Termindatum: 10.05.13)

Siehe auch
@M
@MA
@ME
@MET

@MET - Monatsende als Text

Previous Top Next

@MET gibt das Datum des Monatsendes als Textzeichenkette zurück

Format
@MET(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@MET gibt das Datum des Monatsendes als Textzeichenkette zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **A|T|AT|AM {+N|-N}**, wobei „**A**", „**T**", „**AT**" und „**AM**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

A – wird bei der Platzhalterberechnung durch das aktuelle Datum ersetzt.
T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.
AM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des aktuellen Datums ersetzt.
TM – wird bei der Platzhalterberechnung durch die Monatszahl des geplanten Termindatums der DSV-Batchausführung ersetzt.

+N bzw. **–N** sind optional und bewirken, dass an (von) der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N-Tagen (Monate) addiert (subtrahiert) werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter Format kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

Beispiel

@MET(A)	"31.05.2013"	(Aktuelles Datum: 10.05.13)
@MET(TM+6)	"30.11.2013"	(Termindatum: 10.05.13)
@MET(AM-6)	"30.11.2012"	(Aktuelles Datum: 10.05.13)
@MET(T,'yyyymmdd')	"20130531"	(Termindatum: 10.05.13)

Siehe auch
@M
@MA
@ME

@MAT

@ID - Batchjobnummer

Previous Top Next

@ID gibt die Nummer des laufenden Batchjobs zurück

Format
@ID()

Beschreibung
@ID gibt die Nummer des laufenden Batchjobs zurück. Jeder Batchjob, der auf dem GBV-Server ausgeführt wird, besitzt eine eindeutige Nummer. Sie kann mit dieser Funktion ermittelt werden. Dadurch lassen sich z.B. „Flags" in der Tabelle GBV_BATCH_FLAG überprüfen.

Beispiel

@ID()	"176547"

Siehe auch
@JB
@ID_WURZEL

@JB - DSV-Job

Previous Top Next

@JB gibt die DSV-Interne-Nummer des laufenden Batchjobs zurück

Format
@JB()

Beschreibung
@JB gibt die DSV-Interne-Nummer des laufenden Batchjobs zurück. Jeder Job, der im DSV verwaltet wird, besitzt eine eindeutige Nummer. Sie kann mit dieser Funktion ermittelt werden. Dadurch lässt sich z. B. die Exklusivität der Jobausführung sicherstellen.

Beispiel

@JB()	"176"

Siehe auch
@ID

@ID_WURZEL

Previous Top Next

@ID_WURZEL gibt für den laufenden Batchjob die Batchjob-Id der Wurzel des Abhängigkeitenbaums zurück

Format
@ID_WURZEL()

Beschreibung
@ID_WURZEL gibt für den laufenden Batchjob die Batchjob-Id der Wurzel des Abhängigkeitenbaums zurück

Beispiel

@ID_WURZEL()	"176547"

Siehe auch
@ID

@LAUF_ID

Previous Top Next

@LAUF_ID gibt für den laufenden Batchjob die Lauf-Id zurück

Format
@LAUF_ID()

Beschreibung
@LAUF_ID gibt für den laufenden Batchjob die Lauf-Id zurück

Beispiel
@LAUF_ID() "176547"

Siehe auch
@ID
@LAUF_ID_WURZEL

@LAUF_ID_WURZEL

Previous Top Next

@LAUF_ID_WURZEL gibt für den laufenden Batchjob die Lauf-Id der Wurzel des Abhängigkeitenbaums zurück

Format
@LAUF_ID_WURZEL()

Beschreibung
@LAUF_ID_WURZEL gibt für den laufenden Batchjob die Lauf-Id der Wurzel des Abhängigkeitenbaums zurück

Beispiel
@LAUF_ID_WURZEL() "176547"

Siehe auch
@LAUF_ID
@ID_WURZEL

@UNIX_BEN_NAME - Unix-Benutzername

Previous Top Next

@UNIX_BEN_NAME gibt den Benutzernamen für die Anmeldung auf dem UNIX-Server des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück

Format
@UNIX_BEN_NAME()

Beschreibung
@UNIX_BEN_NAME gibt den Benutzernamen für die Anmeldung auf dem UNIX-Server des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück. Jeder Batchjob braucht für seine Ausführung auf der DB Zugangdaten für UNIX-Server, damit SQL-Skripte übertragen und Ergebnissdateien abgelegt werden können. Mit der Funktion @UNIX_BEN_NAME () können diese Zugangsdaten für einen möglichen Gebrauch im SQL-Skipt ermittelt werden.

Beispiel

@UNIX_BEN_NAME() "TestUser"

@TERADATA_NAME

Previous Top Next

@TERADATA_NAME gibt den Benutzernamen für die Anmeldung an Teradata des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück

Format
@TERADATA_NAME()

Beschreibung
@TERADATA_NAME gibt den Benutzernamen für die Anmeldung an Teradata des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück.

Beispiel
@TERADATA_NAME() "TestBenutzername"

@TERADATA_PASS

Previous Top Next

@TERADATA_PASS gibt das Passwort für die Anmeldung an Teradata des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück

Format
@TERADATA_PASS()

Beschreibung
@TERADATA_PASS gibt das Passwort für die Anmeldung an Teradata des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück.

Beispiel
@TERADATA_PASS() "TestPasswort"

@TERADATA_NAME_TEST

Previous Top Next

@TERADATA_NAME_TEST gibt den Benutzernamen für die Anmeldung an Teradata Testdatenbank des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück

Format
@TERADATA_NAME_TEST()

Beschreibung
@TERADATA_NAME_TEST gibt den Benutzernamen für die Anmeldung an Teradata Testdatenbank des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück.

Beispiel
@TERADATA_NAME_TEST() "TestBenutzername"

@TERADATA_PASS_TEST

Previous Top Next

@TERADATA_PASS_TEST gibt das Passwort für die Anmeldung an Teradata Testdatenbank des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück

Format
@TERADATA_PASS_TEST()

Beschreibung
@TERADATA_PASS_TEST gibt das Passwort für die Anmeldung an Teradata Testdatenbank des jeweiligen Batchjob Besitzers zurück.

Beispiel
@TERADATA_PASS_TEST() "TestPasswort"

@TD_SERVER_ID

Previous Top Next

@TD_SERVER_ID gibt die interne ID für den im Job definierten Teradataserver zurück.

Format
@TD_SERVER_ID()

Beschreibung
@TD_SERVER_ID() gibt die interne ID für den im Job definierten Teradataserver zurück. Damit kann in Startbedingungen geprüft werden, ob bereits ein Job auf diesem Teradataserver läuft.
Beispiel
@TD_SERVER_ID() 1

```
SELECT DECODE(COUNT(*), 0 , 1, NULL)
FROM GBV_BATCH_JOB
WHERE BAJ_PROJEKT = 'DSV'
AND BAJ_STATUS = 'B'
AND BAJ_IPAR_2 in (1, 12)
AND BAJ_IPAR_3 = @TD_SERVER_ID()
```

@TERADATA_SERVER

Previous Top Next

@TERADATA_SERVER gibt den Servernamen für den im Job definierten Teradataserver zurück.

Format
@TERADATA_SERVER()

Beschreibung
@TERADATA_SERVER() gibt den Servernamen für den im Job definierten Teradataserver zurück. Damit kann in Zusatzdateien für fastexport der Servername definiert werden.
Beispiel
@TERADATA_SERVER() "tdprod1.ov.otto.de"

```
.logon TERADATA_SERVER()/@TERADATA_NAME(),@TERADATA_PASS();
```

@DBL

Previous Top Next

@DBL gibt den Datenbanklink, der für diese Datenbank definiert wurde zurück. Die Platzhalterfunktion

benutzt einen Datenbanklink von IMPROG und kann nur in Startbedingungen verwendet werden.

Format
@DBL()

Beschreibung
@DBL() gibt den Datenbanklink, der für diese Datenbank definiert wurde zurück. Damit kann in Startbedingungen eine Platzhalterfunktion für DB-Links verwendet werden.

Beispiel
SELECT 1 FROM Tabellenname@DBL()
WHERE Flagdatum = @D(T)

Ausführung auf der UDWH: SELECT 1 FROM Tabellenname@UDWH WHERE Flagdatum = @D(T)
Ausführung auf der UDWH_T: SELECT 1 FROM Tabellenname@UDWHT2 WHERE Flagdatum = @D(T)
Ausführung auf PAPA: SELECT 1 FROM Tabellenname@PAPA WHERE Flagdatum = @D(T)

@DBL_LOADER

Previous Top Next

@DBL_LOADER gibt den Datenbanklink, der für diese Datenbank definiert wurde zurück. Es wird ein Datenbanklink von UDWH oder PAPA verwendet.

Format
@DBL_LOADER()

Beschreibung
@DBL_LOADER() gibt den Datenbanklink, der für diese Datenbank definiert wurde zurück. Damit kann in Skripten eine Platzhalterfunktion für DB-Links verwendet werden.

Beispiel
SELECT 1 FROM Tabellenname@DBL_LOADER()

Ausführung auf der UDWH: SELECT 1 FROM Tabellenname@udwh
Ausführung auf der UDWH_T: SELECT 1 FROM Tabellenname@udwh
Ausführung auf PAPA: SELECT 1 FROM Tabellenname@udwh

@AKT_DBL

Previous Top Next

@AKT_DBL gibt den Datenbanklink dieser Datenbank zurück. Die Platzhalterfunktion benutzt einen Datenbanklink von IMPROG und kann nur in Startbedingungen verwendet werden.

Format
@AKT_DBL()

Beschreibung
@AKT_DBL() gibt den Datenbanklink dieser Datenbank zurück. Damit kann in Startbedingungen eine Platzhalterfunktion für DB-Links verwendet werden.

Beispiel
SELECT 1 FROM Tabellenname@DBL()
WHERE Flagdatum = @D(T)

DSV:
Ausführung auf der UDWH: SELECT 1 FROM Tabellenname WHERE Flagdatum = @D(T)
Ausführung auf der UDWH_T: SELECT 1 FROM Tabellenname@UDWHT2 WHERE Flagdatum = @D(T)

DSVP
Ausführung auf PAPA: SELECT 1 FROM Tabellenname WHERE Flagdatum = @D(T)
Ausführung auf PAPATST: SELECT 1 FROM Tabellenname@PAPATST WHERE Flagdatum = @D(T)

@LV

Previous Top Next

@LV gibt das LV-Datum im Form einer TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück

Format
@LV(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@LV gibt das LV-Datum im Form einer TO_DATE() – Oracle-Funktion zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **T {-N}**, wobei „**T**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.

–N ist optional und bewirkt, dass von der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N LV-Tage subtrahiert werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter **Format** kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

@LV(T) gibt das LV-Datum zu diesem Termin zurück, wenn es zu diesem Tag einen Datensatz mit LVDAT = T in der Tabelle LOADER.LV_INFO gibt, ansonsten wird als Defaultwert der 01.01.1900 zurückgegeben.
@LV(T-N) ermittelt das LV-Datum des N. Vorgängers von T.

Beispiel:

normale LV Tage		
@LV(T)	@LV('31.05.17')	TO_DATE('31.05.2017', 'dd.mm.yyyy')
@LV(T-1)	@LV('31.05.17' - 1)	TO_DATE('30.05.2017', 'dd.mm.yyyy') (vorheriger LV-Termin zu diesem Datum)
@LV(T)	@LV('12.06.17')	TO_DATE('12.06.2017', 'dd.mm.yyyy')
@LV(T-1)	@LV('12.06.17' - 1)	TO_DATE('10.06.2017', 'dd.mm.yyyy')
@LV(T-2)	@LV('12.06.17' - 2)	TO_DATE('09.06.2017', 'dd.mm.yyyy')
@LV(T-3)	@LV('12.06.17' - 3)	TO_DATE('08.06.2017', 'dd.mm.yyyy')
kein LV Tag		
@LV(T)	@LV('27.05.17')	TO_DATE('01.01.1900', 'dd.mm.yyyy') (Default)
@LV(T-1)	@LV('27.05.17' - 1)	TO_DATE('26.05.2017', 'dd.mm.yyyy') (vorheriger LV-Termin zu diesem

Datum)

Siehe auch:
@LVT

@LVT

Previous Top Next

@LVT gibt das LV-Datum als Text zurück

Format
@LVT(*Basis[,Format]***)**

Beschreibung
@LVT gibt das LV-Datum als Text zurück. Der Parameter ***Basis*** ist der obligatorische Bestandteil des Funktionskörpers. Er definiert die Basis für Platzhalterberechnung und hat die folgende Syntax: **T {-N}**, wobei „**T**" obligatorische Bestandteile in diesem Parameter sind und werden durch folgende Werte ersetzt:

T – wird bei der Platzhalterberechnung durch das geplante Termindatum der DSV-Batchausführung ersetzt.

–N ist optional und bewirkt, dass von der Basis für Platzhalterberechnung dementsprechend N LV-Tage subtrahiert werden.

Der Parameter ***Format*** ist optional und legt die Format der Funktionsausgabe fest. Der Parameter **Format** kann die folgenden Bezeichner enthalten.

dd	Der Tag wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01-31)
mm	Der Monat wird als eine Zahl mit führender Null dargestellt (01 bis12)
yy	Das Jahr wird als eine zweistellige Zahl dargestellt (00 bis 99)
yyyy	Das Jahr wird als eine vierstellige Zahl dargestellt (0000 bis 9999)

Bei Unterlassung des zweiten Parameters wird 'dd.mm.yyyy' als Defaultwert unterstellt.

@LV(T) gibt das LV-Datum zu diesem Termin zurück, wenn es zu diesem Tag einen Datensatz mit LVDAT = T in der Tabelle LOADER.LV_INFO gibt, ansonsten wird als Defaultwert der 01.01.1900 zurückgegeben.
@LV(T-N) ermittelt das LV-Datum des N. Vorgängers von T.

Beispiel:

normale LV Tage		
@LVT(T)	@LVT('31.05.17')	'31.05.2017'
@LVT(T-1)	@LVT('31.05.17' - 1)	'30.05.2017' (vorheriger LV-Termin zu diesem Datum)
@LVT(T)	@LVT('12.06.17')	'12.06.2017'
@LVT(T-1)	@LVT('12.06.17' - 1)	'10.06.2017'
@LVT(T-2)	@LVT('12.06.17' - 2)	'09.06.2017'
@LVT(T-3)	@LVT('12.06.17' - 3)	'08.06.2017'
kein LV Tag		
@LVT(T)	@LVT('27.05.17')	'01.01.1900' (Default)
@LVT(T-1)	@LVT('27.05.17' - 1)	'26.05.2017' (vorheriger LV-Termin zu diesem Datum)

Siehe auch:
@LV

@RECHNER_NAME

Previous Top

@RECHNER_NAME gibt den Namen des Rechners zurück, auf dem der Job läuft

Format
@RECHNER_NAME()

Beschreibung
@RECHNER_NAME() gibt den Namen des Rechners zurück, auf dem das Batchjob Exe läuft.

Beispiel:
@RECHNER_NAME() GBV011