МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МОЭВМ

ОТЧЕТ

по практической работе № 5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчика прерываний

Студент гр. 8383	Степанов В.Д.
Преподаватель	 Губкин А.Ф.

Санкт-Петербург 2020

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

Выполнение работы.

- 1. Был написан программный модуль типа .ЕХЕ, который выполняет следующий функции:
 - 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 1Ch.
 - 2) Устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний, если прерывание не установлено, и осуществляет выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующие сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
 - 4) Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра командной строке /un.

Программа содержит код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры INTER. Он выполняет функции:

- 1) Сохраняет значения регистров в стек при входе и восстанавливает при выходе.
 - 2) При выполнении тела процедуры анализирует скан код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- 5) При нажатии клавиши ТАВ печатается строка "DON'T TOUCH TAB".
- 2. С помощью лабораторной работы №3 посмотрим карту памяти до загрузки прерывания. Результат представлен на рисунке 1. Теперь загрузим пребывании, нажмем клавишу ТАВ, результат представлен на рисунке 2.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
C:>>lab3_1
Amount of available memory: BC70
Extended memory: 3C00
   0001
area belongs to MS DOS
size of area:
                  0010
   0002
 ree area
size of area:
                  0040
                            DPMILOAD
   0003
0040
                  0100
size of area:
  0004
1438
size of area:
                  0090
  0005
0192
                  2A50
                            KEYRUS
size of area:
   0006
 1438
size of area:
                  BC70
                            LAB3_1
```

Рисунок 1 – Вывод карты памяти

После опять выведем карту памяти. Результат представлен на рисунке 3. В конце выгрузим прерывание и выведем карту памяти. Результат представлен на рисунке 4.

Контрольные вопросы.

1) Какого типа прерывания использовались в работе? int 9h — прерывание от клавиатуры (аппаратное) int 16h — сервис клавиатуры (программное) int 21h — сервис DOS (программное)

2) Чем отличается скан код от кода ASCII?

Скан-код — это код, присвоенный каждой клавише, с помощью которого драйвер клавиатуры распознает, какая клавиша была нажата (в IBM-совместимых компьютерах). ASCII-код — это код печатных и непечатных символов.




Рисунок 2 – Демонстрация работы прерывания

Выводы.

В ходе лабораторной работы была исследована возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
0001
area belongs to MS DOS
size of area: 0010
0002
free area
size of area:
                    0040
                               DPMILOAD
0003
0040
size of area:
0004
                    0100
0438
size of area:
                    0090
0005
0192
size of area:
0006
                    2A50
                               KEYRUS
0438
size of area:
0007
                    02D0
                               LAB5
0470
size of area:
0008
0470
                    0090
size of area:
                    B8F0
                               LAB3_1
C:\>
```

Рисунок 3 – Вывод карты памяти после загрузки прерывания

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
C:N> lab5∕un
C:\>lab3_1
Amount of available memory: BC70
Extended memory: 3C00
0001
area belongs to MS DOS
size of area: 0010
   0002
free area
size of area:
                    0040
                               DPMILOAD
 0003
0040
size of area:
0004
                    0100
0438
size of area:
0005
                    0090
0192
size of area:
0006
                    2A50
                               KEYRUS
0438
size of area:
                    BC70
                               LAB3_1
```

Рисунок 4 – Вывод карты памяти после выгрузки прерывания

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОД ПРОГРАММЫ

```
LAB3CODE SEGMENT
ASSUME CS: LAB3CODE, ds:DATA, es:NOTHING, SS:LAB3STACK
INTER PROC FAR
jmp START
 STR OUT db 'DON T TOUCH TAB!'
 INTER ID dw 0804h
 KEEP AX dw 0
 KEEP SS dw 0
 KEEP SP dw 0
 KEEP IP dw 0
 KEEP CS dw 0
 PSP SEG dw 0
 INTER STACK dw 128 dup(0)
START:
mov KEEP SS, ss
mov KEEP SP, sp
 mov KEEP AX, ax
 mov ax, seg INTER STACK
 mov ss, ax
 mov ax, offset INTER STACK
 add ax, 256
 mov sp, ax
 push bx
 push cx
 push dx
push si
 push ds
 push bp
 push es
 mov ax, seg STR OUT
 mov ds, ax
 in al, 60h
 cmp al, OFh
 je TAB
```

```
pushf
 call DWORD PTR cs:KEEP_IP
 jmp FUN END
TAB:
in al, 61h
mov ah, al
or al, 80h
out 61h, al
xchg al, al
out 61h, al
mov al, 20h
out 20h, al
WRITE IN BUFF:
mov ah, 05h
xor bx, bx
mov [STR OUT+3], 27h ; добавленике ' в строку
CYCLE:
mov cl, [STR OUT+bx]
mov CH, 00h
int 16h
inc bx
cmp bx, 14
jle CYCLE
or AL, AL
jz FUN END
mov ax, 0040h
mov es, ax
mov ax, es:[1Ah]
mov es:[1Ch], ax
 jmp WRITE IN BUFF
FUN END:
pop es
pop bp
pop ds
pop si
pop DX
```

```
pop cx
pop bx
mov sp, KEEP SP
mov ax, KEEP SS
mov ss, ax
mov ax, KEEP AX
mov al, 20h
OUT 20h, al
IRET
ret
INTER ENDP
INTER END:
;-----
CHECK INTER PROC NEAR
push ax
push bx
push si
MOV ah, 35H
;MOV al, 1CH
mov al, 09H
int 21h
mov si, offset INTER_ID
sub si, offset INTER
mov ax, es:[bx + si]
cmp ax, 0804h
jne CHECK END
mov DOES INTER INSTAL, 1
CHECK END:
pop si
```

```
pop bx
pop ax
ret
CHECK INTER ENDP
;-----
PRINT PROC near
push ax
sub ax, ax
mov ah, 9h
int 21h
pop ax
ret
PRINT ENDP
;-----
CHECK UN PROC NEAR
push ax
push es
mov ax, PSP SEG
mov es, ax
cmp byte ptr es:[82h], '/'
jne CHECK UN END
cmp byte ptr es:[83h], 'u'
jne CHECK UN END
cmp byte ptr es:[84h], 'n'
jne CHECK UN END
mov IS UN, 1
CHECK UN END:
pop es
pop ax
ret
CHECK UN ENDP
;-----
UNSTE INTER PROC NEAR
     CLI
     push ax
     push bx
     push dx
```

```
push ds
     push es
     push si
     mov ah, 35h
     mov al, 09H
     int 21h
     mov si, offset KEEP_IP
     sub si, offset INTER
     mov DX, es:[bx + si]
     mov ax, es: [bx + si + 2]
     push ds
     mov ds, ax
     mov ah, 25h
     mov al, 09h
     int 21h
     pop ds
     mov ax, es: [bx + si + 4]
     mov es, ax
     push es
     mov ax, es:[2Ch]
     mov es, ax
     mov ah, 49h
     int 21h
     pop es
     mov ah, 49h
     int 21h
     pop si
     pop es
     pop ds
     pop dx
     pop bx
     pop ax
     STI
 ret
UNSTE INTER ENDP
;-----
SET INTER PROC NEAR
push ax
```

```
push bx
push cx
push dx
push ds
push es
mov ah, 35h
mov al, 09H
int 21H
mov KEEP IP, bx
mov KEEP CS, es
push ds
mov DX, offset INTER
mov ax, seg INTER
mov ds, ax
mov ah, 25H
mov al, 09H
int 21H
pop ds
mov dx, offset INTER_END
add dx, 10Fh
mov cl, 4h
shr dx, cl
inc dx
xor ax, ax
mov ah, 31h
 int 21h
pop es
pop ds
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
ret
SET INTER ENDP
```

MAIN PROC

```
push ds
 xor ax, ax
 push ax
 mov ax, DATA
 mov ds, ax
 mov PSP SEG, es
 call CHECK INTER
 call CHECK UN
 mov al, IS UN
 cmp al, 1
 je UNLOAD INTER
 mov al, DOES INTER INSTAL
 cmp al, 1
 jne CHECK NOT OK
 mov dx, offset INTER INSTAL
 call PRINT
 jmp MAIN END
CHECK NOT OK:
 mov dx, offset INTER DOES NOT INSTAl
 call PRINT
 call SET INTER
 jmp MAIN END
UNLOAD INTER:
 mov al, DOES INTER INSTAL
 cmp al, 1
 jne FAIL UNLOAD
 call UNSTE INTER
 jmp MAIN END
FAIL UNLOAD:
 mov dx, offset INTER DOES NOT INSTAl
 call PRINT
MAIN END:
mov ah, 4Ch
 int 21h
```

END MAIN