# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Исследование структур загрузочных модулей.

Студент гр. 8383	 Кормщикова А. О.
Преподаватель	Ефремов М. А.

Санкт-Петербург 2020

# Цель работы.

Исследование различий в структурах исходных текстов модулей типов .COM и .EXE, структур файлов загрузочных модулей и способов их загрузки в основную память.

### Ход выполнения.

Был написан код исходного .COM модуля (LR1COM.ASM представлен в приложении A), который определяет тип PC и версию системы. Ассемблерная программа читает содержимое предпоследнего байта ROM BIOS, по коду определяет тип PC и выводит строку с названием модели. Из данного кода были собраны "хороший" .COM модуль и "плохой" .EXE модуль. Во время линковки "плохого" модуля было выведено предупреждение об отсутствии стека. Результаты выполнения .COM модуля представлены на рис. 1, .EXE модуля на рис. 2.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
C:\>tlink LR1COM.OBJ
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
Warning: No stack
C:\>tasm LR1COM.ASM
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International
Assembling file:
                   LR1COM.ASM
Error messages:
                   None
Warning messages: None
Passes:
Remaining memory: 471k
C:N>tlink LR1COM.OBJ /t
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
C:\>LR1COM.COM
MS DOS 05.00
Serial number OEM: O
User serial number: 000000
```

Рисунок 1 - Результат выполнения .СОМ модуля




Рисунок 2 - Результат выполнения "плохого" **.EXE** модуля Был написан код исходного **.EXE** модуля, выполняющий те же функции. из которого был собран "хороший" **.EXE** модуля. Результат работы предоставлен на рис. 3.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                      129,266 26-06-2006 0:14
150,569 26-06-2006 0:14
562,450 Bytes.
262,111,744 Bytes free.
         EXE
TLINK
   19 File(s)
    2 Dir(s)
C:\>tasm LR1EXE.ASM
Turbo Assembler Version 3.1 Copyright (c) 1988, 1992 Borland International
                     LR1EXE.ASM
Assembling file:
Error messages:
Warning messages:
                     None
Passes:
Remaining memory: 471k
C:\>tlink LR1EXE.OBJ
Turbo Link Version 5.1 Copyright (c) 1992 Borland International
C:\>LR1EXE.EXE
MS DOS 05.00
Serial number OEM: O
User serial number: 000000
```

Рисунок 3 - Результат выполнения "хорошего" .ЕХЕ модуля

### Отличия исходных текстов СОМ и ЕХЕ программ

- 1. Сколько сегментов должна сдержать СОМ-программа?
- СОМ-программа содержит ровно один сегмент
  - 2. ЕХЕ-программа?

ЕХЕ-программа должна содержать не менее одного сегмента

3. Какие директивы должны обязательно быть в тексте COM -программы? Должна присутствовать директива assume в которой инициализируются регистры, CS и DS указывают на общий сегмент, при попытке компиляции программы без директивы assume выдается ошибка см рис 1.1. ORG 100h, которая резервирует первые 256 байт под PSP, директива говорит, что вся адресация внутри кода смещена на эти байты.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
**Error** LR1COM.ASM(114) Near jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(117) Near jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(120) Near jump or call to different CS
 **Error** LR1COM.ASM(123) Near jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(127) Near
**Error** LR1COM.ASM(132) Near
                                          jump or call to different CS
                                          jump or call to different CS
                                          jump or call to different CS
 *Error** LR1COM.ASM(137) Near
                                          jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(141) Near
**Error** LR1COM.ASM(145) Near
                                          jump or call to different CS
 **Error** LR1COM.ASM(149) Near jump or call to different CS
 **Error** LR1COM.ASM(153) Near jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(157) Near jump or call to different CS

**Error** LR1COM.ASM(161) Near jump or call to different CS
 **Error** LR1COM.ASM(177) Near jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(181) Near jump or call to different CS
**Error** LR1COM.ASM(189) Near jump or call to different CS
 **Error** LR1COM.ASM(197) Near jump or call to different CS
 ⊭Error** LR1COM.ASM(199) Near jump or call to different CS
Error messages:
Warning messages:
Passes:
Remaining memory: 471k
```

Рисунок 1.1 - Компиляци com -модуля без директивы assume

4. Все ли форматы команд можно использовать в СОМ-программе? Модуль такого типа не содержит таблицы настроек, поэтому некорректно указание адреса сегмента.

При помощи программы FAR были открыты загрузочные модули. Вид модулей в шестнадцатеричном виде представлен на рис. 4-6.




Рисунок 4 - Содержимое файла "хорошего" .ЕХЕ модуля




Рисунок 5 - Содержимое модуля .СОМ



Рисунок 6 - Содержимое файла " плохого" .ЕХЕ модуля

## Отличие форматов файлов СОМ и ЕХЕ модулей

- 1. Какова структура файла .COM? С какого адреса располагается код? СОМ файл содержит единственный сегмент с кодом и данными. В памяти код располагается начиная с 0h.
- 2. Какова структура файла «плохого» EXE? С какого адреса располагается код? Что располагается с адреса 0?

"Плохой" EXE файл содержит один сегмент с кодом и данными, который начинается с адреса 300h. До машинного кода идет таблица настроек, перед которой также располагается заголовок.

3. Какова структура «хорошего» EXE? Чем он отличается от файла «плохого» EXE?

Данные, стек, код находятся в разных сегментах, в отличие от "плохого" файла с одним сегментом и отсутствием стека.

С помощью отладчика TD были загружены модули COM и EXE. см. рис 7-8.




Рисунок 7 - модуль COM в отладчике TD




Рисунок 8 - модуль EXE в отладчике TD

### Загрузка СОМ модуля в основную память

1. Какой формат загрузки модуля СОМ? С какого адреса располагается код?

СОМ файл загружается со смещением 100h, код и данные располагаются в памяти с этого адреса.

2. Что располагается с адреса 0?

C адреса 0h при загрузке OC располагает PSP

3. Какие значения имеют сегментные регистры? На какие области памяти они указывают?

Все сегментные регистры имеют одинаковое значение и указывают на PSP.

4. Как определяется стек? Какую область памяти он занимает? Какие адреса?

Стэк занимает всю доступную память после кода При загрузке SP устанавливается в FFFEh.

### Загрузка «хорошего» EXE модуля в основную память

1, Как загружается «хороший» .EXE? Какие значения имеют сегментные регистры?

При загрузке сегментные регистры CS и SS устанавливаются в начало соответствующего сегмента, DS и ES устанавливаются на начало PSP. В IР загружается смещение точки входа в программу.

2. На что указывают регистры DS и ES?

DS и ES устанавливаются на начало PSP

3. Как определяется стек?

Стек определяется с помощью директивы assume SS:SSTACK. Где SSTACK - сегмент, отведенный под стек.

4. Как определяется точка входа?

Если точка входа не указана явно, то ей является начало сегмента кода. В программе точка входа указывается при помощи директивы END <метка>, где метка - точка входа в программу.

# Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы различия в структурах исходных текстов модулей .**СОМ** и .**EXE**, а также структур файлов загрузочных модулей и способы их загрузки в основную память.

### **ПРИЛОЖЕНИЕ**

# Содержимое файла "хорошего" ЕХЕ модуля:

```
SSTACK SEGMENT STACK
              DW 128
SSTACK ENDS
DATA SEGMENT
      pcff db 'PC ', ODH, OAH, '$'
      pcxt db 'PC/XT ', ODH, OAH, '$'
      atfc db 'AT ', ODH, OAH, '$'
      ps30 db 'Ps2 m 30 ' , ODH, OAH, '$' ps50 db 'Ps2 m 50/60 ', ODH, OAH, '$'
      ps80 db 'PS2 m 80 ', ODH, OAH, '$'
      pcjr db 'PCjr ', ODH, OAH, '$'
     pccm db 'PC COnvertible ', ODH, OAH, '$'
unkt db 'Unknown type --', ODH, OAH, '$'
ver db 'MS DOS 00.00', ODH, OAH, '$'
oem db 'Serial number OEM: ', ODH, OAH, '$'
usn db 'User serial number: ', ODH, OAH,
                                         ', ODH, OAH, '$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:SSTACK
 ;-----
 TETR TO HEX PROC near
            and AL, OFh
                     AL,09
            cmp
            jbe
                    NEXT
            add
                    AL,07
 NEXT: add
                     AL,30h
            ret
 TETR TO HEX ENDP
 ;-----
 BYTE TO HEX PROC near
 ; ба\bar{\rm m}т \bar{\rm B} AL переводится в два символа в шестн. числа в AX
            push CX
                    AH,AL
            mov
            xchg
mov
                    TETR TO HEX
                     AL,AH
                      CL, 4
                      AL,CL
            call
                     TETR TO HEX ;в AL старшая цифра
            pop
                     СХ ;в АН младшая
            ret
 BYTE TO HEX ENDP
 ;-----
 WRD TO HEX PROC near
 ;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
 ; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
     push BX
      mov BH, AH
      call BYTE TO HEX
      mov [DI], AH
      dec DI
```

```
mov [DI], AL
     dec DI
     mov AL, BH
     call BYTE TO HEX
     mov [DI], AH
     dec DI
     mov [DI],AL
     pop BX
     ret
WRD_TO_HEX ENDP ;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
          push
                 CX
          push
          xor
                 AH, AH
                 DX,DX
          xor
                 CX,10
          mov
loop_bd:
          div
                 CX
                 DL,30h
          or
                  [SI],DL
          mov
          dec
                  SI
          xor
                  DX, DX
          cmp
                  AX,10
          jae
                  loop bd
          cmp
                  AL,00h
          jе
                  end 1
                  AL, \overline{30h}
          or
                  [SI],AL
          mov
end 1:
                  DX
          pop
                  CX
          pop
          ret
BYTE TO DEC ENDP
MAIN PROC FAR
     mov ax, DATA
     mov ds, ax
;type
     mov ax, 0F000h
     mov es, ax
     mov ax, es:[OFFFEh]
     cmp al, OFFh
     je PC
     cmp al, OFEh
     je XT
     cmp al, OFBh
     je XT
     cmp al, OFCh
     je AT
     cmp al, OFAh
     je PS230
     cmp al, OFCh
     je PS250
     cmp al, 0F8h
     je PS280
```

```
cmp al, OFDh
      je PCJ
      cmp al, 0F9h
      je PCC
;UNKNOWN TYPE
      call BYTE_TO_HEX
      mov bx, offset unkt
      mov [bx+14], al
      mov [bx+15], ah
      mov dx, bx
      jmp res
PC:
      mov dx, offset pcff
      jmp res
XT:
     mov dx, offset pcxt
      jmp res
AT:
      mov dx, offset atfc
      jmp res
PS230:
     mov dx, offset ps30
      jmp res
PS250:
     mov dx, offset ps50
      jmp res
PS280:
      mov dx, offset ps80
      jmp res
PCJ:
      mov dx, offset pcjr
      jmp res
PCC:
      mov dx, offset pccm
RES:
      mov ah, 09h
      int 21h
;os ver
      mov ah, 30h
      int 21h
      push ax
      mov si, offset ver
      add si, 8
      call BYTE_TO_DEC
      pop ax
      mov al, ah
      add si, 3
      call BYTE TO DEC
```

mov dx, offset ver

```
mov ah, 09h
     int 21h
     mov si, offset oem
     add si, 19 mov al, bh
     call BYTE TO DEC
     mov dx, offset oem
     mov ah, 09h
     int 21h
     mov di, offset usn
     add di, 25
     mov ax, cx
     call WRD TO HEX
     mov al, bl
     call BYTE TO HEX
     sub di, 2
     mov [di], ax
     mov dx, offset usn
     mov ah, 09h
     int 21h
;exit to dos
     xor AL, AL
     mov AH, 4Ch
     int 21H
MAIN
        ENDP
CODE ENDS
END MAIN
     Содержимое .СОМ модуля:
TESTPC SEGMENT
         ASSUME CS:TESTPC, DS:TESTPC, ES:NOTHING, SS:NOTHING
         ORG
                100H
                BEGIN
START:
         JMP
; DATA
     pcff db 'PC', ODH, OAH, '$'
     pcxt db 'PC/XT ', ODH, OAH, '$'
     atfc db 'AT ', ODH, OAH, '$'
     ps30 db 'PS2 m 30 ' , ODH, OAH, '$'
     ps50 db 'PS2 m 50/60 ', ODH, OAH, '$'
     ps80 db 'PS2 m 80 ', ODH, OAH, '$'
     pcjr db 'PCjr ', ODH, OAH, '$'
     pccm db 'PC COnvertible ', ODH, OAH, '$'
     unkt db 'Unknown type --', ODH, OAH, '$'
     ver db 'MS DOS 00.00', 0DH, 0AH, '$'
     oem db 'Serial number OEM: ', ODH, OAH, '$'
     usn db 'User serial number: ', ODH, OAH, '$'
 ;------
 TETR_TO_HEX PROC near
           and AL, OFh
           cmp
                   AL,09
           jbe
                   NEXT
```

add

AL,07

```
NEXT: add AL, 30h
          ret
TETR TO HEX ENDP
 ;-----
BYTE TO HEX PROC near
 ; байт в AL переводится в два символа в шестн. числа в АХ
          push CX
          mov AH,AL call TETR_TO_HEX
                AL,AH
          xchq
                 CL, 4
          mov
          shr AL,CL call TETR_TO_HEX; в AL старшая цифра рор СХ; в АН младшая
          ret
BYTE TO HEX ENDP
 ;-----
WRD TO HEX PROC near
 ;перевод в 16 с/с 16-ти разрядного числа
 ; в АХ - число, DI - адрес последнего символа
    push BX
    mov BH, AH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI],AH
    dec DI
    mov [DI], AL
    dec DI
    mov AL, BH
    call BYTE TO HEX
    mov [DI], AH
    dec DI
    mov [DI],AL
    pop BX
    ret
WRD TO HEX ENDP ;-----
BYTE TO DEC PROC near
; перевод в 10 c/c, SI - адрес поля младшей цифры
               CX
         push
         push
                DX
                AH,AH
         xor
                DX,DX
         xor
         mov
                CX,10
loop bd:
       div
                CX
                DL,30h
         or
         mov
                 [SI],DL
         dec
                 SI
         xor
                DX,DX
                AX,10
         cmp
               loop_bd
AL,00h
         jae
         cmp
                end l
         jе
                AL,30h
         or
                 [SI],AL
         mov
end_l:
        pop
                DX
                CX
         pop
         ret
```

```
BYTE TO DEC
              ENDP
BEGIN:
;type
     mov ax,0F000h
     mov es, ax
     mov ax, es:[0FFFEh]
     cmp al, OFFh
     je PC
     cmp al, OFEh
     je XT
     cmp al, OFBh
     je XT
     cmp al, 0FCh
     je AT
     cmp al, OFAh
     je PS230
     cmp al, OFCh
     je PS250
     cmp al, 0F8h
     je PS280
     cmp al, OFDh
     je PCJ
     cmp al, 0F9h
     je PCC
;UNKNOWN TYPE
     call BYTE TO HEX
     mov bx, offset unkt
     mov [bx+14], al
     mov [bx+15], ah
     mov dx, bx
     jmp res
PC:
     mov dx, offset pcff
     jmp res
XT:
     mov dx, offset pcxt
     jmp res
AT:
     mov dx, offset atfc
     jmp res
```

```
PS230:
     mov dx, offset ps30
     jmp res
PS250:
    mov dx, offset ps50
     jmp res
PS280:
    mov dx, offset ps80
     jmp res
PCJ:
     mov dx, offset pcjr
     jmp res
PCC:
     mov dx, offset pccm
RES:
     mov ah, 09h
     int 21h
;os ver
     mov ah, 30h
     int 21h
     push ax
     mov si, offset ver
     add si, 8
     call BYTE TO DEC
     pop ax
     mov al, ah
     add si, 3
     call BYTE TO DEC
     mov dx, offset ver
     mov ah, 09h
     int 21h
     mov si, offset oem
     add si, 19
     mov al, bh
     call BYTE_TO_DEC
     mov dx, offset oem
     mov ah, 09h
     int 21h
     mov di, offset usn
     add di, 25
     mov ax, cx
     call WRD TO HEX
     mov al, bl
     call BYTE TO HEX
     sub di, 2
     mov [di], ax
     mov dx, offset usn
     mov ah, 09h
     int 21h
```

;exit to dos

xor AL,AL mov AH,4Ch int 21H

TESTPC ENDS END START