Le risque radioactif



Les éléments radioactifs peuvent être d'origine naturelle ou artificielle. Ils sont caractérisés par une instabilité de la composition de leur noyau qui se manifeste par l'émission de particules ou de photons : ce sont les rayonnements ionisants.

Le risque radioactif concerne l'ensemble des risques liés à ces rayonnements. Ces radiations ionisantes émises sont particulièrement dangereuses. Elles arrachent en passant dans la matière vivante des électrons aux atomes. Invisibles et inodores, ces rayonnements ne sont détectables que par des appareils de détection appropriés.

Le pouvoir d'ionisation dépend de la nature des rayonnements. Il existe les rayonnements alpha, bêta, gamma, X et neutronique qui ont chacun leurs spécificités. Généralement, plusieurs types de rayonnements sont émis à la fois.

L'exposition à ces radiations conduit au risque d'irradiation et de contamination.


Signalisation du risque radioactif

Le risque radioactif est représenté par un pictogramme de forme triangulaire sur fond jaune.



Pictogramme de signalisation de zone du risque radioactif (arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail).

Cette signalisation est complétée par une signalisation de zone réglementée en fonction de la dose d'exposition aux rayonnements ionisants.



Mesurer la radioactivité

Les unités de mesures des éléments radioactifs sont le **becquerel**, le **gray** et le **sievert** (Bq, Gy, Sv).

Le Becquerel (Bq) reflète l'activité d'un élément radioactif ou son émission de rayonnement.

Elle diminue avec le temps. Ce phénomène est spécifique à chaque élément. La période radioactive est le temps au bout duquel le nombre de noyaux instables dans un échantillon radioactif aura décru de moitié.

Le **Gray** (Gy) mesure la dose absorbée par un organisme ou une matière. Elle reflète une énergie absorbée par unité de masse. Ce n'est pas parce que l'on est dans une pièce où il y a des particules radioactives que notre corps va être en contact avec toutes les particules, seule une petite partie peut nous atteindre. C'est ce que l'unité « gray » exprime.

Le **Sievert** (Sv) permet de mesurer l'impact du rayonnement sur la matière vivante. Il permet de quantifier le risque lié à une exposition à des rayonnements ionisants et de comparer l'effet d'une même dose délivrée par des rayonnements de nature différente à des organismes, des organes ou des tissus qui n'ont pas la même sensibilité aux radiations.

Le sievert est donc la quantité de radioactivité absorbée par un individu (Gray) multipliée par deux facteurs possibles :

- Le type de rayonnement émis,
- La sensibilité de la zone du corps qui est exposée à ce rayonnement.

Effets sur la santé

Les effets des rayonnements sur l'organisme sont de deux types :

Les effets à court terme, dits déterministes, liés directement aux lésions cellulaires et pour lesquels un seuil d'apparition est défini. Ils se manifestent de quelques heures à quelques jours après l'exposition, Les effets à long terme et aléatoires, dits stochastiques : cancers et anomalies génétiques. Ils se manifestent de quelques mois à quelques années après l'exposition. La dose radioactive reçue par l'organisme dépend de : La nature du rayonnement (type, activité, énergie), La distance à la source : plus l'organisme est éloigné de la source d'exposition, moins la dose absorbée sera forte (varie en fonction inverse du carré de la distance), La durée de l'exposition, L'épaisseur et la composition des écrans éventuels. Les effets déterministes A partir d'un certain seuil d'exposition aux rayonnements sur des parties ciblées de l'organisme, des effets pathologiques directement liés aux lésions cellulaires apparaissent. Les tissus les plus radiosensibles sont les cellules de l'appareil digestif, les organes reproducteurs, de la moelle osseuse, du cristallin et de la peau. En cas d'exposition globale du corps humain, le pronostic vital est lié à l'importance de l'atteinte des différents tissus (moelle osseuse, tube digestif, système nerveux central). Ces effets ont les caractéristiques suivantes : Ils sont observés aux fortes doses, Ils apparaissent obligatoirement au-dessus d'un seuil qui varie suivant les individus, Leur gravité augmente avec la dose reçue. La dose d'irradiation d'un organisme se mesure en gray (Gy). En fonction des tissus exposés et de la dose reçue, les effets peuvent être plus ou moins graves. Ils sont décrits à titre indicatif dans le tableau suivant mis en ligne par l'Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN): Effets déterministes recensés Dose d'irradiation Diminution temporaire des spermatozoïdes à partir de 0,15 Gy Diminution temporaire des leucocytes à partir de 1 Gy (globules blancs) Atteinte oculaire : opacités du cristallin à partir de 0,5 Gy Nausée, asthénie de 1 à 2 Gy Modification de la formule sanguine Effet immunodépresseur (risque d'infection) Sous surveillance médicale, le retour à la normale se produit rapidement. Stérilité féminine à partir de 2,5 Gy

à partir de 1 Gy

Lésions cutanées

Aplasie En l'absence de traitement, au moins la moitié des personnes irradiées meurent et il existe des risques de séquelles.	à partir de 4,5 Gy
Atteinte gastro-intestinale	4-6 Gy
Coma, mort cérébrale Mort inévitable	au-delà de 15 Gy
	© IRSN
Les effets stochastiques	
Ces effets surviennent de façon aléatoire au sein de la population ayant subi une exposition	
identique mais sans qu'un seuil ait pu être vraiment défini. Cela peut induire des anomalies génétiques (mutations) responsable de cancer. Elles sont irréversibles et il n'existe pas de dose	

5 Gy

d'absence de seuil ». Les facteurs de développement d'un cancer ne sont pas toujours faciles à mettre en évidence.

seuil en dessous de laquelle elles ne se manifestent pas. Par prudence, on considère que toute dose, aussi faible soit-elle, peut entraîner un risque accru de cancer. C'est l'hypothèse «

Leur délai de survenue se compte en mois et en années.

L'exposition au risque radioactif

personne exposée. Plus la distance entre la source et la personne est importante, plus l'exposition par irradiation est faible. Pour stopper l'exposition par irradiation, il suffit donc d'éloigner les personnes de la source radioactive ou de les protéger par des équipements de protection.

On parle d'irradiation lorsque la source radioactive est située à l'extérieur du corps de la

On distingue deux cas possibles d'irradiation :

Stérilité masculine définitive

• L'irradiation sans contact cutané : L'irradiation est dans ce cas en rapport avec le pouvoir de pénétration dans le corps du rayonnement émis. Les plus dangereux sont les rayonnements gamma, X et neutroniques. Les rayonnements beta n'entrainent pas d'irradiation en profondeur dans le corps humain et les rayonnements alpha ne peuvent pas pénétrer dans l'organisme par ce type d'exposition.

la peau. En fonction de la présence de plaies, d'altération cutanée et plus rarement à travers une peau saine, certains éléments peuvent pénétrer dans l'organisme et entraîner une **contamination**.

On parle de **contamination** lorsque la source radioactive pénètre à l'intérieur du corps de la

L'irradiation par contact cutané: Il y a irradiation par dépôt d'éléments radioactifs sur

personne exposée, soit par inhalation, soit par consommation de produits contaminés, soit par blessure avec des objets contaminés. Les particules vont continuer à émettre des rayonnements et séjourneront plus ou moins longtemps dans le corps en fonction de leur taille et des éléments radioactifs concernés, avant d'être éliminées.

La prévention au risque radioactif

En matière de prévention des risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, la démarche d'évaluation du risque professionnel qui doit être adoptée est la même que pour les autres risques.

Dans le cadre du risque radioactif c'est la **radioprotection**. Elle a pour objectif de prévenir et de limiter les risques sanitaires dus aux rayonnements ionisants quelles que soient leurs origines et constitue le socle sur lequel sont fondées les règles de prévention qui doivent être mises en place par l'employeur.

En application des principes généraux de prévention, il convient tout d'abord d'évaluer les risques, dans la mesure du possible de les éliminer, sinon de mettre en place des mesures de protection collective et en dernier ressort, des équipements de protection individuelle. La

prévention doit être intégrée le plus en amont possible dès la conception des lieux de travail,

en passant par des mesures d'organisation du travail, d'information et de formation.

Les trois principes fondamentaux de la radioprotection :

1. La justification

2. L'optimisation

Toute activité entraînant une exposition aux rayonnements ionisants doit être justifiée.

Le niveau d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, la probabilité de la survenue

de cette exposition et le nombre de personnes exposées doivent être maintenus au niveau le plus bas possible.

- 3. La limitation des expositions individuelles
- Les expositions individuelles doivent être maintenues en dessous des limites pour lesquelles le
- risque est jugé acceptable.

 Ces limites sont telles qu'elles permettent.

acceptable pour le manipulateur.

- Ces limites sont telles qu'elles permettent :


 D'éviter tout effet pathologique, en se situant bien en dessous des seuils des effets
 - déterministes,

 De maintenir le détriment éventuel provoqué par les effets aléatoires à un niveau jugé

Les valeurs limites d'exposition professionnelle

Le cumul des expositions pour les travailleurs exerçant une activité soumise aux rayonnements ionisants, même occasionnelle, ne doit pas dépasser des valeurs limites réglementaires.

En fonction du niveau d'exposition estimé, des zones de travail doivent être définies. Elles sont classées par un code de couleur et par une signalisation spécifique présentée dans le schéma suivant :



- La zone surveillée définit un espace de travail où le manipulateur est susceptible de recevoir une dose d'exposition pour l'organisme entier dépassant 1 mSv/an.
- Une zone dite de contrôle doit être mise en place dès lors que le manipulateur est susceptible de recevoir cette dose à 6 mSv/an. A l'intérieur de cette zone, lorsque le risque d'exposition dépasse certains seuils, des zones spécialement réglementées ou interdites d'accès doivent être délimitées et signalées. Il s'agit des zones jaune, orange

et rouge. Le Code du travail impose à l'employeur de classer le personnel en deux catégories : La **catégorie A** regroupe le personnel susceptible de recevoir sur 12 mois consécutifs une dose

efficace supérieure à 6 mSv, et/ou une dose équivalente supérieure à 150 mSv pour la peau et/ou les extrémités. Le personnel classé en **catégorie B** regroupe tous les autres travailleurs susceptibles de recevoir sur 12 mois consécutifs une dose efficace supérieure à 1 mSv, et/ou

une dose équivalente supérieure à 15 mSv pour le cristallin et/ou à 50 mSv pour la peau et/ou

La Personne Compétente en Radioprotection (PCR)

l'organisme entier

les extrémités.

C'est la personne ressource au sein du laboratoire. Elle a pour mission d'analyser le risque radioactif (zonage radiologique, classement des agents, dosimétrie, étude de poste, ...) en collaboration avec les autres acteurs du laboratoire et de l'entreprise. Elle choisit et aide à la

contrôle ou fait contrôler les installations, les matériels et les sources, gère les déchets radioactifs (stockage, contrôle, élimination). Elle forme aussi les utilisateurs au poste de travail.

mise en œuvre des mesures de radioprotection, participe à la gestion des sources radioactives,

Les mesures de protections face au risque radioactif

Protection contre l'irradiation:

- Il existe principalement trois facteurs sur lesquels il est possible d'agir pour se protéger contre une irradiation:
- La durée d'exposition aux rayonnements : en limitant le temps d'irradiation du travailleur, en augmentant la rapidité des opérations, en alternant plusieurs manipulateurs.
- L'intensité d'exposition : en éloignant au maximum le personnel exposé de la source. ■ Les barrières de protection : En plaçant des écrans de protection afin d'absorber les

Pour protéger au mieux les personnes exposées au risque de contamination radioactive, la

rayonnements émis entre la source et le manipulateur.

Protection contre la contamination:

- Les méthodes utilisées, dans l'ordre croissant du niveau de risque, sont les suivantes : Port d'un vêtement de protection adapté pour contrer les rayonnements manipulés,
 - Port de gants spéciaux, ■ Port d'un masque respiratoire filtrant,
 - Port d'un appareil respiratoire à air comprimé,

protection personnelle doit être adaptée au niveau du risque de contamination.

- Port d'un appareil respiratoire et d'un équipement étanche.
- La décontamination systématique des objets ou des personnes est une garantie contre la
- dispersion de la substance radioactive et les risques de contamination.

- Contrôles individuels et de contamination :

- Pendant et après un travail en contact avec des rayonnements ionisants, une surveillance du
- niveau d'exposition du manipulateur doit être réalisée. Elle se fait généralement par utilisation
- de dosimètre individuel que le personnel garde sur soi durant toute la durée de son exposition. En zone surveillée, tout le personnel exposé doit bénéficier d'une évaluation individuelle
- d'exposition dosimétrie passive (système à lecture différée). L'exposition passive est contrôlée tous les mois pour les personnels de catégorie A, et tous les
- 1 à 3 mois pour les personnels de catégorie B. Les dosimètres personnels sont envoyés à l'INRS pour lecture des doses reçues.

En cas de valeurs anormalement hautes mais inférieures à la limite réglementaire, le


médecin du travail et le PCR seront alertés par courrier dans les 48h des identités des personnes concernées.

En cas de valeurs anormalement hautes supérieures à la limite réglementaire, la PCR est averti par téléphone, et un courrier est envoyé au médecin du travail ainsi qu'à l'employeur. dosimétrie active. Il s'agit d'un système à lecture directe affichant l'exposition aux rayonnements en temps réel.

Des appareils portables de détection de radioactivité sont également employés pour localiser et

En zone contrôlée, le personnel exposé doit également être surveillé individuellement par

identifier les sources de contaminations radioactives :
> Radiamètres portables,
> Dosimètres électroniques individuels munis d'alarmes,





Radiamètre portable RDS80

Information et formation

Avant de travailler dans un environnement soumis aux rayonnements ionisants, le personnel

doit avoir été informé sur :

- L'identité de la personne compétente en radioprotection,
- observer,
 L'existence des zones contrôlées et surveillées au sein de la structure.
- L'existence des zones controlees et sur vernees au sein de la structure.
- A cette information doit être ajoutée une formation des personnes susceptibles d'entrer en

zones surveillées ou contrôlées, et notamment des nouveaux arrivants. La formation à la radioprotection pour les travailleurs intervenant en zone réglementée porte

Les risques liés à l'utilisation des radionucléides et sur les moyens de prévention à

sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les procédures générales de radioprotection mises en œuvre. Elle explicite les règles particulières de protection propres aux postes de travail, ainsi que la conduite à tenir en cas de situation anormale. Elle est adaptée aux travaux réalisés en zones réglementées. Une notice écrite doit être remise pour les travaux

Le suivi médical

en zone contrôlée.

Le personnel exposé aux rayonnements ionisants est soumis à une surveillance médicale renforcée. Elle a pour but de déceler toute contre-indication à l'affectation ou au maintien à un poste exposant aux rayonnements ionisants, mais également de prévenir et dépister toute

affection susceptible d'être en relation avec cette exposition. En radioprotection, comme dans d'autres domaines, il est donc primordial d'intégrer la sécurité

le plus en amont possible, en prenant en compte tous les aspects (organisationnels, opérationnels, chimiques, ...).

- Cette évaluation a notamment pour objectif : D'identifier les valeurs limites d'exposition pertinentes au regard de la situation de
 - travail.
 - De déterminer, lorsque le risque ne peut être négligé du point de vue de la radioprotection, les mesures et moyens de prévention devant être mis en œuvre.
- A cette fin, l'employeur prend notamment en considération :
- L'inventaire des sources de rayonnements ionisants, leur nature, le type et l'énergie des rayonnements ainsi que le niveau d'émission et, le cas échéant, les modes de dispersion
 - éventuelle et d'incorporation des radionucléides.
- Les valeurs limites d'exposition,
- L'existence d'équipements moins exposants, susceptibles d'être utilisés en
- remplacement des équipements existants, ou de protection collective, permettant de
- réduire le niveau d'exposition aux rayonnements ionisants, L'interaction avec les autres risques d'origine physique, chimique, biologique ou

organisationnel du poste de travail.

La législation sur le risque radioactif

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants doivent être informés et formés sur les

risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène, sur les précautions à prendre pour éviter l'exposition, sur le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de

protection individuelle, sur les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets, sur les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents et sur

la procédure à suivre en cas d'accident. Réglementation relative aux mesures de prévention à appliquer face au risque radioactif:

Articles R. 4451-1 à R.4451-144 du Code du travail fixant les mesures générales de

radioprotection des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants. Circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques

d'exposition aux rayonnements ionisants.

L'ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives

communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants.

Le décret 2002-460 du 04 avril 2002, relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants, complété par le décret 2003-462 modifié par le décret

2007-1582 (articles R. 1333-1 à R. 1333-112 du Code de la santé publique). Les décrets 2003-296 du 31 mars 2003 et 2007-1570 du 05 novembre 2007, relatifs à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants (articles R. 4451-1 à

R.4451-144 du Code du travail). Arrêté du 17 juillet 2013 relatif à la carte de suivi médical et au suivi dosimétrique des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. Le décret n°2018-437 du 4 juin 2018 qui

remplace les dispositions prévues par les articles R.4451-1 à R.4451-144 du code du travail fixant les mesures générales de radioprotection des travailleurs susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants. Le décret n°2018-438 du 4 juin 2018 qui vient modifier les radioprotection des jeunes, des femmes enceintes ainsi que des salariés titulaires d'un CDD et des salariés temporaires. **Réglementation sur la définition des différentes zones d'exposition :**

Arrêté du 15 mai 2006 modifié relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte

dispositions du code du travail en aménageant les dispositions existantes en matière de

tenu de l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont imposées (article 23 modifié par l'arrêté du 15 mai 2014). Circulaire DGT/ASN n° 01 du 18 janvier 2008 relative à l'arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l'exposition aux rayonnements

Législation sur la formation et l'accréditation :Arrêté du 6 décembre 2013 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation.

ionisants, ainsi qu'aux règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont apposées.

Arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 fixant les conditions d'exercice des fonctions

d'une personne compétente en radioprotection externe à l'établissement en application de l'article R. 4456-4 du Code du travail.