

## **哈爾濱フ紫大**學 (深圳) HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY


## 实验报告

<b>计课学期</b> :	2022 年春李
课程名称:	计算机网络
实验名称:	NAT 组网
实验性质:	课内实验
实验时间:	
学生专业:	计算机科学与技术
学生学号:	190110509
学生姓名:	
评阅教师:	
报告成绩:	

实验与创新实践教育中心印制 2022年3月

## 实验八 NAT 组网

1. 给出你自己的实验组网图(把你在 Cisco Packet Tracer 上的拓扑图截图即可)。



- 2. 在实验指导书 "Lab8 NAT 组网"6.3 小节中,为什么在 R0 上能 ping 通 PC0 和 Server1, 但是 PC0 却 ping 不通 Server1?
- ①因为 R0 直接连接 PC0 所在子网 192.168.3.0/24 和 Server1 所在子网 202.169.10.0/24, 故 R0 上可以 ping 通 PC0 和 Server1.
- ②PC0在 Ping 服务器 Server1 时,ICMP报文通过 R0 到达了 Server1,Server1 本应该发送 ICMP响应报文,但由于 Server1 没有配置网关,而 PC0 又不在其所在的 LAN 中,故 PC0 无法收到 PING应答。在为 Server1 配置网关后,则可以 PING 通。

```
192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected,
GigabitEthernet0/0/0
L 192.168.3.1/32 is directly connected,
GigabitEthernet0/0/0
202.169.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 202.169.10.0/24 is directly connected,
GigabitEthernet0/0/1
L 202.169.10.2/32 is directly connected,
GigabitEthernet0/0/1
```

3. 在实验指导书"Lab8 NAT 组网"6.4 小节中, 为什么在 PC0 上能 ping 通 Server1, 但是 Server0 却 ping 不通 Server1?

①如图所示,启用静态 NAT 后,PC0 发送的 PING 请求报文中内网私有 IP 地址经过 R0 后变为 202.169.10.2,Server1 在收到后进行 PING 响应,此时 202.169.10.2 与 Server1 在同一个 LAN 中,故通过 202.169.10.2 再次 NAT 转换后,PC0 能收到 ECHO 应答报文,PING 通。②通过进入仿真模式查看 Server0 发送的报文可知,Server0 由于没有 NAT 静态变换 IP 地址,其发送的 PING 报文中,源 IP 地址没有改变,Server1 与该 IP 不在同一个 LAN 中,因而收到 PING 后无法发还响应报文给 Server0。

```
RO#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 202.169.10.2 192.168.3.13 --- RO#
```

4. 在实验指导书 "Lab8 NAT 组网"6.5 小节中,为什么 PC0 和 Server0 都能 ping 通 Server1?

查看 NAT 地址转换表可知,配置动态 NAT 后,可以将 PC0 的 IP 地址变换为 202.169.10.5,将 Server0 的 IP 地址变换为 202.169.10.6,这样在 Server1 收到 ICMP 报文时,其中的源 IP 地址均会变为经过 NAT 变换后的 IP,此时 Server1 与这些 IP 地址属于一个 LAN,因而能够发送 PING 响应,经过 NAT 转换后,PC0 和 Server0 均能收到响应包。此时 PC0 和 Server0 均能 PING 通。

```
Pro Inside global
                     Inside local
                                       Outside local
                                                         Outside global
icmp 202.169.10.5:1
                     192.168.3.13:1
                                       202.169.10.1:1
                                                         202.169.10.1:1
                   192.168.3.13:2
                                                        202.169.10.1:2
icmp 202.169.10.5:2
                                       202.169.10.1:2
icmp 202.169.10.5:3
                   192.168.3.13:3
                                      202.169.10.1:3
                                                        202.169.10.1:3
                                      202.169.10.1:4
                                                        202.169.10.1:4
                   192.168.3.13:4
icmp 202.169.10.5:4
icmp 202.169.10.6:1
                     192.168.3.14:1
                                       202.169.10.1:1
                                                         202.169.10.1:1
icmp 202.169.10.6:2
                     192.168.3.14:2
                                      202.169.10.1:2
                                                        202.169.10.1:2
icmp 202.169.10.6:3
                   192.168.3.14:3
                                      202.169.10.1:3
                                                        202.169.10.1:3
icmp 202.169.10.6:4
                    192.168.3.14:4
                                      202.169.10.1:4
                                                        202.169.10.1:4
```

5. 在实验指导书 "Lab8 NAT 组网"6.6 小节中, Router0 如何区分 Server1 返回给不同主机的报文?

如图所示,查看 NAT 转换表, Route0 虽然采用只用了一个公用 IP202.169.10.2 对内网的不同设备进行 NAT 映射,但其考虑了端口号,即通过 IP 地址+端口号的形式来区分不同主机,如 202.169.10.2:1024 就会被替换为 192.168.3.14:1,从而返回给 Server0。

```
RO#show ip nat translations
Pro Inside global
                      Inside local
                                         Outside local
                                                             Outside global
icmp 202.169.10.2:1024 192.168.3.14:1
                                          202.169.10.1:1
                                                             202.169.10.1:1024
                                         202.169.10.1:2
icmp 202.169.10.2:1025 192.168.3.14:2
                                                            202.169.10.1:1025
icmp 202.169.10.2:1026 192.168.3.14:3
                                         202.169.10.1:3
                                                            202.169.10.1:1026
icmp 202.169.10.2:1027 192.168.3.14:4
                                          202.169.10.1:4
                                                             202.169.10.1:1027
icmp 202.169.10.2:1
                      192.168.3.13:1
                                          202.169.10.1:1
                                                             202.169.10.1:1
icmp 202.169.10.2:2
                    192.168.3.13:2
                                         202.169.10.1:2
                                                            202.169.10.1:2
                                         202.169.10.1:3
icmp 202.169.10.2:3 192.168.3.13:3 icmp 202.169.10.2:4 192.168.3.13:4
                                                            202.169.10.1:3
                                         202.169.10.1:4
                                                             202.169.10.1:4
```

6. 在实验指导书 "Lab8 NAT 组网"6.7 小节中, NAT Server 和静态 NAT 这两种技术的区别是什么?

NAT-Server 配置后查看 R0 的 NAT 转换表如图所示,与之前配置了静态 NAT 的转换表相比可以发现,NAT-Server 配置的是服务器上固定的端口,即私网服务器通过 NAT-Server 配置后能够被公网的主机访问配置了 NAT 转换的固定端口所提供的特定服务,而静态 NAT 转换表则可以将内网 IP 与公网 IP 一对一进行替换,使得公网能访问私网服务器的任意端口提供的服务。

R0#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local tcp 202.169.10.2:21 192.168.3.14:21 ---

local Outside global

---