

Komputer nie startuje z płyty



Żadna płyta bootowalna, z której komputer powinien startować, nie działa na mojm komputerze. Zamiast tego za każdym razem uruchamia się Windows. Na innym komputerze moje płyty bootowalne się włączają. Co zrobić, żeby mój komputer wystarował z płyty?



W zależności od tego, z jakiej wersji programu sterującego pracą komputera (BIOS-u) korzysta płyta główna, komputer możemy uruchomić z płyty na jeden z kilku sposobów. Komputer Świat pokaże, jak to zrobić Rozwiązanie w najpopularniejszych wersjach BIOS-u.

Wiekszość współczesnych komputerów ma wbudowana funkcje, która pozwala przy każdym starcie komputera wybrać nośnik, z którego zostanie wczytany system operacyjny. Wyboru tego dokonujemy przez tak zwane Boot Menu (można to przetłumaczyć jako menu uruchomieniowe). Aby wywołać to menu, gdy komputer pracuje, wkładamy płytę bootowalną do napedu i restartujemy system.

Niedy pojawi się czarny ekran, postępu-| jemy tak, jak Komputer Świat pokazał to w punkcie 2 na stronie 6.

 Jeżeli mamy starszy komputer, to BIOS płyty głównej może nie być wyposażony w menu uruchomieniowe. Wtedy musimy zmienić konfigurację BIOS-u tak, aby komputer najpierw szukał systemu operacyjnego na płycie, a dopiero później na dysku twardym. Aby wejść do ustawień BIOS-u, w zależności od jego rodzaju, zaraz po właczeniu komputera wciskamy klawisz delete lub [2] (może to być również inny klawisz wymieniony w tekstowej podpowiedzi lub w instrukcji).

W BIOS-ie typu Award (jego program 👇 sterujący ma niebieskie tło) przechodzimy do sekcji Advanced BIOS Features i wciskamy klawisz enter. Z kolei w BIOS-ie typu Phoenix (jego program sterujący ma szare tło) przechodzimy do sekcji Boot, a nastepnie za pomoca klawiszy strzałek podświetlamy pozycję Boot Device Priority i wciskamy enter.

First Boot Device Second Boot Device Third Boot Device

[Floppy] [CDROM] [Hard Disk]

Nastepnie, wciskajac klawisze [page up] i page down, przenosimy napęd optyczny (w BIOS-ie Phoenix ♥) tak, aby był powyżej dysku twardego ([Hard Disk]). Można także nacisnać enter i z rozwijanej listy wybrać odpowiednie urzadzenie.

Removable 2nd Boot Device [CDROM] 3rd Boot Device [Hard Disk]

Wciskamy kilka razy esc i kiedy zo-Ubaczymy pytanie o zapisanie zmian: SAUE to CMOS and EXIT (Y/N)? lub w Phoenix Save configuration changes and exit now? wciskamy klawisz 🗓 lub zaznaczamy [YES] i wciskamy klawisz enter. Komputer się zrestartuje i uruchomi z włożonej płyty.





