Podręcznik

[To be translated in Polish]

This handbook is for MuseScore version 0.9.2 and above. In order to help improving or translating the handbook, leave a post in the <u>MuseScore</u> <u>documentation forum</u> and apply to become a handbook contributor.

Arpeggio

Arpeggia wpisuje się przez przeciągnięcie symbolu z palety do nuty w akordzie.




W wersji 0.9.5 i późniejszych możliwa jest edycja długości arpeggia, przez podwójne kliknięcie i przeciągnięcie uchwytu do góry lub na dół.



Belka

Belki są ustawiane automatycznie, lecz ustawienia te mogą być zmienione ręcznie. Aby zmienić sposób belkowania (grupowanie), przeciągnij symbol belki z palety do danej nuty.



Można również zaznaczyć nutę, a następnie kliknąć podwójnie odpowiedni symbol belki na palecie.

- Początek belki.
- f Środek belki.
- Brak belki.
- Początek podgrupy.

Zobacz także: Belkowanie przez pięciolinie

Belkowanie przez pięciolinie

W partyturach fortepianowych powszechnie stosuje się obydwie pięciolinie (górną i dolną) do zapisywania fraz muzycznych. Można to zrobić w następujący sposób:

Najpierw wpisz wszystkie nuty na jednej pięciolinii:



 $Ctrl+Shift+Na\ dol$ przesuwa zaznaczone nuty do następnej pięciolinii (Mac: $\#+Shift+Na\ dol$.)



Zobacz także: Kreska taktowa - tworzenie kresek dla kilku pięciolinii.

Crescendo

Crescendo i diminuendo to objekty <u>liniowe</u>. Aby je utworzyć najpierw zaznacz nutę, będącą punktem początkowym.

- H: Tworzy linię crescendo
- Shift+H: Tworzy linię diminuendo (decrescendo)

Można również użyć symboli linii z palety i przyciągnąć ją do główki nuty.

1. H tworzy linię crescendo:



2. Podwójne kliknięcie przełącza do trybu edycji:



3. Shift+Prawa przesuwa punkt zaczepienia (kotwicę):



4. Prawa przesuwa punkt końcowy:



Edycja tekstu

Kliknij dwukrotnie na tekst, aby wejść w tryb edycji:



W trybie edycji tekstu dostępne są następujące polecenia:

- Ctrl+B (Mac: #+B) przełącza **pogrubienie** tekstu
- Ctrl+1 (Mac: #+1) przełącza kursywę
- Ctrl+U (Mac: #+U) przełącza podkreślenie
- Do góry rozpoczyna lub kończy indeks górny (czyli wpisywanie pomniejszonych symboli, używanych np. w basie cyfrowanym), o ile jesteś trybie indeksu górnego
- Na dół rozpoczyna indeks dolny, lub kończy indeks górny, o ile jesteś w trybie indeksu górnego. O indeksach czytaj w wikipedii
- przesuwanie kursora: Home End Lewa Prawa
- Backspace usuwa znak na lewo od kursora
- Delete usuwa znak na prawo od kursora
- Enter rozpoczyna nową linię
- F2 Włącza widok palety tekstu. Paleta tekstu może być używana do wpisywania specjalnych znaków i symboli.

Paleta tekstu:



Zobacz także: <u>Nazwa akordu</u>, <u>Słowa</u>, <u>Ramka</u>, <u>Tryb edycji</u>

Grupa nieregularna

Aby utworzyć **triolę** najpierw stwórz nutę o długości odpowiadającej całej trioli. Następnie zaznacz tą nutę i wciśnij *Ctrl+3*, co zmieni ją na triolę. Podobnie *Ctrl+5* zmieni daną nutę na kwintolę.

Najpierw zaznacz nute:



Ctrl+3 tworzy triolę:



która może być następnie edytowana



Tryb wpisywania nut

Wpisywanie trioli działa trochę inaczej w trybie <u>wpisywania nut</u>. W wersji 0.9.5, lub późniejszych musisz najpierw wybrać wartość rytmiczną dla nuty, a dopiero później wprowadzić wysokości. Poniżej znajduje się instrukcja, jak zapisać triolę ósemkową krok po kroku:

- 1. Włącz tryb wpisywania nut (wciskając N)
- Upewnij się że kursor wpisywania nut znajduję się dokładnie w tym miejscu, w którym chcesz rozpocząć triolę (w razie potrzeby użyj lewej lub prawej strzałki)
- 3. Zaznacz wartość rytmiczną ćwierćnuty na pasku narzędziowym (możesz wcisnąć 5 na klawiaturze), aby ustalić długość całej grupy triolowej.
- 4. $Nuty \rightarrow Grupy \ niemiarowe \rightarrow Triola$, aby wskazać rodzaj grupy niemiarowej tutaj wybieramy triolę

5. Zauważ, że automatycznie została wybrana wartość ósemki. Kliknij na pięciolinii, aby wpisać wysokości dźwięków.

Właściwości

Aby zmnienić sposób w jaki wyświetlana jest grupa niemiarowa, kliknij prawym przyciskiem myszy na numer w grupie niemiarowej i wybierz *Właściwości grupy niemiarowej...*

Sekcja zawierająca właściwości liczby pozwala na zdefiniowanie: pojedynczej liczby, proporcji dwu liczb (np. 2:3), lub całkowite ukrycie liczb.

W sekcji "Klamra" możesz wskazać czy klamra ma być wyświetlana czy nie. Opcja "auto klamra" domyślnie ukrywa klamrę dla nut połączonych belkami, a pokazuję klamrę jeśli grupa niemiarowa zawiera nuty bez belkowania (z chorągiewkami) lub pauzy.



Głosy

Uwaga: Realizacja głosów w MuseScore w wersji 0.9.4 nie jest jeszcze kompletna i jest zagadnieniem do zamiany.

Wpisywanie wielogłosu na pięciolinii:

- 1. Rozpocznij od wpisania najwyższego głosu (wszystkie nuty z laseczkami do góry).
- 2. Po zapisaniu nut, niektóre z nich mogą mieć laseczki skierowane w dół. Jeśli używasz wersji 0.9.4, lub późniejszej nie musisz martwić się o kierunek laseczek, gdyż zostaną one automatycznie ustawione po wpisaniu drugiego głosu.
- 3. Teraz zaznacz pierwszą nutę, aby wrócić kursorem do początku linii.
- 4. Kliknij na przycisk "głos 2" i zacznij wpisywać głos dolny (wszystkie laseczki do dołu).
- 5. Rezultat powinien wyglądać w następujący sposób:



Kiedy używać głosów

- Jeśli potrzebujesz skierować laseczki nut w akordzie na pojedynczej pięciolinii w przeciwnych kierunkach.
- Jeśli potrzebujesz nut o różnej długości wykonywanych jednocześnie na pojedynczej pięciolinii.

Ukryte pauzy

Aby ukryć pauzę kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz: *Ukryj*. Jeśli zaznaczyłeś *Widok* → *Pokaż ukryte*, to pauza na ekranie będzie wyświetlona w kolorze szarym. Pauza ta nie będzie jednak widoczna na

wydruku.

Instalacja

Windows

Instalator dla Windows znajdziesz na stronie internetowej MuseScore <u>Pobierz</u>. Kliknij na link, aby rozpocząć pobieranie. Twoja przeglądarka internetowa spyta o potwierdzenie pobierania. Kliknij "Zapisz plik". Gdy pobieranie się zakończy kliknij dwukrotnie na plik, aby rozpocząć instalację. Windows może otworzyć okno bezpieczeństwa z prośbą o potwierdzenie. Kliknij "Uruchom", aby kontynuować.



Instalator zaproponuje najpierw zamknięcie wszystkich innych programów. Po zamknięciu innych programów kliknij "Next", aby kontynuować.

Kreator instalacji wyświetla warunki licencji wolnego oprogramowania, który możesz przejrzeć. Kliknij na "I Agree", aby kontynuować.

Następnie potwierdza miejsce instalacji MuseScore. Jeśli instalujesz nowszą wersję MuseScore, ale nadal chcesz korzystać ze starszej to powinieneś zmienić katalog. W przeciwnym przypadku kliknij "Next", aby kontynuować. Następnie instalator potwierdza nazwę katalogu "MuseScore" jaka ma się pojawić na liście programów w menu Start w Windows. Kliknij "Install", aby kontynuować.


Zostaw kreator na kilka minut, aby zainstalował niezbędne pliki i dokonał konfiguracji. Po skończeniu kliknij "Finish", aby wyjść z instalatora. Jeśli chcesz możesz teraz usunąć pobrany plik instalatora.



Uruchamianie MuseScore

Aby uruchomić MuseScore wybierz Start → Wszystkie Programy → MuseScore 0.9 → MuseScore.

Po kilku sekundach MuseScore otworzy partyturę demonstracyjną. Swobodnie poeksperymentuj z nią i zapoznaj się z programem. Następnie będziesz pewnie chciał stworzyć nową partyturę - Utwórz nową partyturę



Linux

Ten przewodnik jest napisany przede wszystkim z myślą o użytkownikach środowiska KDE, używanego na linuksowych systemach tj. SUSE, czy Kubuntu, ze wskazówkami w nawiasach (...) dla użytkowników środowiska GNOME używanego w systemach linuksowych tj. Ubuntu, czy Fedora.

Instalacja MuseScore

Źródła projektu dostępne są na http://www.musescore.org/en/download, ale napewno znajdziesz pakiet plików wykonywalnych w repozytorium swojej dystrybucji.

W Ubuntu, MuseScore jest zlokalizowany w repozytorium "universe". Musi

być ono włączone, jeśli chcesz zainstalować MuseScore.

Aby słyszeć dźwięk musisz wybrać między ALSA, a serwerem dźwięku JACK. Od poszczególnych systemów zależeć będzie, który znich będzie działał lepiej.

Aby zainstalowąć MuseScore postępuj wg. tych kroków:

- 1. Otwórz Dodaj/Usuń programy (w Gnome: Dodaj/Usuń oprogramowanie)
- 2. W kategorii Multimedia (w Gnome: Dźwięk i obraz), wybierz MuseScore
- 3. zaznacz także pakiet "JACK Control".
- 4. Kliknij na podgląd (tylko KDE)
- 5. Kliknij na Zatwierdź zmiany

Ustawianie serwera JACK

Otwórz "JACK Audio Connection Kit" i wybierz Setup.

- 1. W zakładce audio odznacz "realtime"
- 2. Jeśli używasz ALSA audio, ustaw sterownik na "ALSA" i ustaw urządzenie I/O na "hw:0" (hw:Zero) W niektórych systemach, może działać tylko OSS, bez ALSA Jeśli używasz dźwięku OSS, ustaw sterownik na "oss", a urządzenie I/O na "/dev/audio".
- 3. Zatwierdź zmiany i włącz serwer JACK

Ustawienia MuseScore

Aby ustawić MuseScore postępuj wg. tych kroków:

- 1. Uruchom MuseScore, który znajduje się w głównym menu w zakładce Multimedia (w Gnome: Dźwięk i obraz)
- 2. Otwórz menu Edycja i wybierz Właściwości
- 3. Pod zakładką Wej/Wyj:
 - 1. Upewnij się że zaznaczone jest "Używaj wewnętrznego syntezatora"
 - 2. Upewnij się, że twoje SoundFonty to /usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 -czyli domyślne lub wybierz swoje własne jeśli masz jakieś zainstalowane
 - Jeśli używasz dźwięku ALSA, ustaw sterownik na "ALSA" a urządzenie na hw:0 (hw:Zero)
 W przeciwnym wypadku odznacz ALSA i aktywuj serwer dźwięku JACK
- 4. Kliknij Zastosuj, a następnie OK
- 5. Zamknij MuseScore, a potem ponownie uruchom by zacząć zapisywanie swojej muzyki.

Komentarz

• Wybrany przez ciebie odtwarzacz muzyki, tj. Amarok, czy Rhythmbox, nie może odtwarzać dźwięku w tym samym czasie, kiedy uruchomiony jest JACK. Musisz najpierw wyłączyć odtwarzać, być może nawet zamknąć go i dopiero po tym włączyć serwer JACK. Do odtwarzania muzyki jednak wystarczy jedynie wcisnąć przycisk Stop w JACKu. Jeśli będziesz próbował włączyć serwer JACK podczas odtwarzania muzyki, to interfejs graficzny JACKa może się zawiesić.

Jeśli napotkasz jakieś problemy z MIDI, może to znaczyć że twój system nie jest skonfigurowany do odtwarzania MIDI. W konsoli. lub Terminalu wpisz następujące polecenia:

```
sudo modprobe snd-seq
sudo su -c 'echo snd-seq >> /etc/modules'
```

- Serwer JACK jest szczególnie podatny na zawieszanie, jeśli nie jest skonfigurowany poprawnie. Jeśli napotkasz problemy, których ten podręcznik nie może wyjaśnić, proszę skontaktuj się z jedną z tych stron:
 - https://help.ubuntu.com/community/ubuntustudiopreparation
 - https://help.ubuntu.com/community/howtoqjackctlconnections
 - https://help.ubuntu.com/community/howtojackconfiguration

Jak raportować błędy lub prosić o pomoc

Przed wysłaniem listu z prośbą o wsparcie na forum:

- PROSZĘ sprawdzić rozwiązanie problemu w podręczniku.
- Użyj funkcji <u>przeszukiwania</u> strony internetowej, aby sprawdzić na <u>forum</u>, czy ktoś inny nie natrafił na podobny problem.
- Jeśli wysyłasz raprot o błędzie, spróbuj najpierw powtórzyć czynności
 prowadzące do wystąpienia błędu z <u>najnowszą wersją rozwojową</u>. Możesz
 również przejrzeć <u>historię wersji</u>, aby sprawdzić czy błąd ten nie został
 już naprawiony.

Kiedy wysyłasz prośbę o pomoc, lub raprotujesz błąd postaraj się dostarczyć możliwie najwięcej informacji, tj:

- Używana przez Ciebie wersja MuseScore (np. wersja 0.9.5), lub numer wydania, w przypadku gdy używasz wersji rozwojowej (niestabilnej, np. revision 1944)
- Używany przez Ciebie system operacyjny (np. Windows Vista, Mac OS 10.5, czy Ubuntu 9.04)
- Jeśli raportujesz błąd, opisz dokładnie kroki które prowadzą do
 wystąpienia problemu (gdzie klikasz, jakie klawisze wciskasz, co widzisz,
 itd.). Jeśli nie jesteś w stanie powtórzyć procedury kończącej się
 wystąpieniem błędu, to prawdopodobnie programiści rozwijający
 program także nie będą w stanie odnaleźć i naprawić go.
- Wysyłaj po jednym osobnym raporcie na każdy błąd.


Klamry

Usuwanie

Zaznacz klamrę i wciśnij Del

Dodawanie

Przeciągnij symbol klamry z palety na pusty fragment pierwszego taktu w systemie.



Zamiana

Przeciągnij symbol klamry z palety na klamrę w partyturze.

Odstęp poziomy


W wersji 0.9.4, lub późniejszych można regulować poziomy odstęp klamry od pięciolinii. Dwukrotnie kliknij na klamrę i wciśnij *Shift+Lewa* lub *Shift+Prawa*, aby przesunąć ją w lewo, lub w prawo.

Edycja

Kliknij dwukrotnie na klamrę aby uruchomić <u>Tryb edycji</u>. W Trybie edycji można rozciągać wysokość klamry, aby dopasować ją do poszczególnych pięciolinii w systemie.

Klucz

Klucze są tworzone, lub zmieniane przez przeciągnięcie odpowiedniego symbolu z palety do taktu lub innego klucza. Użyj F9, aby pokazać, lub ukryć panel boczny palety.



Zmiana

Przeciągniej klucz z palety na inny klucz w partyturze. Możesz równiez przeciągnąć klucz z partytury na inny klucz, używając *Shift + lewyPrzyciskMyszy + Przeciągnij*.

Dodawanie

Przeciągniej klucz z palety na pusty obszar taktu. W ten sposób utworzysz klucz na początku taktu. Aby wstawić klucz w środku taktu przeciągnij go do konkretnej nuty. Jeśli dany takt nie jest pierwszym taktem partytury to będzie on pomniejszony.

Usuwanie

Zaznacz klucz i wciśnij Del.

Uwaga: zmiana klucza nie zmienia wysokości żadnej z nut. Zamiast tego nuty są w odpowiedni sposób przesuwane na pięciolinii.

Kreska taktowa

Zmiana rodzaju kreski taktowej


Kreski taktowe zmienia się przez przeciągnięcie symbolu z palety z kreskami do danego taktu w partyturze.



Aby ukryć całkowicie kreskę taktową kliknij prawym przyciskiem myszy na linię i wybierz *Ukryj*.

Tworzenie kresek dla kilku pięciolinii

Aby rozciągnąć kreskę taktową na kilka pięciolinii kliknij dwukrotnie na nią, aby umożliwić jej edycję (zobacz <u>Tryb edycji</u>).



Kliknij i przeciągnij błękitny kwadrat do następnej pięciolinii. Widok zostanie uaktualniony w momencie, gdy opuścisz Tryb edycji.



Zobacz także: Operacje na taktach

Ligatura

Ligatura to zaokrąglona linia łącząca dwie nuty o tej samej wysokości. Jeśli potrzebujesz linii przerzuconej ponad większą liczbą różnych nut to zobacz łuk.

Pierwsza metoda

Zaznacz pierwszą nutę:



+ tworzy ligaturę: (W wersji 0.9.3, lub wcześniejszych użyj skrótu Shift+S)




Druga metoda

Aby utworzyć ligaturę w trybie <u>wpisywania nut</u> naciśnij + za pierwszą nutą danego wiązania. W wersji 0.9.3, lub wcześniejszych musisz nacisnąć + *zanim* wpiszesz pierwszą nutę.

Linie

Paleta linii tak jak inne <u>palety</u> działa na zasadzie "przeciągnij-i-upuść". Użyj myszy, aby przeciągnąć dany objekt z palety i umieścić go w partyturze.




Zmiana długości

- 1. Jeśli jesteś w trybie edycji nut to wciśnij *N* , aby go opuścić.
- 2. Kliknij dwukrotnie linię, którą chcesz zmienić.
- 3. Przesuń uchwyt używając następujących skrótów:
 - Shift+Prawa , aby przesunąć punkt zaczepienia (kotwicę) w prawo o jedną nutę (lub takt)
 - Shift+Lewa, aby przesunąć kotwicę w lewo o jedną nutę (lub takt)
- 4. Jeśli chcesz zmienić długość linii jedynie wizualnie, bez zmiany punktu zaczepienia to użyj następujących skrótów:
 - Prawa, aby przesunąć uchwyt o jedną jednostkę w prawo
 - Lewa, aby przesunąć uchwyt o jedną jednostkę w lewo

Zobacz takżę: <u>Crescendo</u>, <u>Volta (1-sze i 2-gie zakończenie)</u>

Metrum

Oznaczenia metrum dostępne są w głównej palecie na bocznym panelu. Możesz przeciągnąć i upuścić dane oznaczenie metryczne do partytury (zobacz <u>palety</u>, aby uzyskać ogólne informacje o pracy z tym rodzajem narzędzia w MuseScore).



Jeśli potrzebujesz oznaczenia metrycznego, którego nie ma w palecie na bocznym panelu, to aby je utworzyć idź do *Utwórz → Metrum....* Możesz zmieniać zarówno górną, jak i dolną cyfrę oznaczenia metrycznego w obszarze oznaczonym jako Utwórz oznaczenie metryczne.

W większości przypadków wystarczy zmnienić pierwszą z górnych cyfr oznaczenia metrycznego. Dodatkowe cyfry służą do tworzenia metrum złożonego , które zawiera kilka górnych cyfr oznaczenia rozdzielonych symbolem plus.



Przedtakty

Zdarzają się wypadki kiedy rzeczywista długość taktu jest inna od tej wyznaczonej przez oznaczenie metryczne. Najczęstszym przykładem jest przedtakt. Aby zmnienić rzeczywistą długość taktu bez zmniany sposobu w jaki wyświetlane jest oznacznie metrum zobacz paragraf Właściwości w rozdziale operacje na taktach.

Nazwa akordu

Nazwy akordów mogą być wprowadzane przez zaznaczenie nuty i wciśnięcie *Ctrl+K*. W ten sposób tworzy się objekt tekstowy nazwy akordu dla danego akordu.

- Wciśnij Spację, aby przejść do następnego akordu.
- Shift+Spacja przenosi do poprzedniego akordu.
- Ctrl+Spacja wstawia spację do nazwy akordu.

Nazwy akordów mogą być <u>edytowane</u> tak jak normalny tekst. Aby dodać symbol krzyżyka wciśnij #, a bemola wpisz b. Znaki te zostane automatycznie zmienione na odpowiednie symbole, kiedy przeniesiesz się do następnego akordu.

Czcionka jazzowa


Możesz wybrać opcję czcionki jazzowej w programie od wersji 0.9.5 (i późniejszych), jeśli wolisz wygląd ręcznego pisma.



- 1. Z głównego menu wybierz Styl → Edytuj Styl...
- 2. W lewym panelu zaznacz Nazwy akordów
- 3. W prawym panelu zastąp chords.xml na jazzchords.xml

Oddech

Aby umieścić symbol **Oddechu** przeciągnij go z palety na nutę w partyturze. Symbol ten jest umieszczany przed daną nutą.



Symbol oddechu w partyturze:



Palcowanie

Palcowanie może być dodane do nuty przez przeciągnięcie odpowiedniego znaku z palety palcowania do główki nuty w partyturze. Opalcowanie to normalny tekst, który może być <u>edytowany</u>, tj. inne teksty.



Pauza całotaktowa

Jeśli w danym takcie nie ma nut, to używana jest pauza całotaktowa (całonutowa).

Aby utworzyć pauzę całotaktową zaznacz takt i wciśnij*Del*. Wszystkie nuty i pauzy w tym takcie zastąpione zostaną przez pauzę całotaktową.

Przednutki

Przednutki krótkie (Acciaccatura) to małe nutki z przekreślonymi laseczkami. **Przednutki długie** (Appoggiatura) nie są przekreślone. Obydwie umieszczane są przed nutą o normalnych wymiarach.


Przednutki tworzy się przez przeciągnięcie odpowiedniego symbolu z <u>palety</u> nut na zwykłą nutę w partyturze.



Zobacz także: <u>Przednutka krótka</u> oraz <u>Przednutka długa</u> w Wikipedii.

Przełamywanie i odstęp

Przełamywanie strony, lub przełamywanie linii (łamanie systemu) dodawane są przez przeciągnięcie odpowiedniego symbolu z palety łamanie/odstęp na pusty fragment taktu w partyturze. Przełamanie dodane zostane po zaznaczonym taktu. Na ekranie widoczne będą zielone symbole łamania, które jednak nie będą widoczne na wydruku.




Odstępy używane są aby zwiększyć odległości pomiędzy pięcioliniamii. Przeciągnij i upuść symbol odstępu do taktu ponad obszarem wymagającym więcej przestrzeni. Kliknij dwukrotnie na znak odstępu i przeciągnij uchwyt używając myszy, aby ustalić wysokość odstępu.

Jeśli chcesz ustalić ogólny odstęp pomiędzy pięcioliniamii w całej partyturze to użyj ustawień stylu. Odstępy o których mowa tutaj dotyczą regulacji lokalnych.

Ramka


Ramki dodają pustą przestrzeń poza normalnymi taktami. Mogą zawierać tekst, lub obrazy. MuseScore dysponuje dwoma rodzajami ramek:

Ramka horyzontalna



Ramki horyzontalne łąmią system. Szerokość ich może być regulowana, a ich wysokość jest równa wysokości systemu. Ramki horyzontalne mogą być użyte do wydzielenia cody.

Ramki wertykalne



Ramki wertykalne dodają pustą przestrzeń pomiędzy, lub przed systemami. Ich wysokość może być regulowana, zaś ich szerokość jest zgodna z szerokością systemu. Ramki wertykalne używane są do wprowadzania tytułu, podtytułu, czy nazwiska kompozytora. Jeśli tworzysz tytuł, ramka wertykalna umieszczana jest automatycznie przed pierwszym systemem.

Tworzenie ramki

Najpierw zaznacz takt. Polecenia do tworzenia ramek znajdują się w menu $Utwórz \rightarrow Takty$. Ramka wstawiana jest przed zaznaczonym taktem.

Usuwanie ramek

Zaznacz ramkę i wciśnij Del.

Edycja ramek

Kliknij dwukrotnie na ramkę, aby wejść w <u>tryb edycji</u>. Pojawi się uchwyt, który może być przesuwany w celu dostosowania rozmiaru ramki.

Ramka z tytułem w trybie edycji:



Repetycja

Początek i zakończenie zwykłej repetycji można zdefiniować poprzez ustawienie odpowiedniej <u>kreski taktowej</u>. Aby uzyskać informacje o edytowaniu pierwszego i drugiego zakończenia zobacz <u>voltę</u>.

Odtwarzanie

Aby powtórzenia były słyszalne podczas odtwarzania upewnij się, że przycisk "odtwarzaj repetycje tak/nie" , znajdujący się na pasku narzędziowym został wciśnięty. Podobnie możesz wyłączyć odtwarzanie repetycji odznaczając wspomniany przycisk.

W ostatnim takcie repetycji można ustawić <u>właściwość</u> "liczba powtórek", aby zdefiniować liczbę odtwarzanych repetycji.

Tekst

Tekstowe oznaczenia repetycji takie jak "D.C. al Fine", czy "D.S. al Coda" znajdują się w <u>palecie</u> powtórek.

SoundFont

MuseScore posiada wbudowane brzmienie fortepianu dla odtwarzania dźwięków. Aby używać większej liczby brzmień np. skrzypiec, czy perkusji potrzebny jest SoundFont w formacie General MIDI.

Zarys

Pliki SoundFont mogą przechowywać dowolną liczbę brzmień. W sieci jest dostępnych wiele takich plików. Poszukaj takich, które posiadają 128 brzmień <u>General MIDI</u> (GM).

Rozmiar plików SoundFont dostępnych w sieci i ich jakość jest różna. Większe SoundFonty często brzmią lepiej, lecz mogą być także zbyt duże dla twojego komputera. Jeśli zauważysz, że MuseScore działa wolniej po zainstalowaniu dużego SoundFontu, lub twój komputer nie nadąża za odtwarzaczem postaraj się poszukać mniejszego. Poniżej są dwa popularne SoundFonty GM o różnej wielkości.

- FluidR3_GM.sf2 (141 MB nieskompresowany), pobierz Fluid-soundfont.tar.gz (129 MB)
- MagicSF ver2.sf2 (67.8 MB nieskompresowany), zobacz Big SoundFonts

Kompresja

Ponieważ pliki SoundFont są dużych rozmiarów, są one często kompresowane w różnych formatach, tj. .zip, .sfArk i .tar.gz. Przed zastosowaniem muszą być najpierw rozkompresowane.

- ZIP jest standardowym formatem kompresji, obsługiwanym przez większość systemów operacyjnych.
- sfArk jest formatem kompresji zaprojektowanym specjalnie dla plików SoundFont. Użyj specjalnego programu <u>sfArk software</u>, aby je rozkompresować.

• .tar.gz jest popularnym formatem kompresji dla Linuksa. Użytkownicy Windows mogą użyć <u>7-zip</u>, który obsługuje szeroką gamę formatów kompresji. Pamiętaj, że musisz zastosować dekompresję dwukrotnie: raz dla GZip, a raz dla TAR.


Ustawienia MuseScore

Po znalezieniu i zdekompresowaniu SoundFontu nie klikaj na niego, gdyż to nie spowoduje odpowiedniego ustawienia MuseScore'a. Zamiast tego przenieś ten plik do dowolnego katalogu, uruchom MuseScore i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wybierz Edycja → Właściwości... → zakładka Wej/Wyj.

Początkowe ustawienie to :/data/piano1.sf2. Zastąp je katalogiem z twoim nowym plikiem SoundFont (.sf2). Aby odszukać dany plik i otworzyć go kliknij na ikonę Otwórz, znajdującą się z prawej strony,

Przykładowe ustawienie SoundFontu w formacie GM w Linuksie:



Aby zastosować zmiany kliknij OK i wyjdź z panelu Właściwości. Zamknij i ponownie uruchom MuseScore, co spowoduje zastosowanie właśnie wprowadzonych zmian.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli panel odtwarzania na pasku narzędziowym jest szary, lub niewidoczny, postępuj wg. wskazówek poniżej, aby przywrócić dźwięk:

- Upewnij się że zaznaczona jest pozycja menu w Widok → Transport.
 Odpowiednią pozycję menu możesz zaznaczyć, lub odznaczyć klikając na nią. Jeśli to nie rozwiązuje problemu, kontynuuj kolejny krok
- 2. Jeśli panel odtwarzania znika po zmianie SoundFontu, idź do *Edycja* → *Właściwości...* → *zakładka Wej/Wyj* i kliknij OK bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Po ponownym uruchomieniu MuseScore panel odtwarzania powinien wrócić na swoje miejsce. Jest to znany błąd w wersji 0.9.3 i wcześniejszych.

Style tekstu

Elementy tekstowe tworzone są poprzez *Style tekstu*. Style te definiują początkowe właściwości tekstu.

Właściwości tekstu:

- Rodzaj czcionki: nazwa czcionki, np. "Times New Roman", lub "Arial"
- Rozmiar: rozmiar czcionki w punktach
- Kursywa, Pogrubienie, Podkreślenie: właściwości czcionki
- Punkt zaczepienia (kotwica): strona, metrum, główka nuty, system, pięciolinia
- **Wyrównanie**: poziomo: na lewo, na prawo, pośrodku, pionowo: góra, dół, pośrodku
- Odstęp: odstęp od normalnego punktu zaczepienia
- Rodzaj odstępu: mm, spacje, lub procent rozmiaru strony

Rodzaje tekstu:


- Tytuł, Podtytuł, Kompozytor, Poeta: przypisane (zakotwiczone) do strony.
- Palcowanie: Opalcowanie jest zakotwiczone do główki nuty.
- <u>Słowa</u>: Słowa są zakotwiczone do miejsca w czasie.
- <u>Nazwa akordu</u>: Nazwy akordu są również przypisane do miejsca w czasie.

Słowa

- 1. Najpierw wprowadź nuty
- 2. Zaznacz pierwszą nutę
- 3. Wciśnij Ctrl+L i wpisz słowo dla pierwszej nuty
- 4. Wciśnij Spację po wpisaniu tekstu, aby przejść do następnej nuty
- 5. Wciśnij łącznik na końcu sylaby, aby przejść do następnej nuty. Sylaby te zostaną połączone przy pomocy myślnika.
- 6. Shift+Spacja przenosi do poprzedniej nuty.



Sylaby mogą być rozszerzane przez podkreślenie:



Wprowadzanie: soul, ___ To Esc.

Znaki specjalne

Słowa mogą być <u>edytowane</u>, tj. normalny tekst z wyjątkiem kilku znaków. Jeśli chcesz dodać spację, lącznik, lub podkreślenie do pojedynczej sylaby użyj następujących skrótów:

- Ctrl+Spacja (Mac: \times+Spacja) wpisuje spacj■ do słów tekstu
- Ctrl+- (Mac: \times+-) wpisuje łącznik (-) do słów tekstu
- Tylko dla Maca: ∼+_ wpisuje podkreślenie (_) do słów tekstu

Zobacz także: <u>Tekst</u>, <u>Nazwa akordu</u>.

Tempo

Tempo odtwarzania można zmienić poprzez panel odtwarzania, lub używając oznaczenia tempa w partyturze.

Panel odtwarzania

- Wyświetlanie panelu odtwarzania: Widok → Panel odtwarzania, lub wciskając F11 na klawiaturze
- Zmień parametr bpm (uderzenia na minutę), używając suwaka oznaczonego jako Tempo (Tmp)

Oznaczenie tempa

- Zaznacz nutę, aby wskazać miejsce utworzenia oznaczenia tempa.
- Z głównego menu wybierz: *Utwórz → Tekst... → Tempo...*
- Wciśnij OK, aby zakończyć

Uwaga: w wersji 0.9.3, lub wcześniejszych nie można zmienić oznaczenia tempa, ani BPM z początkowego okna dialogowego Tempo Text. Można jednak zmienić obydwa, po umieszczeniu w partyturze oznaczenia tempa.

Istniejące oznaczenie tempa można zmienić klikając dwukrotnie na tekst w celu wejścia w tryb edycji. Można użyć <u>palety F2</u>, aby dodać ćwierćnutę, lub inną wartość rytmiczną do oznaczenia metronomicznego.


Andante J = 75

Uderzenia na minutę (BPM) w istniejącym oznaczeniu tempa można dostosować przez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na tekście i wybraniu *Właściwości tempa...*

Uwaga: Oznaczenie tempa w partyturze unieważnia ustawienia tempa w panelu odtwarzania.

Tonacja

Oznaczenia tonacji tworzone są, lub modyfikowane przez przeciągnięcie symbolu tonacji z palety tonacji do danego taktu, lub istniejącego oznaczenia tonacji.



F9 przełącza okno palet.

Zmiana

Przeciągnij tonację z palety do oznaczenia w partyturze. Możesz także przeciągnąć oznaczenie z partytury do innego miejsca, używając Shift+lewyPrzyciskMyszy+Przeciągnij.

Dodawanie

Przeciągnij tonację z palety do pustego miejsca w takcie. W ten sposób utworzysz oznaczenie na początku taktu.

Usuwanie

Wybierz oznaczenie tonacji i wciśnij Del.

Tremolo

Tremolo to szybkie powtarzanie nuty, lub szybkie przechodzenie z jednego na drugi dźwięk. Oznaczane jest za pomocą przekreślenia na laseczce nuty. Jeśli tremolo dotyczy dwóch róznych nut (nazywa się wówczas tremolando), to pomiędzy nimi rysuje się linie poprzeczne.

Paleta tremolo zawiera oddzielne symbole dla tremola (pokazane z laseczkami na dół) i tremolanda (pokazane bez laseczek).



W tremolandzie każda z nut ma wartość połowy długości trwania danego tremalanda. Aby zapisać tremolando o długości półnuty należy najpierw wpisać dwie zwykłe ćwierćnuty, a następnie przeciągnąć odpowiedni symbol do pierwszej z nut. Wartości obydwu nut zostaną automatycznie podwojone do wartości półnuty.

Tryb odtwarzania

 $\label{thm:museScore} Muse Score\ posiada\ zintegrowany\ sekwencer\ i\ syntezator\ do\ odtwarzania\ partytur\ .$

Wciskając przycisk Odtwarzaj uruchamiasz Tryb odtwarzania. Mając uruchomiony Tryb odtwarzania dostępne są następujące polecenia:

- Przełącz pauza/odtwarzanie Spacja
- · Przejdź do poprzedniej nuty (akordu) Lewa
- · Przejdź do następnej nuty (akordu) Prawa
- Przejdź do poprzedniego taktu Ctrl+Lewa
- Przejdź do następnego taktu Ctrl+Prawa
- Przewiń do początku partyturyHome
- Przełącz pokaż/ukry panel odtwarzania F11

Naciśnij przycisk odtwarzania ponownie, aby zatrzymać i opuścić Tryb odtwarzania.

MuseScore rozpoczyna odtwarzanie od miejsca, w którym poprzednio je zakończył. Jeśli zaznaczysz nutę to MuseScore rozpocznie ponowne odtwarzanie od niej. Pasek narzędziowy posiada również przycisk przewijania, aby szybko powrócić do początku partytury, w celu jej odtworzenia.

Panel odtwarzania

Panel odtwarzania umożliwia większą kontrolę, m.in. nad tempem, pozycją startową i ogólną głośnością. Z głównego menu wybierz $Widok \rightarrow Panel$ odtwarzania.



Jeśli chcesz odtwarzać instrumenty inne niż fortepian, to musisz zmienić zintegrowany SoundFont MuseScore'a na bardziej kompletny $Edycja \rightarrow Właściwości... \rightarrow zakładka Wej/Wyj$. Instrukcje znajdziesz w SoundFont.

Utwórz nową partyturę

Z głównego menu wybierz $Plik \rightarrow Nowy...$ To otwiera kreatora nowej partytury.

Tytuł, kompozytor i inne informacje


Wprowadź tytuł, kompozytora i inne informacje, tak jak to widać powyżej. Zwróć uwagę na dwie możliwości na dole:

- Utwórz nową partyturę z szablonu
- Utwórz nową partyturę od początku

Opcja pierwsza oferuje listę przygotowanych partytur na następnym ekranie. Druga daje ci pełny wybór instrumentów na następnym ekranie. Szablony są opisane szczegółowo <u>poniżej</u>, a na razie wybierz "Utwórz nową partyturę od początku."

Kliknij "Dalej", aby kontynuować.

Instrumenty i głosy



Okno z instrumentami jest podzielone na dwie kolumny. Pierwsza zawiera instrumenty lub głosy do wyboru. Druga jest początkowo pusta, lecz wkrótce zawierać będzie listę instrumentów twojej nowej partytury.

Lista instrumentów w pierwszej kolumnie jest uporządkowana wg grup. Aby zobaczyć instrumenty danej grupy kliknij dwukrotnie na jej nazwie. Wybierz instrument i kliknij "Dodaj". Wybrany instrument pojawia się teraz w drugiej kolumnie. Możesz dodać więcej instrumentów lub głosów.


Kolejność instrumentów w drugiej kolumnie wyznacza kolejność ich występowania w partyturze. Aby zmnienić kolejność kliknij na nazwie instrumentu i użyj przycisków "W górę" lub "Na dół". Po skończeniu kliknij "Dalej"

Tonacja

Jeśli używasz najnowszej wersji MuseScore kreator spyta cię o tonację. Wybierz ją i kliknij "Dalej", aby kontynuować.

Jeśli używasz wersji 0.9.2, lub wcześniejszej kreator nie będzie pytał cię o to jaka jest Tonacja, więc możesz zignorować ten krok.

Metrum, przedtakt i liczba taktów



Ustaw właściwe metrum. Jeśli twój utwór zaczyna się przedtaktem to zaznacz "Przedtakt" i ustal jego metrum, aby wyznaczyć rzeczywistą długość pierwszego, niepełnego taktu.

Jeśli wiesz ile taktów potrzebujesz możesz ustalić to tutaj. W przeciwnym wypadku możesz dodać lub usunąć takty później.

Kliknij "Zakończ", aby utworzyć nową partyturę.

Zmiany w partyturze po utworzeniu.

Możesz zmienić dowolne ustawienie nowej partytury już po zakończeniu działania kreatora.

- Aby dodać, lub usunąć takty, albo utworzyć przedtakt zobacz <u>Operacje</u> <u>na taktach</u>
- Aby zmnienić jakikolwiek tekst zobacz <u>Edycja tekstu</u>. Aby dodać brakujący tytuł (lub inny tekst) użyj menu *Utwórz → Tekst → Tytuł* (lub jakikolwiek inny tekst)
- Aby dodać, usunąć, lub zmienić kolejność instrumentów użyj menu Utwórz → Instrumenty....

Zobacz także: Tonacja, Metrum, Klucz.

Szablony

Pierwszy ekran kreatora nowej partytury posiada opcję "Utwórz nową partyturę z szablonu" (zobacz szczegóły <u>Tytuł kompozytor i inne informacje</u> powyżej). Aby stworzyć partyturę używając tej metody wybierz opcję szablonu i kliknij "Dalej", aby kontynuować.

Następny ekran pokazuje listę szablonów. Wybierz jeden z nich i kliknij "Dalej". Kontynuuj i zakończ kreatora tak jak zwykle.

Pliki z szablonami są normalnymi plikami MuseScore, przechowywanymi w katalogu szablonów. Możesz stworzyć własne szablony zapisując plik MuseScore do tego katalogu. W Windows jest on z reguły zlokalizowany w C:\Program Files\MuseScore 0.9\templates. W Linuksie szukaj w /usr/share/mscore-xxx, jeśli instalowałeś program przy użyciu menedżera pakietów. Jeśli skompilowałeś mscore w Linuksie samodzielnie, wtedy szukaj w /usr/local/share/mscore-xxx.

Volta

Volta, lub inaczej mówiąc klamry dla **pierwszego i drugiego zakończenia** używane są do oznaczania różnych zakończeń przy repetycji.



Aby umieścić voltę w partyturze przeciągnij i upuść odpowiedni symbol z palety linii.

Klamry mogą być przerzucane na więcej niż jeden takt. Kliknij dwukrotnie na voltę, aby wejść w tryb edycji, a następnie przesuń uchwyt używając skrótów:

- o jeden takt w prawo Shift+Prawa
- o jeden takt w lewo Shift+Lewa

Polecenia te przesuwają "logiczny" początek lub zakończenie volty, w ten sposób wskazując które takty mają być oznaczone klamrami.

Inne polecenia w trybie edycji mogą także przesuwać uchwyty, ale nie zmieniają sposobu w jaki partytura jest odtwarzana.

Jeśli przesuniesz uchwyty między pozycją logiczną a rzeczywistą pojawi się linia przerywana.



Tekst

Można zmienić tekst i wiele innych właściwości volty używając okna dialogowego Właściwości linii. Kliknij prawym przyciskiem myszy na klamrę volty i wybierz *Właściwości linii....* Jeśli używasz wersji 0.9.3, lub wcześniejszej to wybierz "Volta Properties..." Przykład poniżej pokazuje tekst volty jako

"1.-5.".



Odtwarzanie


Czasami repetycja musi być grana więcej niż dwa razy. W powyższym przykładzie tekst volty wskazuje na pięć powtórek. Jeśli chcesz zmienić liczbę odtwarzanych repetycji, to idź do taktu zawierającego kreskę taktową z repetycją i zmień we właściwościach taktu parametr "liczba powtórek" (zobacz <u>Operacje na taktach</u>, aby uzyskać więcej szczegółów).

W In version 0.9.4, lub wcześniejszych voltę można umieścić jedynie na najwyższym systemie partytury z wieloma systemami. W przeciwnym wypadku pojawia się błąd powodujący nagłe zamknięcie programu, podobnie jak w przypadku tworzenia wyciągów z głosami (zobacz <u>bug report</u>), lub problem z przesuwaniem się punktu zakotwiczenia linii przy ponownym wczytaniu partytury. Błądy te nie występują już jednak w wersji 0.9.5).

Zmiana i dostosowanie dźwięku

Mikser

Mikser pozwala zmieniać instrumenty oraz dostosowywać głośność, panoramę, pogłos i chorus dla każdej pięciolinii. Z głównego menu wybierz $Widok \rightarrow Mikser$, lub wciśnij F10 na klawiaturze.



Tłumik i Solo

Użyj pola wyboru *Tłumik*, aby wyciszyć dany głos. Zamiast tego, aby wyciszyć wszystkie pozostałe głosy zaznacz pole wyboru *Solo*.

Pokrętła

Aby regulować pokrętło w kierunku ruchu wskazówek zegara kliknij i przeciągnij mysz w górę. Aby przekręcić pokrętło w przeciwnym kierunku, kliknij i przeciągnij myszą w dół.

Brzmienie

Rozwijana lista wskazuje wszystkie instrumenty w używanym <u>soundfoncie</u>. Lista ta była niedostępna w wersji 0.9.4, lub wcześniejszych w Windows, ale od wersji 0.9.5 funkcja ta działa poprawnie.

Zmiany dźwięku w czasie odtwarzania

W MuseScore niektóre instrumenty zmieniają dźwięk w trakcie odtwarzania utworu. Przykładowo smyczki mogą zmieniać brzmienie na pizzicato, lub tremolo, a trąbka na brzmienie z tłumikiem. Następujący przykład odnosi się do trąbki z tłumikiem, ale te same zasady dotyczą także pizzicato, czy tremolo smyczków.

- 1. Zaznacz pierwszą nutę odcinka granego z tłumikiem
- 2. Z głównego menu wybierz Utwórz → Tekst → Tekst pięciolinii
- 3. Wpisz *Mute* (lub podobne oznaczenie, tj. *Con Sordino*). Na razie tekst pięciolinii nie oddziałuje jeszcze na odtwarzanie dźwięku w MuseScore
- 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na tekst pięciolinii i wybierz *Właściwości tekstu pięciolinii...*
- 5. W oknie dialogowym właściwości tekstu pięciolinii zaznacz pole wyboru *Kanał*
- 6. W oknie dialogowym właściwości tekstu pięciolinii wybierz mute
- 7. Kliknij OK, aby powrócić do partytury

Każda nuta znajdująca się za dodanym właśnie tekstem będzie grana brzmieniem trąbki z tłumikiem. Aby powrócić do brzmienia bez tłumika postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, z tą różnicą, że w punkcie 3 należy *otworzyć* i zaznaczyć *normalny* w punkcie 6.

Znaki chromatyczne

Znaki chromatyczne można ustawić, lub zmienić przez przeciągnięcie symbolu danego znaku chromatycznego z palety do nuty w partyturze.



Jeśli chcesz tylko zmienić wysokość dźwięku danej nuty, możesz po prostu zaznaczyć ją i wcisnąć:

- · Do góry: Podwyższa dźwięk o półtonu.
- Na dół: Obniża dźwięk o półtonu.
- Ctrl+Do góry: Podwyższa nutę o oktawę.
- Ctrl+Na dół: Obniża nutę o oktawę.

MuseScore próbuje automatycznie ustawić odpowiedni do danej tonacji znak chromatyczny. Jęśli musisz ręcznie poprawić znak chromatyczny, lub wstawić znak przypominający, to przeciągnij go z palety i upuść przy danej nucie. Jeśli później zmienisz wysokość dźwięku przy użyciu kursora, to ustawienia ręczne zostaną usunięte.

Funkcja menu $Nuty \rightarrow Pitch \ spell$ próbuje ustalić odpowiednie znaki chromatyczne dla całej partytury.

Łuk

Łuk to zaokrąglona linia pomiędzy dwiema, lub większą liczbą nut oznaczająca, że należy je wykonywać bez przerw (wiążąc je ze sobą). Jeśli szukasz sposobu na połączenie dwu nut o tej samej wysokości to zobacz ligaturę.

Wskazówki


1. Opuść <u>tryb wpisywania nut</u> i zaznacz pierwszą nutę:




2. S tworzy łuk:



3. Shift+Prawa przesuwa koniec łuku do następnej nuty:



4. X zmnienia kierunek łuku:



5. Escape kończy Tryb edycji łuku:



Uchwyty (wyświetlone na powyższych obrazkach dla kroków 2-4) mogą być przesuwane przy użyciu myszy. Zewnętrzne uchwyty dostosowują początek i koniec łuku. Dwa wewnętrzne uchwyty modyfikują kontur łuku.

Łuk może być przerzucony przez kilka systemów i stron. Początek i koniec (kotwice) łuku zaczepiane są do nuty/akordu, lub pauzy. Jeśli nuta zmnieniła swoją pozycję, ze względu na zmniany w układzie strony, rozciągnięcie lub wybrany styl, łuk zostaje również zmnieniony i dostosowany do odpowiedniego rozmiaru.

Uwaga: Przy użyciu myszy nie można zmnienić zakotwiczenia początkowej i końcowej pozycji łuku do odpowiednich nut. Użyj *Shift* + lewa lub prawa strzałka, aby zmienić pozycje początkową i końcową łuku.

Zobacz także: Ligatura, Tryb edycji.