авельев Игорь Леонидович	

Машинно-зависимые языки программирования

План

- Вызов подпрограмм/функций
- Передача параметров в функцию
- Локальные переменные

gcc -S -masm=intel -Og -fverbose-asm ctest.c

```
int a = 1;
int b = 2;
int c = 0;
void func(void)
 c = a + b;
int main (void)
  func();
  return 0;
```


```
func:
func:
                                                 .LFB0:
.LFB0:
                                                     .file 1 "ctest.c"
    .cfi startproc
                                                     .loc 1 8 1
# ctest.c:9: c = a + b;
                                                     .cfi startproc
    mov eax, DWORD PTR b[rip] # b, b
                                                     pushq %rbp
    add eax, DWORD PTR a[rip] #_3, a
                                                     .cfi def cfa offset 16
# ctest.c:9: c = a + b;
                                                     .cfi offset 6, -16
    mov DWORD PTR c[rip], eax # c, 3
                                                     movq %rsp, %rbp
# ctest.c:10: }
                                                     .cfi def cfa register 6
    ret
                                                     .loc 1 9 10
    .cfi_endproc
                                                     movl a(%rip), %edx
.LFEO:
                                                     movl b(%rip), %eax
    .size func, .-func
                                                     addl %edx, %eax
    .globl main
                                                     .loc 1 9 6
    .type main, @function
                                                     movl %eax, c(%rip)
```

objdump –M intel -S **mytest**


objdump -d

```
int a = 1;
int b = 2;
int c = 0;
void func(void)
 c = a + b;
int main (void)
  func();
  return 0;
```

```
0000000000401102 <func>:
int b = 2;
int c = 0;
void func(void)
401102:
         55
                        push rbp
401103:
           48 89 e5
                           mov rbp,rsp
 c = a + b:
401106:
           8b 15 1c 2f 00 00
                              mov edx,DWORD PTR [rip+0x2f1c]
# 404028 <a>
                              mov eax,DWORD PTR [rip+0x2f1a]
 40110c:
           8b 05 1a 2f 00 00
# 40402c <b>
                          add eax,edx
401112:
           01 d0
401114:
           89 05 1a 2f 00 00
                              mov DWORD PTR [rip+0x2f1a],eax
# 404034 <c>
40111a:
           90
                        nop
40111b:
           5d
                        pop
                              rbp
 40111c:
                        ret
```




Вызов некоторой подпрограммы выглядит как структура «следование». Но учитывая, что инструкции располагаются в памяти последовательно, вызов подпрограммы – это переход по какому-то адресу вне основной функции и возврат назад, после окончания ее работы.



Для того, чтобы иметь возможность вернуться в точку вызова подпрограммы, следует при вызове подпрограммы запоминать этот адрес возврата.

Вызов функции: CALL < метка > По команде CALL в стек сохраняется адрес инструкции, куда следует вернуться после завершения работы подпрограммы.

Возврат: RET Команда RET завершает работу подпрограммы, вычитывает из стека адрес возврата и осуществляет переход на него.



CMAIN: I1: xor rax, rax xor rbx, rbx	> x /x l1 0x4014e3 <l1>: 0x48e58948</l1>	До CALL > x /2x \$rsp 0x23fe68: 0x004013a5 0x00000000
I2: call myfunc I3: inc rbx ret myfunc: inc rax ret	> x /x l2 0x4014ec <l2>: 0x000004e8 > x /x l3 0x4014f1 <l3>: 0xc3c3ff48 > x /x myfunc 0x4014f5 <myfunc>: 0xc3c0ff48</myfunc></l3></l2>	После CALL > x /4x \$rsp 0x23fe60: 0x004014f1 0x00000000 0x004013a5 0x00000000 После RET
		> x /2x \$rsp 0x23fe68: 0x004013a5 0x00000000

Основное требование к подпрограмме: не портить регистры. Это означает, что если в подпрограмме изменяются значения каких-то регистров, то их надо сохранить на входе в подпрограмму и восстановить на выходе

Основное требование к подпрограмме: не портить регистры. Это означает, что если в подпрограмме изменяются значения каких-то регистров, то их надо сохранить на входе в подпрограмму и восстановить на выходе, используя push/pop команды

```
section .text
         xor eax, eax
         call myfunc
                          ; в стек помещается адрес
                           ; следующей инструкции
         xor ebx, ebx
myfunc:
                  ; Начало подпрограммы
         push ecx
         mov ecx, 3
                          ; Изменяем регистр
         pop ecx
         ret
                  ; возврат, очистка стека
```

- 2. Передача параметров в функцию
 - 1. Глобальные переменные
 - 2. Регистры
 - 3. Стек

1. Глобальные переменные

Используем

- Переменные в секции .DATA и BSS
- Extern переменные при взаимодействии с другими модулями

2. Регистры

Для передачи параметров используем регистры Пример: int 0x80 И syscall Это самый быстрый вызов подпрограммы

Arch/ABI Instru	action			_	tem 11 #	Ret val	Ret val2	Error	Notes
i386	int \$0	к80		ea	x	eax	edx	_	
x86-64	syscal	l		ra	x	rax	rdx	_	
Arch/ABI	arg1	arg2	arg3	arg4	arg5	arg	5 arg	7 Notes	
i386	ebx	ecx	edx	esi	edi	ebj	o –		
x86-64	rdi	rsi	rdx	r10	r8	r9	-		

2. Регистры

Для передачи параметров используем регистры Пример: int 0x80 И syscall Это самый быстрый вызов подпрограммы

Аргументы с 7 и далее – через стек

Аргументы вещественного типа – через регистры хmm0 - хmm7

При этом в регистр AL указывается количество таким переменных

```
typedef struct {
  int a, b;
  double d;
} structparm;
structparm s;
int e, f, g, h, i, j, k;
long double ld:
```

k)	;	
	,	
	_	
Pu		se
		se
	k)	k);

double m, n;m256 y;			
extern void func (int e, int f, structparm s, int g,	int h		
long double ld, double			
m256 y,	C 1117		
double n, int i, int	i, int k);		
	5,		
func (e, f, s, g, h, ld, m, y, n, i, j,	k);		
	General Purpose Registers	Floating Point Registers	Stack Frame Offset
	%rdi: e	%xmm0: s.d	0: ld
	%rsi: f	%xmm1: m	16: j
	%rdx: s.a,s.b	%ymm2: y	24: k
	%rcx: g	%xmm3: n	
	%r8: h		
	%r9: i		

```
int c = 0;
int func(int a, int b)
 return (a + b);
int main (void)
  c = func(1, 2);
  return 0;
```

```
int func(int _a, int _b)
401102:
           55
                         push rbp
 401103:
           48 89 e5
                           mov rbp,rsp
                          mov DWORD PTR [rbp-0x4], edi
401106:
          89 7d fc
 401109:
           89 75 f8
                                DWORD PTR [rbp-0x8], esi
                           mov
 return (a + b);
40110c:
           8b 55 fc
                          mov edx,DWORD PTR [rbp-0x4]
40110f:
           8b 45 f8
                          mov eax, DWORD PTR [rbp-0x8]
 401112:
           01 d0
                          add eax, edx
401114:
           5d
                         pop
                              rbp
401115:
           с3
                        ret
0000000000401116 <main>:
int main (void)
401116:
           55
                         push rbp
 401117:
           48 89 e5
                           mov rbp,rsp
 c = func(1, 2);
40111a:
           be 02 00 00 00
                             mov esi,0x2
40111f:
           bf 01 00 00 00
                             mov edi,0x1
           e8 d9 ff ff ff
                             call 401102 <func>
401124:
           89 05 fd 2e 00 00
 401129:
                             mov DWORD PTR [rip+0x2efd], eax
                                                                  # 40402c <c>
```

```
int main (void)
 401124:
           55
                        push rbp
401125:
         48 89 e5
                                 rbp,rsp
                           mov
 c = func(1, 2, 3, 4, 5, 6);
401128: 41 b9 06 00 00 00
                                     r9d,0x6
                               mov
40112e: 41 b8 05 00 00 00
                                     r8d,0x5
                               mov
401134: b9 04 00 00 00
                               mov ecx,0x4
401139:
          ba 03 00 00 00
                                     edx,0x3
                               mov
40113e:
           be 02 00 00 00
                                     esi,0x2
                               mov
401143:
           bf 01 00 00 00
                                    edi,0x1
                               mov
401148:
           e8 b5 ff ff ff
                               call 401102 <func>
40114d:
           89 05 d9 2e 00 00
                                     DWORD PTR [rip+0x2ed9], eax
                                                                    # 40402c
                               mov
<c>
```

int func(int a, int b, int c, int d, int e, int f)

float func(int _a, int _b, int _c, int _d, int _e, int _f)

```
int main (void)
40112c:
           55
                        push rbp
 40112d:
           48 89 e5
                           mov rbp,rsp
 c = func(1, 2, 3, 4, 5, 6);
401130:
           41 b9 06 00 00 00
                              mov
                                    r9d,0x6
 401136: 41 b8 05 00 00 00
                                    r8d,0x5
                              mov
40113c: b9 04 00 00 00
                                   ecx,0x4
                             mov
401141:
           ba 03 00 00 00
                                   edx,0x3
                             mov
401146:
           be 02 00 00 00
                                   esi,0x2
                             mov
40114b:
           bf 01 00 00 00
                                  edi,0x1
                             mov
                          call 401102 <func>
           e8 ad ff ff ff
401150:
           66 Of 7e c0
401155:
                           movd eax, xmm0
                                             ; x32 – из st0
 401159:
           89 05 cd 2e 00 00
                                    DWORD PTR [rip+0x2ecd], eax
                              mov
                                                                   # 40402c <c>
```

float func (float _a, float _b)

```
int main (void)
40111c:
           55
                           push rbp
 40111d:
          48 89 e5
                                rbp,rsp
                          mov
 c = func(1, 2);
 401120:
           f3 0f 10 0d dc 0e 00 movss xmm1, DWORD PTR [rip+0xedc]
                                                                    # 402004
< IO stdin used+0x4>
 401127:
           00
401128:
          f3 0f 10 05 d8 0e 00 movss xmm0, DWORD PTR [rip+0xed8]
                                                                    # 402008
< IO stdin used+0x8>
 40112f:
          00
                           call 401102 <func>
 401130:
         e8 cd ff ff ff
 401135: 66 0f 7e c0
                           movd eax, xmm0
 401139:
           89 05 ed 2e 00 00
                              mov
                                    DWORD PTR [rip+0x2eed],eax
                                                                  # 40402c <c>
```

```
float func(int a, int b, int c, int d, int e, int f, int g)
int main (void)
40112c:
           55
                         push rbp
40112d:
            48 89 e5
                            mov
                                  rbp,rsp
 c = func(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
            6a 07
401130:
                               push 0x7
401132:
           41 b9 06 00 00 00
                                      r9d,0x6
                                mov
401138:
           41 b8 05 00 00 00
                                      r8d,0x5
                                mov
            b9 04 00 00 00
40113e:
                               mov
                                     ecx,0x4
401143:
            ba 03 00 00 00
                                     edx,0x3
                               mov
401148:
            be 02 00 00 00
                                     esi,0x2
                               mov
40114d:
            bf 01 00 00 00
                                    edi,0x1
                              mov
401152:
            e8 ab ff ff ff
                              call 401102 <func>
401157:
            48 83 c4 08
                              add
                                   rsp,0x8
40115b:
            66 Of 7e c0
                              movd eax,xmm0
40115f:
           89 05 c7 2e 00 00
                                     DWORD PTR [rip+0x2ec7],eax
                                                                     # 40402c <c>
                               mov
```

401112: 44 89 45 ec

401116: 44 89 4d e8

401122: 66 Of ef c0

8b 55 fc

8b 45 10

f3 Of 2a c0

01 d0

return (a + g);

40111a:

40111d:

401120:

401126:

float func (int _a, int _b, int _c, int _d, int _e, int _f, int _g)

```
float func (int _a, int b, int c, int d, int e, int f, int g)
401102:
                        push rbp
          55
401103:
           48 89 e5
                          mov
                               rbp,rsp
401106:
           89 7d fc
                               DWORD PTR [rbp-0x4], edi
                          mov
401109:
           89 75 f8
                                DWORD PTR [rbp-0x8],esi
                          mov
                               DWORD PTR [rbp-0xc],edx
40110c: 89 55 f4
                          mov
40110f: 89 4d f0
                               DWORD PTR [rbp-0x10],ecx
                          mov
```

mov

add eax,edx

pxor xmm0,xmm0

cvtsi2ss xmm0,eax

DWORD PTR [rbp-0x14],r8d

mov DWORD PTR [rbp-0x18],r9d

mov eax, DWORD PTR [rbp+0x10]

mov edx, DWORD PTR [rbp-0x4]

3. Стек

До вызова функции все параметры, используя push, загружаются в стек.

В функции из стека эти параметры выгружаются в регистр по мере надобности.

Основное требование – ничего не забыть и лишнего из стека не взять.


text				
mov eax, 4 push eax			rsp	param (4)
call myfunc	rsp		rsp+8	
push ebp			rsp	ebp
??????	rsp	Return address	rsp+8	Return address
•	rsp+8	param (4)	rsp + 16	param (4)
	rsp + 16		rsp + 24	
	mov eax, 4 push eax call myfunc push ebp	mov eax, 4 push eax call myfunc rsp push ebp ?????? pop ebp ret rsp+8	mov eax, 4 push eax call myfunc rsp push ebp ?????? pop ebp ret rsp Return address param (4)	mov eax, 4 push eax call myfunc rsp rsp rsp+8 rsp rsp rsp rsp rsp rsp rsp rs

3. Стек

До вызова функции все параметры, используя push, загружаются в стек.

В функции из стека эти параметры выгружаются в регистр по мере надобности.

Основное требование – ничего не забыть и лишнего из стека не взять.



section .text mov eax, 4 push eax call myfunc add rsp, 8 myfunc: push ebp pop ebp ret


section .text mov eax, 4 push eax call myfunc myfunc: push ebp pop ebp ret 8


Opcode*	Instruction	Op/En	64-Bit Mode	Compat/Leg Mode	Description
С3	RET	ZO	Valid	Valid	Near return to calling procedure.
СВ	RET	ZO	Valid	Valid	Far return to calling procedure.
C2 iw	RET imm16	I	Valid	Valid	Near return to calling procedure and pop imm16 bytes from stack.
CA iw	RET imm16	I	Valid	Valid	Far return to calling procedure and pop imm16 bytes from stack.

В отличие от глобальных переменных, размещаемых в секциях DATA и BSS, локальные переменные располагаются в стеке.

Выделение памяти под переменную производится смещением значения регистра ESP в меньшую сторону (стек растет в сторону уменьшения адресов) на размер локальных переменных.

Так как регистр ESP «занят» при использовании команд push/pop, то для навигации внутри выделенного пространства на стеке используется вспомогательный регистр EBP.





! Пример для 32 бит (4 байта)!

push 2; пушим аргументы в обратном порядке

push 10
call subtract;

add esp, 8 ; удаляем 8 байт со стека (два аргумента по 4 байта)

риѕһ еbр; сохранение указателя базы предыдущего фрейма mov ebp, esp; настройка ebp sub esp, 8; В стеке выделяем место под две переменные mov eax, [ebp+8]; копирование первого аргумента функции mov [ebp-4], еах; копирование в локальную переменную 1 mov ebx [ebp+12]; копирование второго аргумента mov [ebp-8], еах; копирование в локальную переменную 2 работа с регистрами add esp, 8; или mov esp, ebp - «удаление» локальных переменных рор ebp; восстановление указателя базы предыдущего фрейма

callee-saved registers

local variable 2

local variable 1

saved ebp

return address


argument 2

previous frame

← esp

ebp - 4

ebp + 8



subtract:

```
Вход в функцию (пролог)
```

```
риsh ebp ; сохраняем изменяемое mov ebp, esp ; запоминаем границу стека sub esp, X ; выделили X байта

Выход из функции (эпилог)

том esp, epb ; удаляем лок.переменные pop ebp ; восстанавливаем регистр
```

Зачем изменять ESP перед RET?

Команда RET берет адрес возврата из стека. Так как мы подвинули вершину стека при создании локальной переменной, нам надо вернуть значение ESP, чтобы RET взял корректный адрес из стека

4. Соглашение о вызовах

https://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions


		Operating		meters		
Architecture	Name	system, compiler	Registers	Stack order	Stack cleanup	Notes
	cdecl			RTL (C)	Caller	
	<u>Pascal</u>			LTR (Pascal)	Callee	
	fastcall (non- member)	Microsoft	AX, DX, BX	LTR (Pascal)	Callee	Return pointer in BX.
<u>8086</u>	fastcall (member function)	Microsoft	AX, DX	LTR (Pascal)	Callee	this on stack low address. Return pointer in AX.
	fastcall	Turbo C ^[29]	AX, DX, BX	LTR (Pascal)	Callee	this on stack low address. Return pointer on stack high address.
		Watcom	AX, DX, BX, CX	RTL (C)	Callee	Return pointer in SI.

4. Соглашение о вызовах

https://en.wikipedia.org/wiki/X86_calling_conventions

		Operating system,	Paramete	ers	Stack	
Architecture	Name	compiler	Registers	Stack order	cleanup	Notes
	Microsoft x64 calling convention ^[21]	Windows (Microsoft Visual C++, GCC, Intel C++ Compiler, Delphi), UEFI	RCX/XMM0, RDX/XMM1, R8/XMM2, R9/XMM3	RTL (C)	Caller	Stack aligned on 16 bytes. 32 bytes shadow space on stack. The specified 8 registers can only be used for parameters 1 through 4. For C++ classes, the hidden this parameter is the first parameter, and is passed in RCX.[30]
<u>x86-64</u>	vectorcall	Windows (Microsoft Visual C++, Clang, ICC)	RCX/[XY]MM0, RDX/[XY]MM1, R8/[XY]MM2, R9/[XY]MM3 + [XY]MM4–5	RTL (C)	Caller	Extended from MS x64.[11]
	System V AMD64 ABI ^[28]	Solaris, Linux, BSD, mac OS, OpenVMS (GCC, Int el C++ Compiler, Clang, Delphi)	RDI, RSI, RDX, RCX, R8, R9, [XYZ]MM0– 7	RTL (C)	Caller	Stack aligned on 16 bytes boundary. 128 bytes red zone below stack. The kernel interface uses RDI, RSI, RDX, R10, R8 and R9. In C++, this is the first parameter.

Командная строка



extern int main (int argc , char *argv[] , char* envp[]);

Purpose	Start Address	Length
Unspecified	High Addresses	
Information block, including argu-		varies
ment strings, environment strings,		
auxiliary information		
Unspecified		
Null auxiliary vector entry		1 eightbyte
Auxiliary vector entries		2 eightbytes each
0		eightbyte
Environment pointers		1 eightbyte each
0	8+8*argc+%rsp	eightbyte
Argument pointers	8+%rsp	argc eightbytes
Argument count	%rsp	eightbyte
Undefined	Low Addresses	

Командная строка

extern int main (int argc , char *argv[] , char* envp[]);

Для stdlib (gcc) параметры в main() передаются через регистры (rdi, rsi, rdx)

Как работает передача переменного числа параметров?

printf(char * format, ...)

Вставка ASM-инструкций

__asm__ (вставка

: список выходных операндов

: список_входных_операндов

: список_разрушаемых_регистров);

Операнд имеет следующий вид:

ограничение_типа (имя_переменной)

имя_переменной — ни что иное, как имя С-переменой, значение которой вы хотите использовать в ассемблерном коде.

ограничение_типа — строковая константа, описывает допустимый тип операнда.

Для выходных операндов строка ограничения типа должна начинаться с символа =.

Вставка ASM-инструкций

Параметры нумеруются последовательно, с 0, используются с % Константа без % - абсолютный адрес Ограничения типа (некоторые) r – регистр общего назначения a - eax, ax, al b - ebx, bx, bl

asm

c - ecx, cx, cl

d - edx, dx, dl S - esi, si

D - edi, di

і – числовая константа

т - размещение в памяти

volatile ("cld\n\t"

"rep movsl\n\t"

: "S" (src), "D" (dest), "c" (numwords)

: "ecx", "esi", "edi")

Вставка ASM-инструкций

```
int main() {
 int a = 1;
 int b = 2;
 int c:
 asm(".intel_syntax noprefix\n\t" // директива GAS, включаем Intel синтаксис.
    "mov eax, %1\n\t" // перемещаем в еах значение переменной а.
   "add eax, %2\n\t" // прибавляем значение переменной b к еах.
    "mov %0, eax\n\t" // перемещаем в переменную с значение eax.
   :"=r"(с) // список выходных параметров.
   :"r"(a), "r"(b) // список входных параметров.
   : "eax" // список разрушаемых регистров.
  printf("%d + %d = %d\n", a, b, c);
  return 0;
```

Пример

Задача – найти номер наиболее старшего бита в числе unsigned int

```
/*! \brief Find the bit position of the highest set bit in a word
  \param bits The word to be searched
  \return The bit number of the highest set bit, or -1 if the word is zero. */
static inline int top bit(unsigned int bits)
  int res;
#if defined(__i386__) || defined(__x86_64__)
  asm (" xorl %[res],%[res];\n"
             " decl %[res];\n"
             " bsrl %[bits],%[res]\n"
             : [res] "=&r" (res)
             : [bits] "rm" (bits));
                                                                                                              BSF
                                                               BSR
  return res;
#elif defined(__ppc__) || defined(__powerpc__)
   asm ("cntlzw %[res],%[bits];\n"
       : [res] "=&r" (res)
       : [bits] "r" (bits));
  return 31 - res;
```

Пример

```
inline long int float2int(float flt)
   int intgr;
    asm
        fld flt
        fistp intgr
   };
   return intgr;
```

```
#if defined( x86 64 )
         volatile (
    " emms:\n"
    " pxor %%mm0,%%mm0;\n"
    " leal -32(%%rsi,%%eax,2),%%edx;\n" /* edx = top - 32 */
    " cmpl %%rdx,%%rsi;\n"
    " ja 1f;\n"
    /* Work in blocks of 16 int16 t's until we are near the end */
    ".p2align 2;\n"
    "2:\n"
    " movq (%%rdi),%%mm1;\n"
    " movq (%%rsi),%%mm2;\n"
    " pmaddwd %%mm2,%%mm1;\n"
    " paddd %%mm1,%%mm0;\n"
    " movg 8(%%rdi),%%mm1;\n"
    " movg 8(%%rsi),%%mm2;\n"
    " pmaddwd %%mm2,%%mm1;\n"
    " paddd %%mm1,%%mm0;\n"
```

Спасибо