


第5章 网络配置和系统管理操作

5.1 查看网络 IP 和网关

1) 查看虚拟网络编辑器




2) 修改 ip 地址




3) 查看网关





4) 查看 windows 环境的中 VMnet8 网络配置



5.2 配置网络 ip 地址

5.2.1 ifconfig 配置网络接口

ifconfig :network interfaces configuring 网络接口配置

1) 基本语法:

ifconfig (功能描述:显示所有网络接口的配置信息)



- 2) 案例实操:
 - (1) 查看当前网络 ip

[root@hadoop100 桌面]# ifconfig

5.2.2 ping 测试主机之间网络连通性

1) 基本语法:

ping 目的主机 (功能描述: 测试当前服务器是否可以连接目的主机)

- 2) 案例实操:
 - (1) 测试当前服务器是否可以连接百度

[root@hadoop100 桌面]# ping www.baidu.com

5.2.3 修改 IP 地址

1) 修改 IP 地址

[root@hadoop100 桌面]#vim/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

HWADDR=00: 0C: 29: 65: 62: 6A

TYPE=Ethernet

UUID=926a57ba-92c6-4231-bacb-f27e5e6a9f44

ONBOOT=no

NM_CONTROLLED=yes B00TPR0T0=dhcp

以下标红的项必须修改,有值的按照下面的值修改,没有该项的要增加。

DEVICE=eth0 #接口名(设备,网卡)

HWADDR=00:0C:2x:6x:0x:xx #MAC 地址

TYPE=Ethernet #网络类型(通常是 Ethemet)

UUID=926a57ba-92c6-4231-bacb-f27e5e6a9f44 #随机 id

#系统启动的时候网络接口是否有效(yes/no)

ONBOOT=yes

#IP 的配置方法[none|static|bootp|dhcp](引导时不使用协议|静态分配 IP|BOOTP 协议

DHCP 协议)

BOOTPROTO=static

#IP 地址



IPADDR=192.168.1.101

#网关

GATEWAY=192.168.1.2

#域名解析器

DNS1=192.168.1.2

修改后

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)

DEVICE=eth0
HWADDR=00: 0C: 29: CB: B6: D6

TYPE=Ethernet
UUID=8e1d0d9c-c1dd-4dc7-82d9-44e367b4b2a9
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static

IPADDR=192. 168. 1. 101
GATEWAY=192. 168. 1. 2
DNS1=192. 168. 1. 2
```

- : wq 保存退出
- 2) 执行 service network restart

 关闭环回接口:
 [确定]

 弹出环回接口:
 [确定]

弹出界面 ethO: 错误:激活连接失败:The connection is not for this device.

[失败]

3) 如果报错, reboot, 重启虚拟机

5.3 配置主机名

5.3.1 hostname 显示和设置系统的主机名称

1) 基本语法:

hostname (功能描述: 查看当前服务器的主机名称)

- 2) 案例实操:
 - (1) 查看当前服务器主机名称

[root@hadoop100 桌面]# hostname

5.3.2 修改主机名称

1)修改 linux 的主机映射文件 (hosts 文件)



(1) 进入 Linux 系统查看本机的主机名。通过 hostname 命令查看

[root@hadoop100 桌面]# hostname

hadoop100

(2) 如果感觉此主机名不合适,我们可以进行修改。通过编辑/etc/sysconfig/network 文件

[root@hadoop100 桌面]# vi /etc/sysconfig/network

文件中内容

NETWORKING=yes

NETWORKING_IPV6=no

HOSTNAME= hadoop100

注意: 主机名称不要有""下划线

- (3) 打开此文件后,可以看到主机名。修改此主机名为我们想要修改的主机名 hadoop100。
- (4) 保存退出。
- (5) 打开/etc/hosts

[root@hadoop100 桌面]# vim /etc/hosts

添加如下内容

192.168.1.100 hadoop100

192.168.1.101 hadoop101

192.168.1.102 hadoop102

192.168.1.103 hadoop103

192.168.1.104 hadoop104

192.168.1.105 hadoop105

192.168.1.106 hadoop106

192.168.1.107 hadoop107

192.168.1.108 hadoop108

- (6) 并重启设备,重启后,查看主机名,已经修改成功
- 2) 修改 window7 的主机映射文件(hosts 文件)
 - (1) 进入 C:\Windows\System32\drivers\etc 路径



(2) 打开 hosts 文件并添加如下内容

192.168.1.100 hadoop100

192.168.1.101 hadoop101

192.168.1.102 hadoop102

192.168.1.103 hadoop103

192.168.1.104 hadoop104

192.168.1.105 hadoop105

192.168.1.106 hadoop106

192.168.1.107 hadoop107

192.168.1.108 hadoop108

- 3) 修改 window10 的主机映射文件 (hosts 文件)
 - (1) 进入 C:\Windows\System32\drivers\etc 路径
 - (2) 拷贝 hosts 文件到桌面
 - (3) 打开桌面 hosts 文件并添加如下内容

192.168.1.100 hadoop100

192.168.1.101 hadoop101

192.168.1.102 hadoop102

192.168.1.103 hadoop103

192.168.1.104 hadoop104

192.168.1.105 hadoop105

192.168.1.106 hadoop106

192.168.1.107 hadoop107

192.168.1.108 hadoop108

(4) 将桌面 hosts 文件覆盖 C:\Windows\System32\drivers\etc 路径 hosts 文件

5.4 关闭防火墙

5.4.1 service 后台服务管理

1) 基本语法:

service 服务名 start (功能描述: 开启服务)

service 服务名 stop (功能描述: 关闭服务)



service 服务名 restart (功能描述: 重新启动服务)

service 服务名 status (功能描述: 查看服务状态)

2) 经验技巧

查看服务的方法: /etc/init.d/服务名

[root@hadoop100 init.d]# pwd

/etc/init.d

[root@hadoop100 init.d]# ls -al

- 3) 案例实操
 - (1) 查看网络服务的状态

[root@hadoop100 桌面]#service network status

(2) 停止网络服务

[root@hadoop100 桌面]#service network stop

(3) 启动网络服务

[root@hadoop100 桌面]#service network start

(4) 重启网络服务

[root@hadoop100 桌面]#service network restart

(5) 查看系统中所有的后台服务

[root@hadoop100 桌面]#service --status-all

5.4.2 chkconfig 设置后台服务的自启配置

1) 基本语法:

chkconfig (功能描述: 查看所有服务器自启配置)

chkconfig 服务名 off (功能描述: 关掉指定服务的自动启动)

chkconfig 服务名 on (功能描述: 开启指定服务的自动启动)

chkconfig 服务名 --list (功能描述: 查看服务开机启动状态)

- 2) 案例实操
 - (1) 关闭iptables服务的自动启动

[root@hadoop100 桌面]#chkconfig iptables off

(2) 开启iptables服务的自动启动

[root@hadoop100 桌面]#chkconfig iptables on



5.4.3 进程运行级别



5.4.4 关闭防火墙

- 1) 临时关闭防火墙:
 - (1) 查看防火墙状态

[root@hadoop100 桌面]# service iptables status

(2) 临时关闭防火墙

[root@hadoop100 桌面]# service iptables stop

- 2) 开机启动时关闭防火墙
 - (1) 查看防火墙开机启动状态

[root@hadoop100 桌面]#chkconfig iptables --list

(2) 设置开机时关闭防火墙

[root@hadoop100 桌面]#chkconfig iptables off

5.5 关机重启命令

在 linux 领域内大多用在服务器上,很少遇到关机的操作。毕竟服务器上跑一个服务是 永无止境的,除非特殊情况下,不得已才会关机。

正确的关机流程为: sync > shutdown > reboot > halt

- 1) 基本语法:
 - (1) sync (功能描述:将数据由内存同步到硬盘中)



(2) halt (功能描述: 关闭系统, 等同于 shutdown -h now 和 poweroff)

(3) reboot (功能描述: 就是重启,等同于 shutdown -r now)

(4) shutdown [选项] 时间

选项	功能
-h	-h=halt 关机
-r	-r=reboot 重启

参数	功能
now	立刻关机
时间	等待多久后关机(时间单位是分钟)。

2) 经验技巧:

Linux 系统中为了提高磁盘的读写效率,对磁盘采取了"预读迟写"操作方式。当用户保存文件时,Linux 核心并不一定立即将保存数据写入物理磁盘中,而是将数据保存在缓冲区中,等缓冲区满时再写入磁盘,这种方式可以极大的提高磁盘写入数据的效率。但是,也带来了安全隐患,如果数据还未写入磁盘时,系统掉电或者其他严重问题出现,则将导致数据丢失。使用 sync 指令可以立即将缓冲区的数据写入磁盘。

3) 案例实操:

- (1) 将数据由内存同步到硬盘中 [root@hadoop100 桌面]#sync
- (2) 重启

[root@hadoop100 桌面]# reboot

(3) 关机

[root@hadoop100 桌面]#halt

- (4) 计算机将在 1 分钟后关机,并且会显示在登录用户的当前屏幕中 [root@hadoop100 桌面]#shutdown -h 1 'This server will shutdown after 1 mins'
- (5) 立马关机(等同于 halt)
 [root@hadoop100 桌面]# shutdown -h now
- (6) 系统立马重启 (等同于 reboot)

[root@hadoop100 桌面]# shutdown -r now




5.6 找回 root 密码



尚硅谷大数据技术 之找回root密码.do


5.7 克隆虚拟机

- 1) 关闭要被克隆的虚拟机
- 2) 找到克隆选项




3) 欢迎页面






4) 克隆虚拟机



更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



5) 设置创建完整克隆




6) 设置克隆的虚拟机名称和存储位置



克隆虚拟机向导	×	
新虚拟机名称		
您要为此虚拟机使用什么名称?		
Finin EXECO		
虚拟机名称(V) CentOS_100		
Centos_100		
位置(L)	ı	
D:\02.atguiguLinux\centos_100 浏览(R)		
L	ч	
修改虚拟机名称		
自定义虚拟机位置		
< 上一步(B) 完成 取消		
2 3 (2)		


7) 等待正在克隆



更多 Java - 大数据 - 前端 - python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



8) 点击关闭,完成克隆



9) 修改克隆后虚拟机的 ip

[root@hadoop101/]#vim/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

进入如下页面,删除 eth0 该行;将 eth1 修改为 eth0,同时复制物理 ip 地址

10) 修改 IP 地址

[root@hadoop101/]#vim/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

(1) 把复制的物理 ip 地址更新

HWADDR=00:0C:2x:6x:0x:xx #MAC 地址

(2) 修改成你想要的 ip

IPADDR=192.168.1.101 #IP 地址

11) 修改主机名称

详见 5.3。

12) 重新启动服务器