

# 摩尔线程 Torch\_MUSA 开发者手册

版本 1.0.0



813
1

目	录		i
1	版权	声明	1
2	前言		2
	2.1	版本记录	2
	2.2	更新历史	2
3	简介		3
	3.1	MUSA 概述	3
	3.2	PyTorch 概述	3
	3.3	torch_musa 概述	3
	3.4	torch_musa 核心代码目录概述	4
4	编译	·····································	5
	4.1	依赖环境	5
	4.2	编译流程	5
	4.3	开发 Docker 镜像	6
	4.4	编译步骤	6
		4.4.1 设置环境变量	6
		4.4.2 使用脚本一键编译(推荐)	6
		4.4.3 分步骤编译	7
5	快速	λ门	8
	5.1	常用环境变量	8
	5.2	常用 api 示例代码 ....................................	8
	5.3	推理示例代码	9
	5.4	训练示例代码	9
6	算子:		12
	6.1	何时需要适配新算子? 1	12
	6.2	如何适配新算子	12
		6.2.1 先注册新算子	12
		6.2.2 利用 MUDNN 实现算子	14
		6.2.3 利用 CUDA-Porting 实现算子	15
		6.2.3.1 以 abs 算子为例 ......................... ]	
		6.2.3.2 以 tril 算子为例	17

## MooreThreads®

		6.2.4	利用 CPU 实现算子	20
		6.2.5	添加算子单元测试	20
		6.2.6	即将支持的特性	20
		义算子支		21
	7.1	支持自!	定义算子	21
8	FAQ			22
	8.1	编译安	装	22
			r 容器	
	8.3	适配算·	子	22
	8.4	问题与	反馈	24



# 1版权声明

### 版权章节待完善。

- 版权声明
- © 2023



## 2前言

## 2.1 版本记录

表 2.1: 版本记录

文档名称	摩尔线程 Torch_MUSA 开发者手册	
版本号	V 1.0.0	
作者	Moore Threads	
修改日期	2023年07月25日	

## 2.2 更新历史

• V1.0.0

更新时间: 2023.06.30

更新内容:

- 完成第一版 Torch\_MUSA 开发者手册。



## 3简介

#### 3.1 MUSA 概述

MUSA (Metaverse Unified System Architecture) 是摩尔线程公司为摩尔线程 GPU 推出的一种通用并行计算平台和编程模型。它提供了 GPU 编程的简易接口,用 MUSA 编程可以构建基于 GPU 计算的应用程序,利用 GPUs 的并行计算引擎来更加高效地解决比较复杂的计算难题。同时摩尔线程还推出了MUSA 工具箱(MUSAToolkits),工具箱中包括 GPU 加速库,运行时库,编译器,调试和优化工具等。MUSAToolkits 为开发人员在摩尔线程 GPU 上开发和部署高性能异构计算程序提供软件环境。

关于 MUSA 软件栈的更多内容,请参见 MUSA 官方文档。

## 3.2 PyTorch 概述

PyTorch 是一款开源的深度学习编程框架,可以用于计算机视觉,自然语言处理,语音处理等领域。 PyTorch 使用动态计算,这在构建复杂架构时提供了更大的灵活性。PyTorch 使用核心 Python 概念,如 类、结构和条件循环,因此理解起来更直观,编程更容易。此外,PyTorch 还具有可以轻松扩展、快速 实现、生产部署稳定性强等优点。

关于 PyTorch 的更多内容,请参见 PyTorch 官方文档。

## 3.3 torch\_musa 概述

为了摩尔线程 GPU 能支持开源框架 PyTorch,摩尔线程公司开发了 torch\_musa。在 PyTorch v2.0.0 基础上,torch\_musa 以插件的形式来支持摩尔线程 GPU,最大程度与 PyTorch 代码解耦,便于代码维护与升级。torch\_musa 利用 PyTorch 提供的第三方后端扩展接口,将摩尔线程高性能计算库动态注册到 PyTorch 上,从而使得 PyTorch 框架能够利用摩尔线程显卡的高性能计算单元。利用摩尔线程显卡 CUDA 兼容的特性,torch\_musa 内部引入了 cuda 兼容模块,使得 PyTorch 社区的 CUDA kernels 经过 porting 后就可以运行在摩尔线程显卡上,而且 CUDA Porting 的工作是在编译 torch\_musa 的过程中自动进行,这大幅降低了 torch\_musa 算子适配的成本,提高模型开发效率。同时,torch\_musa 在 Python 前端接口与 PyTorch 社区 CUDA 接口形式上基本保持一致,这极大地降低了用户的学习成本和模型的迁移成本。

本手册主要介绍了基于 MUSA 软件栈的 torch musa 开发指南。

## 3.4 torch\_musa 核心代码目录概述

- torch\_musa/tests 测试文件
- torch\_musa/core 主要包含 Python module,提供 Python 前端的接口。
- torch\_musa/csrc c++ 侧实现代码
  - csrc/aten 提供 C++ Tensor 库,包括 MUDNN 算子适配,CUDA-Porting 算子适配等等
  - csrc/core 提供核心功能库,包括设备管理,内存分配管理,Stream 管理,Events 管理等



## 4编译安装

#### 注意:

编译安装前,需要安装 MUSAToolkits 软件包,MUDNN 库,muThrust 库,muAlg 库,muRAND 库,muSPARSE 库。具体安装步骤,请参见相应组件的安装手册。

### 4.1 依赖环境

- Python == 3.8 或者 Python == 3.9。
- 摩尔线程 MUSA 软件包,推荐版本如下:
  - MUSA 驱 动 (https://new-developer.mthreads.com/sdk/download/musa?equipment=&os= &driverVersion=&version=)
  - MUSAToolkits 工 具 包 (https://new-developer.mthreads.com/sdk/download/musa? equipment=&os=&driverVersion=&version=)
  - MUDNN 算子库 (https://new-developer.mthreads.com/sdk/download/musa?equipment= &os=&driverVersion=&version=)
  - muAlg\_dev-0.1.1-Linux.deb
  - muRAND\_dev1.0.0.tar.gz
  - muSPARSE\_dev0.1.0.tar.gz
  - muThrust\_dev-0.1.1-Linux.deb
  - Docker Container Toolkits(https://mcconline.mthreads.com/software)

## 4.2 编译流程

- 1. 向 PyTorch 源码打 patch
- 2. 编译 PyTorch
- 3. 编译 torch\_musa

torch\_musa 是在 PyTorch v2.0.0 基础上以插件的方式来支持摩尔线程显卡。开发时涉及到对 PyTorch 源码的修改,目前是以打 patch 的方式实现的。PyTorch 社区正在积极支持第三方后端接入,https://github.com/pytorch/pytorch/issues/98406 这个 issue 下有相关 PR。我们也在积极向 PyTorch 社区提交 PR,避免在编译过程中向 PyTorch 打 patch。

4. 编译安装 4.3. 开发 DOCKER 镜像

### 4.3 开发 Docker 镜像

为了方便开发者开发 torch\_musa,我们提供了开发用的 docker image(https://mcconline.mthreads.com/repo/musa-pytorch-dev-public?repoName=musa-pytorch-dev-public&repoNamespace=mcconline&displayName=MUSA%20Pytorch%20Dev%20Public),参考命令:

```
docker run -it --name=torch_musa_dev --env MTHREADS_VISIBLE_DEVICES=all --shm-size=80g torch_

--musa_develop_image /bin/bash
```

开发 docker 镜像中已经安装了必需的依赖包,包括一些未正式发布的依赖包。如果用户不想在我们提供的 docker 镜像中开发,请通过 developers@mthreads.com 邮箱联系我们获取必需的依赖包。

#### 注意:

使用 docker 时,请务必提前安装

mt-container-toolkit(https://mcconline.mthreads.com/software/1?id=1),并且在启动 docker container 时添加选项 "--env MTHREADS\_VISIBLE\_DEVICES=all",否则在 docker container 内部无法使用 torch musa。

### 4.4 编译步骤

#### 4.4.1 设置环境变量

```
export MUSA_HOME=path/to/musa_libraries(including musa_toolkits, mudnn and so on) # defalut_u 
\top value is /usr/local/musa/

export LD_LIBRARY_PATH=$MUSA_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

export PYTORCH_REPO_PATH=path/to/PyTorch source code

# if PYTORCH_REPO_PATH is not set, PyTorch-v2.0.0 will be downloaded outside this directory_u
\top automatically when building with build.sh
```

#### 4.4.2 使用脚本一键编译(推荐)

```
cd torch_musa
bash build.sh  # build original PyTorch and torch_musa from scratch

# Some important parameters are as follows:
bash build.sh --torch  # build original PyTorch only
bash build.sh --musa  # build torch_musa only
bash build.sh --fp64  # compile fp64 in kernels using mcc in torch_musa
```

4. 编译安装 4.4. 编译步骤

```
bash build.sh --debug # build in debug mode
bash build.sh --asan # build in asan mode
bash build.sh --clean # clean everything built
```

在初次编译时,需要执行 bash build.sh(先编译 PyTorch,再编译 torch\_musa)。在后续开发过程中,如果不涉及对 PyTorch 源码的修改,那么执行 bash build.sh -m(仅编译 torch\_musa)即可。

#### 4.4.3 分步骤编译

如果不想使用脚本编译,那么可以按照如下步骤逐步编译。

1. 在 PyTorch 打 patch

```
# 请保证 PyTorch 源码和 torch_musa 源码在同级目录或者 export PYTORCH_REPO_PATH=path/to/PyTorch 指向 PyTorch 源码
bash build.sh --patch
```

#### 2. 编译 PyTorch

```
cd pytorch
pip install -r requirements.txt

python setup.py install

# debug mode: DEBUG=1 python setup.py install

# asan mode: USE_ASAN=1 python setup.py install
```

#### 3. 编译 torch\_musa

```
cd torch_musa
pip install -r requirements.txt

python setup.py install

# debug mode: DEBUG=1 python setup.py install

# asan mode: USE_ASAN=1 python setup.py install
```



## 5快速入门

#### 注解:

使用 torch\_musa 时,需要先导入 torch 包(import torch)和 torch\_musa 包 (import torch\_musa)。

### 5.1 常用环境变量

开发 torch\_musa 过程中常用环境变量如下表所示:

环境变量示例	所属组件	功能说明
export MUDNN_LOG_LEVEL=INFO	MUDNN	使能 MUDNN 算子库调用的 log
export MUSA_VISIBLE_DEVICES=0,1,2,3	Driver	控制当前可见的显卡序号
export MUSA_LAUNCH_BLOCKING=1	Driver	驱动以同步模式下发 kernel,即当 前 kernel 执行结束后再下发下一个 kernel

表 5.1: 常用环境变量

## 5.2 常用 api 示例代码

```
import torch
import torch_musa

torch.musa.is_available()
torch.musa.device_count()

a = torch.tensor([1.2, 2.3], dtype=torch.float32, device='musa')
b = torch.tensor([1.8, 1.2], dtype=torch.float32, device='musa')
c = a + b

torch.musa.synchronize()
```

5. 快速入门 5.3. 推理示例代码

```
with torch.musa.device(0):
    assert torch.musa.current_device() == 0

if torch.musa.device_count() > 1:
    torch.musa.set_device(1)
    assert torch.musa.current_device() == 1
    torch.musa.synchronize("musa:1")
```

torch\_musa 中 python api 基本与 PyTorch 原生 api 接口保持一致,极大降低了新用户的学习成本。

### 5.3 推理示例代码

```
import torch
import torch_musa
import torchvision.models as models

model = models.resnet50().eval()
x = torch.rand((1, 3, 224, 224), device="musa")
model = model.to("musa")

# Perform the inference
y = model(x)
```

## 5.4 训练示例代码

5. 快速入门 5.4. 训练示例代码

```
download=True, transform=transform)
trainloader = torch.utils.data.DataLoader(trainset, batch_size=batch_size,
                                          shuffle=True, num_workers=2)
testset = torchvision.datasets.CIFAR10(root='./data', train=False,
                                       download=True, transform=transform)
testloader = torch.utils.data.DataLoader(testset, batch_size=batch_size,
                                         shuffle=False, num_workers=2)
classes = ('plane', 'car', 'bird', 'cat',
           'deer', 'dog', 'frog', 'horse', 'ship', 'truck')
device = torch.device("musa")
## 2. build network
class Net(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 6, 5)
        self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)
        self.conv2 = nn.Conv2d(6, 16, 5)
        self.fc1 = nn.Linear(16 * 5 * 5, 120)
        self.fc2 = nn.Linear(120, 84)
        self.fc3 = nn.Linear(84, 10)
    def forward(self, x):
        x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))
        x = self.pool(F.relu(self.conv2(x)))
        x = torch.flatten(x, 1) # flatten all dimensions except batch
        x = F.relu(self.fc1(x))
        x = F.relu(self.fc2(x))
        x = self.fc3(x)
        return x
net = Net().to(device)
## 3. define loss and optimizer
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.SGD(net.parameters(), lr=0.001, momentum=0.9)
## 4. train
for epoch in range(2): # loop over the dataset multiple times
   running_loss = 0.0
    for i, data in enumerate(trainloader, 0):
        # get the inputs; data is a list of [inputs, labels]
```

5. 快速入门 5.4. 训练示例代码

```
inputs, labels = data
        # zero the parameter gradients
        optimizer.zero_grad()
        # forward + backward + optimize
        outputs = net(inputs.to(device))
        loss = criterion(outputs, labels.to(device))
        loss.backward()
        optimizer.step()
        # print statistics
        running_loss += loss.item()
        if i % 2000 == 1999:
                               # print every 2000 mini-batches
            print(f'[{epoch + 1}, {i + 1:5d}] loss: {running_loss / 2000:.3f}')
            running_loss = 0.0
print('Finished Training')
PATH = './cifar_net.pth'
torch.save(net.state_dict(), PATH)
net.load_state_dict(torch.load(PATH))
## 5. test
correct = 0
total = 0
# since we're not training, we don't need to calculate the gradients for our outputs
with torch.no_grad():
    for data in testloader:
        images, labels = data
        # calculate outputs by running images through the network
        outputs = net(images.to(device))
        # the class with the highest energy is what we choose as prediction
        _, predicted = torch.max(outputs.data, 1)
        total += labels.size(0)
        correct += (predicted == labels.to(device)).sum().item()
print(f'Accuracy of the network on the 10000 test images: {100 * correct // total} %')
```



## 6算子支持

本节主要介绍如何在 torch\_musa 中适配一个新算子,算子实现后端包括 MUDNN 算子库和 CUDA-Porting kernels。

### 6.1 何时需要适配新算子?

以"tril"算子为例,当我们的测试代码有如下报错 log,则说明 torch\_musa 中没有适配"tril"算子。

```
import torch
import torch_musa
input_data = torch.randn(3, 3, device="musa")
result = torch.tril(input_data)
```

```
Traceback (most recent call last):
    File "test.py", line 5, in emodule>
    result = torch.tril(input data)

NotImplementedError: Could not run 'aten::tril.out' with arguments from the 'musa' backend,

In so old be because the operator doesn't exist for this backend, or was omitted during the selective/custom build process (if using custom build). If you are a Facebook employee using PyTorch on mobile, please visit https://fburl.com/ptmfixes for possible resolutions. 'aten: tril.out' is only available for these backends: [CPU, Meta, Backendslect, Python, FuncTorchDynamicLayerBackHode, Functionalize, Named, Conjugate, Negative, ZeroTeorsor, AlDInjaceOrView, AutogradOther, AutogradCPU, AutogradCPU
```

## 6.2 如何适配新算子

#### 6.2.1 先注册新算子

算子实现的注册可以参考 PyTorch 官方文档 https://pytorch.org/tutorials/advanced/dispatcher.html ,也可以参考 PyTorch 框架中 CUDA 后端的注册代码。在编译完 PyTorch 代码后会生成下图中的文件,PyTorch 在该文件中实现了 CUDA 后端实现的注册。

```
MILLHIPL( DILWISE LEIL SHILLLENSOF OUL , TOKCH FN(WEAPPER CODA DILWISE LEIL SHILL OUL TE
m.impl("bitwise left shift .Tensor", TORCH FN(wrapper CUDA bitwise left shift Tensor))
m.impl(" rshift .Scalar",
TORCH FN(wrapper CUDA Scalar rshift ));
m.impl(" irshift .Scalar",
TORCH FN(wrapper CUDA Scalar irshift ));
m.impl(" rshift .Tensor",
TORCH FN(wrapper CUDA Tensor rshift ));
m.impl("__irshift__.Tensor",
TORCH FN(wrapper CUDA Tensor irshift ));
m.impl("bitwise right shift.Tensor", TORCH FN(wrapper CUDA bitwise right shift Tensor))
m.impl("bitwise_right_shift.Tensor_out", TORCH_FN(wrapper_CUDA_bitwise_right_shift_out_
m.impl("bitwise right shift .Tensor", TORCH FN(wrapper CUDA bitwise right shift Tensor
m.impl("tril", TORCH FN(wrapper CUDA tril));
m.impl("tril.out", TORCH FN(wrapper CUDA tril out out));
m.impl("tril_", TORCH_FN(wrapper_CUDA_tril_));
m.impl("triu", TORCH_FN(wrapper_CUDA_triu));
m.impl("triu.out", TORCH FN(wrapper CUDA triu out out));
m.impl("triu ", TORCH FN(wrapper CUDA triu ));
m.impl("digamma", TORCH FN(wrapper CUDA digamma));
m.impl("digamma.out", TORCH FN(wrapper CUDA digamma out out));
m.impl("digamma ", TORCH FN(wrapper CUDA digamma ));
m.impl("lerp.Scalar", TORCH FN(wrapper CUDA lerp Scalar));
m.impl("lerp.Scalar out", TORCH FN(wrapper CUDA lerp out Scalar out));
m.impl("lerp .Scalar", TORCH FN(wrapper CUDA lerp Scalar));
m.impl("lerp.Tensor", TORCH FN(wrapper CUDA lerp Tensor));
m.impl("lerp.Tensor out", TORCH FN(wrapper CUDA lerp out Tensor out));
m.impl("lerp .Tensor", TORCH FN(wrapper CUDA lerp Tensor));
m.impl("addbmm",
TORCH FN(wrapper CUDA addbmm));
m.impl("addbmm.out",
TORCH FN(wrapper CUDA out addbmm out));
m.impl("addbmm",
TORCH FN(wrapper CUDA addbmm));
m.impl("random .from",
TORCH FN(wrapper CUDA from random ));
m.impl("random .to",
TORCH FN(wrapper CUDA to random ));
m.impl("random "
"pytorch/build/aten/src/ATen/RegisterCUDA.cpp" 50827L, 2715252B
```

#### 同理,我们也需要给"tril"算子为 MUSA 后端实现注册。部分代码如下所示:

```
#include <torch/library.h>

namespace at {
namespace musa {

TORCH_LIBRARY_IMPL(aten, PrivateUse1, m) {
    m.impl("tril", Tril); // 'Tril' is a function implemented somewhere
}

} // namespace musa
} // namespace at
```

PyTorch 社区推荐使用 PrivateUse1 作为第三方扩展后端的 key,所以我们这里复用了 PrivateUse1。

#### 6.2.2 利用 MUDNN 实现算子

如果 MUDNN 算子库支持了该算子,那么需要以 MUDNN 算子库作为后端来适配该新算子。使用 MUDNN 适配新算子的主要步骤如下:

- 1. tensor 的数据类型和 device 类型检查;
- 2. 添加 DeviceGuard;
- 3. 目前大部分 MUDNN 算子只支持连续的 tensor,因此在 createMUTensor 前需要将其转换为连续 tensor (如果该 tensor 不连续,此操作将会产生 copy 耗时);
- 4. 创建 muTensor;
- 5. 调用 MUDNN 的 op 实现接口;

以 addcdiv.out 算子为例, 部分代码如下:

```
#include <mudnn.h>
Tensor& AddcDivOut(const Tensor& base, const Tensor& tensor1,
                   const Tensor& tensor2, const Scalar& value, Tensor& out) {
 //1). check Dtype & device
 TORCH_CHECK(self.device().type() == kMUSA,
              "Device of input tensor of addcdiv must be MUSA, but now it is ",
              self.device());
 TORCH_CHECK(
     self.scalar_type() == at::ScalarType::Float,
     "Dtype of input tensor of addcdiv only support Float32, but now it is ",
     self.scalar_type());
  // 2).convert it to contiguous tensor
 Tensor tensor_cong = Contiguous(tensor1);
  // 3). create muTensor, which binds the two variables by address.
 muTensor musa_tensor1 = CreateMUTensor(tensor_cong);
 muTensor mu_out = CreateMUTensor(tensor_cong);
  // 4). call musa op to implement the calculation.
  ::musa::dnn::Handle h;
  ::musa::dnn::Ternary mop;
 if (!alpha_scalar.equal(1)) {
   if (self.is_floating_point()) {
      CHECK_MUDNN_STATUS(mop.SetAlpha(alpha_scalar.toDouble()), "SetAlpha");
    } else {
```

```
CHECK_MUDNN_STATUS(mop.SetAlpha(alpha_scalar.toLong()), "SetAlpha");
}
CHECK_MUDNN_STATUS(mop.SetMode(TERNARY_MODE::ADDCDIV_ALPHA), "SetMode");
CHECK_MUDNN_STATUS(mop.Run(h, om_mt, musa_base, musa_tensor1, musa_tensor2), "Run");
}
TORCH_LIBRARY_IMPL(aten, PrivateUse1, m){
...
m.impl("addcdiv.out", &AddcDivOut);
}
```

通过 mudnn\*.h 头文件可以查看到 MUDNN 算子库函数接口。默认 MUDNN 算子库的头文件会在/usr/local/musa/include 目录下。

#### 6.2.3 利用 CUDA-Porting 实现算子

如果该算子 MUDNN 算子库不支持,那么我们需要通过 CUDA-Porting kernels 作为后端来适配新算子。 首先介绍一下 CUDA-Porting 的流程:

- 1. 在 torch\_musa/build 下新建目录 (默认目录名是 torch\_musa/build/generated\_cuda\_compatible) 用来保存 CUDA-Porting 过程需要用到的文件。
- 2. 从 PyTorch 仓 库 中 将 kernels 相 关 的 cu/cuh 文 件 以及 include 头文件复制到上一步新建目录中去。这些文件需要经过 CUDA-Porting 脚本的处理 (torch\_musa/torch\_musa/tools/cuda\_porting/cuda\_porting.py)。
- 3. 运行 porting 工具。主要是一些字符串替换处理,如将 cudaMalloc 替换成 musaMalloc, cuda\_fp16.h 替换成 musa\_fp16.h 等。
- 4. 经 过 上 述 操 作 后,build/generated\_cuda\_compatible/aten/src/ATen/native/musa/会 有 很 多 \*\*\*\*\*.mu 文件,这些 mu 文件就是我们适配时会用到的 kernels 文件。
- 5. 适配 CUDA-Porting 工具处理过的 kernels。

上述步骤 1, 2, 3, 4 会在编译过程中自动完成,适配新算子关心的步骤 5 即可。有一点需要注意的是,在 开发过程中引用的 PyTorch 头文件来自于 torch\_musa/build/generated\_cuda\_compatible/include 目录,而不是系统下 PyTorch 安装目录下的头文件。

下面以两种典型算子为例,介绍如何利用 CUDA-Porting kernels 适配新算子。在开始适配之前,可以在pytorch/build/aten/src/ATen/RegisterCUDA.cpp 文件中查看该算子在 CUDA 中的实现方式。

#### 6.2.3.1 以 abs 算子为例

CUDA 中 abs 算子的部分适配代码如下:

```
at::Tensor & wrapper_CUDA_out_abs_out(const at::Tensor & self, at::Tensor & out) {
    // No device check
const OptionalDeviceGuard device_guard(device_of(self));
return at::native::abs_out(self, out);
}

******
m.impl("abs.out", TORCH_FN(wrapper_CUDA_out_abs_out));
```

如果该算子直接调用了 at::native 下面的函数接口,那么我们也这么做就可以了:

```
#include "torch_musa/csrc/core/MUSAGuard.h"
at::Tensor& MusaAbsout(const at::Tensor& self, at::Tensor& out) {
c10::musa::MUSAGuard device_gaurd(self.device());
return at::native::abs_out(self, out);
}

TORCH_LIBRARY_IMPL(aten, PrivateUse1, m) {
   m.impl("abs.out", &MusaAbsout);
}
```

这里的关键是 PyTorch 仓库提供了 DispatchStub 机制。我们在 CUDA-Porting 时,将 REGISTER\_CUDA\_DISPATCH 替换成 REGISTER\_MUSA\_DISPATCH,从而能实现根据 device 类型调用到 porting 后的 kernels。对这背后机制感兴趣的话,可以查看一下如下几个文件:

- abs\_out 函数实现: https://github.com/pytorch/pytorch/blob/v2.0.0/aten/src/ATen/native/ UnaryOps.cpp#L546
- abs\_stub 注 册: https://github.com/pytorch/pytorch/blob/v2.0.0/aten/src/ATen/native/cuda/ AbsKernel.cu#L49
- DispatchStub 定 义: https://github.com/pytorch/pytorch/blob/v2.0.0/aten/src/ATen/native/DispatchStub.h

#### 6.2.3.2 以 tril 算子为例

CUDA中 tril 算子的部分适配代码如下:

```
struct structured_tril_cuda_functional final : public at::native::structured_tril_cuda {
    void set_output_strided(
        int64_t output_idx, IntArrayRef sizes, IntArrayRef strides,
        TensorOptions options, DimnameList names
    ) override {
        auto current_device = guard_.current_device();
        if (C10_UNLIKELY(current_device.has_value())) {
         TORCH_INTERNAL_ASSERT(*current_device == options.device(),
            "structured kernels don't support multi-device outputs");
        } else {
          guard_.reset_device(options.device());
        outputs_[output_idx] = create_out(sizes, strides, options);
       if (!names.empty()) {
         namedinference::propagate_names(*outputs_[output_idx], names);
        // super must happen after, so that downstream can use maybe_get_output
        // to retrieve the output
   }
   void set_output_raw_strided(
        int64_t output_idx, IntArrayRef sizes, IntArrayRef strides,
        TensorOptions options, DimnameList names
    ) override {
        auto current_device = guard_.current_device();
        if (C10_UNLIKELY(current_device.has_value())) {
         TORCH_INTERNAL_ASSERT(*current_device == options.device(),
            "structured kernels don't support multi-device outputs");
        } else {
         guard_.reset_device(options.device());
        outputs_[output_idx] = create_out(sizes, strides, options);
        if (!names.empty()) {
         namedinference::propagate_names(*outputs_[output_idx], names);
        // super must happen after, so that downstream can use maybe_get_output
        // to retrieve the output
    const Tensor& maybe_get_output(int64_t output_idx) override {
```

```
return *outputs_[output_idx];
}
std::array<c10::ExclusivelyOwned<Tensor>, 1> outputs_;
c10::cuda::OptionalCUDAGuard guard_;
};
at::Tensor wrapper_CUDA_tril(const at::Tensor & self, int64_t diagonal) {
c10::optional<Device> common_device = nullopt;
(void)common_device; // Suppress unused variable warning
c10::impl::check_and_update_common_device(common_device, self, "wrapper_CUDA_tril", "self");
structured_tril_cuda_functional op;
op.meta(self, diagonal);
op.impl(self, diagonal, *op.outputs_[0]);
return std::move(op.outputs_[0]).take();
}
******
m.impl("tril", TORCH_FN(wrapper_CUDA_tril));
```

该算子在实现时继承了基类 at::native::structured\_tril\_cuda,那么我们也需要这么实现:

```
#include <ATen/ops/tril_native.h>
#include "torch musa/csrc/aten/utils/Utils.h"
#include "torch_musa/csrc/core/MUSAGuard.h"
namespace at {
namespace musa {
namespace {
struct structured_tril_musa_functional final
    : public at::native::structured_tril_cuda {
  void set_output_strided(
     int64_t output_idx,
     IntArrayRef sizes,
     IntArrayRef strides,
     TensorOptions options,
     DimnameList names) override {
    auto current_device = guard_.current_device();
    if (C10_UNLIKELY(current_device.has_value())) {
     TORCH_INTERNAL_ASSERT(
          *current_device == options.device(),
          "structured kernels don't support multi-device outputs");
```

```
} else {
      guard_.reset_device(options.device());
   }
    outputs_[output_idx] = create_out(sizes, strides, options);
 }
  void set_output_raw_strided(
     int64_t output_idx,
      IntArrayRef sizes,
      IntArrayRef strides,
      TensorOptions options,
      DimnameList names) override {
    auto current_device = guard_.current_device();
    if (C10_UNLIKELY(current_device.has_value())) {
      TORCH_INTERNAL_ASSERT(
          *current_device == options.device(),
          "structured kernels don't support multi-device outputs");
    } else {
      guard_.reset_device(options.device());
   }
    outputs_[output_idx] = create_out(sizes, strides, options);
 const Tensor& maybe_get_output(int64_t output_idx) override {
   return *outputs_[output_idx];
 }
  std::array<c10::ExclusivelyOwned<Tensor>, 1> outputs_;
  c10::musa::OptionalMUSAGuard guard_;
};
} // namespace
Tensor Tril(const Tensor& self, int64_t diagonal) {
  structured_tril_musa_functional op;
 op.meta(self, diagonal);
 op.impl(self, diagonal, *op.outputs_[0]);
 return std::move(op.outputs_[0]).take();
} // namespace musa
} // namespace at
```

至此,我们已经完成了通过 CUDA-Porting kernels 来适配新算子。

#### 6.2.4 利用 CPU 实现算子

对于部分算子,如果 MUDNN 不支持,CUDA-Porting 也无法支持,可以临时中利用 CPU 后端实现该算子。主要逻辑是,先把 tensor 拷贝到 CPU 侧,在 CPU 完成计算,再将结果拷贝到 GPU 侧。可以参考下述代码:

```
Tensor& AddcDivOut(const Tensor& base, const Tensor& tensor1,
                     const Tensor& tensor2, const Scalar& value, Tensor& out) {
  auto cpu_base =
     at::empty(base.sizes(), base.options().device(DeviceType::CPU));
  auto cpu_factor1 =
     at::empty(tensor1.sizes(), tensor1.options().device(DeviceType::CPU));
  auto cpu_factor2 =
     at::empty(tensor2.sizes(), tensor2.options().device(DeviceType::CPU));
  auto cpu_out =
     at::empty(out.sizes(), out.options().device(DeviceType::CPU));
  cpu_base.copy_(base);
 cpu_factor1.copy_(tensor1);
  cpu_factor2.copy_(tensor2);
  auto result = addcdiv_out(cpu_out, cpu_base, cpu_factor1, cpu_factor2);
  out.copy_(cpu_out);
  return out;
```

#### 6.2.5 添加算子单元测试

如果已经完成了新算子的适配,那么还需要添加算子单元测试,保证算子适配结果的正确性。算子测试 文件在 torch\_musa/tests/unittest/operator 目录下,参考已有算子测试添加即可,在此不展开描述。 算子测试命令如下:

```
pytest -s torch_musa/tree/main/tests/unittest/operator/xxxx.py
```

#### 6.2.6 即将支持的特性

引入 codegen 模块,实现算子的注册代码和实现代码的生成,能进一步简化算子适配的工作量。请关注 这部分工作。



# 7自定义算子支持

## 7.1 支持自定义算子

待完善。



8FAQ

## 8.1 编译安装

Q: 如果在更新过 torch\_musa 最新代码后,编译报错?

1. 请尝试

```
python setup.py clean
bash build.sh # 整体重新编译
```

如果还报错,可能是因为需要更新 MUSA 软件栈中某个底层软件包。

### 8.2 Docker 容器

- Q: 如果在 docker container 内部使用 torch\_musa 时,报错 ImportError: libsrv\_um\_MUSA.so: cannot open shared object file: No such file or directory?
- 1. 请确保成功安装 mt-container-toolkit(https://mcconline.mthreads.com/software/1?id=1);
- 2. 在启动 docker container 时请添加 --env MTHREADS\_VISIBLE\_DEVICES=all。

### 8.3 适配算子

Q:如果在 CUDA-Porting 适配新算子时,编译可以通过,在 import torch; import torch\_musa 时报错找不到符号?

8. FAO 8.3. 适配算子

```
[GCC 7.5.0] :: Anaconda, Inc. on Linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import torch
>>> import torch_musa
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/conda/envs/test_environment/lib/python3.8/site-packages/torch_musa-
2.0.0-py3.8-linux-x86_64.egg/torch_musa/__init__.py", line 23, in <module>
     import torch_musa._MUSAC
ImportError: /opt/conda/envs/test_environment/lib/python3.8/site-packages/torch_
musa-2.0.0-py3.8-linux-x86 64.egg/torch musa/lib/libmusa kernels.so: undefined s
ymbol: ZN2at4musa3cub28exclusive_sum_in_common_typeIiiEEvPKT_PT0_l
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
File "/opt/conda/envs/test_environment/lib/python3.8/site-packages/torch_musa-2.0.0-py3.8-linux-x86_64.egg/torch_musa/__init__.py", line 25, in <module> raise ImportError("Please try running Python from a different directory!") f
ImportError: Please try running Python from a different directory!
>>> exit()
(test_environment) root@77f6215babda:/home# c++filt _ZN2at4musa3cub28exclusive_s
um_in_common_typeIiiEEvPKT PT0 l
void at::musa::cub::exclusive sum in common type<int, int>(int const*, int*, lon
(test_environment) root@77f6215babda:/home# cd -
/home/torch_musa
(test environment) root@77f6215babda:/home/torch musa# vim torch musa/csrc/CMake
```

- 1. 先用 c++filt 查看符号名称
- 2. 在 PyTorch 源码中 grep 搜索这个符号:
- 如果该符号定义在 cu 文件中,那么把该 cu 文件对应的 \*\*\*\*\*.mu 文件加入到 torch\_musa/csrc/CMakeList.txt中即可。
- 如果该符号定义在 cpp 文件中,那么这是一个 bug,请向 torch\_musa 提交一个 issue。
- 如果 PyTorch 中也没有这个符号,那么请在 /usr/local/musa/ 中去 grep 搜索这个符号,这个符号可能是底层库定义的。
  - 如果找到这个符号,那么请检查是否没有链接这个底层库,查看命令可参考 ldd path/to/site-packages/torch\_musa-2.0.0-py3.8-linux-x86\_64.egg/torch\_musa/lib/libmusa\_kernels.so
  - 如果找到这个符号,且已经链接了对应底层库,可能底层库只暴露了这个符号,但是还未给出定义。如果是底层库暴露符号,但是 porting 的算子实际运行时没有调用符号,那么我们可以在 torch\_musa 中定义一个空的实现,参考 torch\_musa/csrc/aten/ops/musa/unimplemented\_functions.cpp。如果底层库暴露符号,porting 的算子实际运行需要调用这个符号,那么可以给底层库提交需求。
- 3. 如果上面都没有找到上述符号,可以在 CUDA PyTorch 环境中下 grep 搜索一下,看看 CUDA 环境中 这个符号定义在哪里,再和对应 MUSA 软件模块提交需求。

8. FAO 8.4. 问题与反馈

### 8.4 问题与反馈

如果在开发或者使用 torch\_musa 的过程中,遇到任何 bug 或者没支持的特性,请积极向 torch\_musa (https://github.com/MooreThreads/torch\_musa/issues) 提交 issue,我们会及时作出反馈。提交 issue 时,请给出复现问题的代码,报错 log,并且打上对应的标签,如下面例子所示:

