在 Ubuntu 16.04 上安裝 vsftpd

ref: https://askubuntu.com/questions/575523/how-to-setup-virtual-users-for-vsftpd-with-access-to-a-specific-sub-directory

目前的開發環境為資料庫伺服主機、網站伺服主機和開發系統用電腦分別為不同的實體電腦,而且資料庫伺服主機和網站伺服主機均為 Ubuntu 16.04 作業系統,而開發用電腦為 Windows 7 作業系統。同時,網站伺服主機使用 Apache HTTP Server 軟體來提供網站服務。因此,如何將在開發系統電腦上完成的系統上傳到網站伺服主機,就是一個需要思考的問題。在此,我提出在網站伺服主機安裝 vsftpd 伺服端軟體及在開發系統端安裝 FileZilla 軟體,將完成的系統透過 FTP 協定將網站上傳的方法。執行程序如下:

我的目的是在網站伺服主機上建立一個虛擬用戶,例如 apache 帳號,並限制只能存取 /var/www 目錄下的特定子目錄,例如 /var/www/apache 子目錄,使用虛擬用戶的目的是 防止被利用此帳號登入 Ubuntu 系統,以維護網站伺服主機的安全性。

1. 安裝 vsftpd 軟體

\$ sudo apt-get install vsftpd libpam-pwdfile

2. 編輯 /etc/vsftpd.conf

為了預防失敗,先備份/etc/vsftpd.conf,再修改內容。

\$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak

\$ sudo nano /etc/vsftpd.conf

修改後的 /etc/vsftpd.conf 內容:

listen=YES

anonymous_enable=NO

local enable=YES

write enable=YES

local umask=022

```
local_root=/var/www
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
hide_ids=YES

#virutal user settings
user_config_dir=/etc/vsftpd_user_conf
guest_enable=YES
virtual_use_local_privs=YES
pam_service_name=vsftpd
nopriv_user=vsftpd
guest_username=vsftpd
```

3. 建立用戶帳號:

You can either use a database or <a href="https://http

在此,範例使用的帳號名稱為 apache

\$ sudo mkdir /etc/vsftpd

\$ sudo htpasswd -cd /etc/vsftpd/ftpd.passwd apache

adding additional users just omit the -c

(如果需要建立第二個(含)以後的帳號不需要-c參數)

\$ sudo htpasswd -d /etc/vsftpd/ftpd.passwd laravel

Once your users are created you can now change your PAM config file

\$ sudo cp /etc/pam.d/vsftpd /etc/pam.d/vsftpd.bak

\$ sudo nano /etc/pam.d/vsftpd

在此,我先將/etc/pam.d/vsftpd 備份為/etc/pam.d/vsftpd.bak 再進行編輯。

and remove everything inside this file and replace with the following

auth required pam pwdfile.so pwdfile/etc/vsftpd/ftpd.passwd

account required pam permit.so

This will enable login for your virtual users defined in /etc/vsftpd/ftpd.passwd and will disable local users

Next we need to add a user for these virtual users to use. These users will not have access to the shell and will be called vsftpd

\$ sudo useradd --home/vsftpd --gid nogroup -m --shell /bin/false vsftpd

the user must match guest username=vsftpd in the vsftpd conf file

4. Defining Directory Access

在此節,我們必須為每一個虛擬用戶建立各別的目錄存取權限組態設定檔,稱為 vsftpd 用戶組態設定 (vsftpd_user_conf),裡面說明了可以存取的目錄路徑和權限。而這些 vsftpd_user_conf 的儲存路徑和 /etc/vsftpd.conf 檔案中的 user_config_dir 參數指定的位置 有關,所以我們回去查看 /etc/vsftpd.conf,發現設定如下:

\$ user config dir=/etc/vsftpd user conf

因此,apache 帳號的 vsftpd 用戶組態設定應該是 /etc/vsftpd_user_conf/apache。

由於範例的目的是將 apache 用戶的路徑瀏覽權限限制於 /var/www/apache, 且不得向上層目錄瀏覽, 因此必須將 apache 帳號的 ftp 根目錄設定於 /etc/vsftpd_user_conf/apache 中。執行程序如下:

\$ sudo mkdir /etc/vsftpd user conf

\$ sudo nano /etc/vsftpd user conf/apache

在 /etc/vsftpd user conf/apache 中加入以下內容:

local root=/var/www/apache

所以同時,我們必須建立/var/www/apache 目錄。

\$ sudo mkdir /var/www/apache

由於使用 sudo 指令建立的目錄,其存取權限是屬於 root 帳號和群組的,所以需要改變/var/www/apache 目錄的存取權限。

在此,我的目的是讓 apache 帳號在/var/www/apache 目錄,也就是登入的根目錄,沒有寫入權限,僅有讀取及執行權限,並開放一個 www 子目錄提供完整的寫入、讀取和執行權限。因此,執行程序如下:

\$ sudo chmod -w /var/www/apache

\$ sudo mkdir /var/www/apache/www

\$ sudo chmod -R 755 /var/www/apache/www

\$ sudo chown -R vsftpd:nogroup /var/www/apache

然後,重啟 vsftpd 服務。

\$ sudo service vsftpd restart

5. 在本地端使用終端機執行 ftp 連線測試:

打開終端機,輸入ftp [IP address],並輸入帳號和密碼後,如果可以登入就是成功了。 執行程序如下:

user@Morpheus:~\$ ftp 127.0.0.1

Connected to 10.10.1.104.

220 (vsFTPd 3.0.3)

Name (10.10.1.104:user): apache

331 Please specify the password.

Password:

230 Login successful.

Remote system type is UNIX.

Using binary mode to transfer files.

6. 在遠地端使用 FileZilla 執行連線測試:

在開發用電腦中安裝 FileZilla Client 軟體,並嘗試執行 FTP 連線時,則出現 "無法取得目錄列表"的訊息,這是因為 FileZilla Client 的預設傳輸模式為「被動模式」,將其改為

「主動模式」就好了。其位置在『編輯 -> 設定 -> 連線 -> FTP -> 傳輸模式』,點選「主動模式」再按「確認」就好了。

2017.05.04 by Morpheus