TOP, BOTTOM 指定が可能な2段抜きフロート バージョン v28

中野賢*

作成日:2017/05/01

Abstract

nidanfloat パッケージは、二段組時に段抜きのフロートをページ下部にも 配置可能にする。

1 コード

1.1 パッケージオプション

nidanfloat パッケージでは、最終ページの左右カラムの高さを均一に振り分ける ようにしている。しかし、この機能の影響により、最終ページでの \newpage と \clearpage コマンドが正しく動作しない。そこで、この機能を使うかどうかを指 定するオプションを導入した。パッケージ指定時にオプション "balance" を指定す ると、最終ページの自動調整を行なうようになる。デフォルトでは行なわない。

- 1 (*core)
- 2 \DeclareOption{balance}{\AtEndDocument{\let\clearpage\balanceclearpage}}
- 3 \DeclareOption{nobalance}{\relax}
- 4 \ExecuteOptions{nobalance}
- 5 \ProcessOptions

フロートパラメータ 1.2

ここでは、段抜きのフロートをページ下部に置くために作成したパラメータについ て説明をする。

\dblbotfraction 2段組時にページ下部に占めることのできる、二段抜きフロートの割合。デフォル トは 0.5、すなわちページ半分を占めることができるようにしている。

6 \newcommand\dblbotfraction{0.5}

^{*}株式会社 アスキー 出版技術部(メールアドレス: ken-na at ascii.co.jp)

\c@dblbotnumber ページ下部に入れることのできる、二段抜きフロートの数。デフォルトでは、二つ の図を置くことができるようにしている。\c@dblbotnumber はカウンタ dblnumber の内部形式。

- 7 \newcount\c@dblbotnumber
- 8 \setcounter{dblbotnumber}{2}

\@dblbotroom \@dblbotroom は、ページ下部に占めることのできる、二段抜きフロートの割合を示 \@dblbotnum す長さ変数。\@dblbotnum は、ページ下部に入れることのできる、二段抜きフロー トの数を保持するカウンタ。

- 9 \newdimen\@dblbotroom
- 10 \newcount\@dblbotnum

\@dblfloatplacement

二段組用のフロートパラメータを設定するマクロを、新たに追加したパラメータも 設定するように再定義する。

- 11 \def\@dblfloatplacement{%
- \global\@dbltopnum\c@dbltopnumber
- 13 \global\@dblbotnum\c@dblbotnumber % added
- \global\@dbltoproom\dbltopfraction\@colht 14
- \global\@dblbotroom\dblbotfraction\@colht % added 15
- \@textmin\@colht
- 17 \advance\@textmin-\@dbltoproom
- \advance\@textmin-\@dblbotroom % added 18
- \@fpmin\dblfloatpagefraction\textheight 19
- \@fptop\@dblfptop 20
- \@fpsep\@dblfpsep 21
- 22 \@fpbot\@dblfpbot
- 23 }

フロートリストへの登録 1.3

二段抜きフロートの定義は、クラスファイルで、つぎのようにして行なわれる。

\newenvironment{figure*} {\@dblfloat{figure}} {\end@dblfloat}

文章中でfigure*環境で囲まれた部分は、フロート保持用のリストに登録される。 この節では、段抜きフロートをページ下部にも置けるようにするために拡張したマ クロについて説明をする。

\@dblbotlist 二段組のページ下部に置くフロートを保持するために \@dblbotlist を追加する。ま

\L@toplist た、カラムの上下に置くフロート用には、左側と右側で区別をするため、\L@toplist,

\R@toplist \R@toplist, \L@botlist, \R@botlist を追加する。

\L@botlist 24 \gdef\@dblbotlist{}

\R@botlist 25 \gdef\L@toplist{}

```
26 \gdef\R@toplist{}
27 \gdef\L@botlist{}
28 \gdef\R@botlist{}
```

\@dblfloat \@dblfloat から呼び出される、\@dbflt を再定義し、位置指定が省略されたとき \@dbflt のパラメータを "tb" とする。また、\end@dblfloat を \end@float にして、現在 \end@dblfloat ページの下部にフロートを置けるようにする。

29 \def\@dblfloat{%

- 30 \if@twocolumn\let\reserved@a\@dbflt\else\let\reserved@a\@float\fi
- \reserved@a}
- $32 \left(\frac{41}{1} \right)$
- 33 \def\@xdblfloat#1[#2]{%
- 34 \Oxfloat{#1}[#2]\hsize\textwidth\linewidth\textwidth}
- 35 \let\end@dblfloat\end@float

\addtocurcol \@xdblfloat から呼び出された、\@xfloat は位置指定オプションの評価を行ない、 フロートオブジェクトの組み立てを開始する。フロートオブジェクトの組み立ては \endOfloat で終了する。\endOfloat は、ペナルティ値を -10004 にして \output ルーチンを起動する。この値での\output ルーチンは\@specialoutput を起動す る。\@specialoutput は \@addtocurcol を呼び出し、フロートの内容を現在ペー ジに出力できるのならば出力をする。そうでなければ、別の可能性を探る。

36 \def\@addtocurcol{%

このパッケージの場合、段抜きのフロートが渡される可能性があるので、まず、そ れをチェックする。フロートの幅がカラム幅よりも大きい場合は、強制的に段抜き フロートとして扱う。

- 37 \ifdim\wd\@currbox>\columnwidth
- \@addtodblcol

それ以外の場合は、元の動作とほとんど同じである。

- \@insertfalse
- 41 \@setfloattypecounts
- 42
- 43 \else
- \ifnum\@fpstype=24 % is only 'p' 44
- \else 45
- \@flsettextmin 46
- \advance\@textmin\@textfloatsheight 47
- 48 \@reqcolroom\@pageht
- \ifdim\@textmin>\@reqcolroom\@textmin\fi
- \advance\@reqcolroom\ht\@currbox
- \ifdim\@colroom>\@reqcolroom 51
- 52 \@flsetnum\@colnum
- 53 \ifnum\@colnum>\z@
- \@bitor\@currtype\@deferlist

```
\if@test
                 55
                               \else
                 56
                 ページ下部のフロートを保持しているフロートリストの名前が異なる。
                                 \@bitor\@currtype{\L@botlist\R@botlist}%
                 57
                                 \if@test
                                   \@addtobot
                 59
                                 \else
                 60
                                   \ifodd\count\@currbox
                 61
                                     \advance\@reqcolroom\intextsep
                 62
                                     \ifdim\@colroom>\@reqcolroom
                 63
                                       \global\advance\@colnum\m@ne
                 64
                 65
                                       \global\advance\@textfloatsheight\ht\@currbox
                                       \global\advance\@textfloatsheight 2\intextsep
                 66
                                       \@cons\@midlist\@currbox
                 67
                                       \if@nobreak
                 68
                                         \nobreak
                                         \@nobreakfalse
                 70
                                         \everypar{}%
                 71
                 72
                                         \addpenalty \interlinepenalty
                 73
                                       \fi
                 74
                                       \vskip\intextsep
                 75
                                       \box\@currbox
                 76
                                       \penalty\interlinepenalty
                 77
                 78
                                       \vskip\intextsep
                                       \ifnum\outputpenalty<-\@Mii \vskip-\parskip \fi
                 79
                 80
                                       \outputpenalty\z0
                 81
                                       \@inserttrue
                                     \fi
                 82
                                   \fi
                 83
                                   \if@insert\else\@addtotoporbot\fi
                 84
                                 \fi
                 85
                               \fi
                 86
                             \fi
                 87
                           \fi
                 88
                 89
                         \fi
                 90
                       \fi
                 91
                       \if@insert\else\@resethfps\@cons\@deferlist\@currbox\fi
                 92
                     \fi
                 93 }
                フロートを保持しているリスト変数の修正。
\@addtotoporbot
                 94 \def\@addtotoporbot{%
                     \@getfpsbit \tw@
                 95
                96
                     \ifodd\@tempcnta
                       \@flsetnum\@topnum
                 97
                       \ifnum\@topnum>\z@
                 98
                         \@tempswafalse
                100
                         \Oflcheckspace\Otoproom\Otoplist\LOtoplist\ROtoplist
```

```
101
                         \if@tempswa
                           \@bitor\@currtype{\@midlist\L@botlist\R@botlist}%
                 102
                 103
                           \if@test\else
                 104
                             \if@firstcolumn
                               \@flupdates \@topnum \@toproom \L@toplist
                 105
                 106
                               \@flupdates \@topnum \@toproom \R@toplist
                 107
                 108
                             \fi
                             \@inserttrue
                 109
                           \fi
                 110
                          \fi
                 111
                 112
                        \fi
                 113
                      \fi
                 114
                     \if@insert\else\@addtobot\fi
                 115 }
      \@addtobot フロートを保持しているリスト変数の修正。
                 116 \def\@addtobot{%
                     \@getfpsbit 4\relax
                 117
                     \ifodd\@tempcnta
                 118
                       \@flsetnum\@botnum
                 119
                 120
                       \ifnum\@botnum>\z@
                 121
                          \@tempswafalse
                 122
                         \@flcheckspace\@botroom\@botlist\L@botlist\R@botlist
                 123
                         \if@tempswa
                 124
                           \global\maxdepth\z@
                           \if@firstcolumn
                 125
                 126
                             \@flupdates \@botnum \@botroom \L@botlist
                 127
                           \else
                             \@flupdates \@botnum \@botroom \R@botlist
                 128
                 129
                 130
                           \@inserttrue
                 131
                          \fi
                 132
                       \fi
                 133
                     \fi
                 134 }
\org@addtonextcol 挿入に失敗したフロートや 'p' 指定のフロートを出力するのに、\@startcolumn で
  \@addtonextcol 用いられる。このパッケージでは、カラム幅よりも大きい幅を持つフロートに対し
                 ては、段抜きフロートリストとして出力するようにしている。
                 135 \let\org@addtonextcol\@addtonextcol
                 136 \def\@addtonextcol{%
                     \ifdim\wd\@currbox>\columnwidth
                 137
                 138
                       \@addtodblcol
                 139
                     \else
                 140
                        \org@addtonextcol
                 141
                     \fi
                 142 }
```

\@addtodblcol \@addtodblcol マクロは、フロートオブジェクトが現在ページに入るかどうかを確認し、入るのであれば \@addtodbltoporbot を呼び出す。そうでなければ、 \@dbldeferlist に登録する。

まず@insert フラグを偽にする。そして、フロートタイプを \@fpstype に得る。フロートタイプが 8 または 24 の場合、位置オプションは '!p' か 'p' だけであるので、無条件に \@dbldeferlist に加える。

```
143 \def\@addtodblcol{%
144 \begingroup
145 \@insertfalse
146 \@setfloattypecounts
147 \ifnum\@fpstype=8 % is only '!p'
148 \else
149 \ifnum\@fpstype=24 % is only 'p'
150 \else
```

そうでなければ、同タイプのフロートで未出力のものがあるかどうかを確認する。 同タイプのフロートでまだ出力していないものがある場合は、現在のフロートを出 力しない。ただし、同タイプであってもカラム幅のフロートについては考慮しない。 出力することができるのならば、\@addtodblbotortopを呼び出す。

```
\@bitor\@currtype{\@dbldeferlist}
         %\@bitor\@currtype{\@deferlist\@dbldeferlist}
152
         \if@test
153
154
          \else
155
            \@tempswafalse
            \@checkdblspace
156
           \if@tempswa
157
158
              \@addtodbltoporbot
159
           \fi
         \fi
160
161
       \fi
162
     \if@insert\else\@cons\@dbldeferlist\@currbox\fi
163
164
     \endgroup
165 }
```

\@addtodbltoporbot

まず、't'の指定があるかと、ページ上部に入れる数を越えていないかを確認する。

```
166 \def\@addtodbltoporbot{%
167 \@getfpsbit \tw@
168 \ifodd\@tempcnta
169 \@flsetnum\@dbltopnum
170 \ifnum\@dbltopnum>\z@
```

そして、ページ上部あるいは下部に同タイプのフロートが出力される可能性がある のかを調べる。二段組フロートは一段組フロートの上部に置かれることに注意。

```
171 \@bitor\@currtype{%
```

172 \L@toplist\R@toplist\L@botlist\@dblbotlist}

```
173 \if@test
174 \else
```

配置可能ならば、出力するだけのスペースがあるのかを確認する。

```
175 \@tempswafalse
```

176 \@dblflcheckspace \@dbltoproom \@dbltoplist

スペースがあれば、段抜きフロートが上部に占めることのできる高さから、その分を引く。また、上部に入れる段抜きフロートの数を減らし、上部段抜き用のフロートリストに登録をする。

```
177 \if@tempswa
178 \@tempdima-\ht\@currbox
179 \advance\@tempdima
180 -\ifx\@dbltoplist\@empty \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
181 \global\advance\@dbltoproom\@tempdima
182 \global\advance\@dbltopnum\m@ne
183 \@cons\@dbltoplist\@currbox
```

左カラムのときは、カラムの高さ \@colroom からフロート分を引く。

```
184 \if@firstcolumn
185 \advance\@colroom\@tempdima
186 \global\advance\@colroom\maxdepth
```

右カラムのときは、新規の段抜きフロート分だけでなく、これを挿入することによって、左カラムから移動してくるテキストの高さも引く。

```
\else
187
                \@tempdima\textheight
188
                \@chkdblfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
189
                \L@chkfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
190
                \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
191
                \setbox\z@=\vbox{\unvcopy\@leftcolumn}%
192
                \setbox\@ne=\vsplit\z@ to\@tempdima
193
194
                \advance\@colroom-\ht\z@
195
                \global\advance\@colroom-\dp\z@
196
             \fi
```

最後に、@insert フラグを真にする。

\@addtodblbot ページ下部に段抜きフロートを置くときも、上部と同じである。ただし、二段組フロートは最下部に置かれるので、他の出力用リストを調べる必要はないことが異なる。

```
204 \def\@addtodblbot{%
     \@getfpsbit 4\relax
     \ifodd\@tempcnta
207
       \@flsetnum\@botnum
       \ifnum\@botnum>\z@
208
209
         \@tempswafalse
         \@dblflcheckspace \@dbltoproom \@dbltoplist
210
         \if@tempswa
211
           \@tempdima-\ht\@currbox \advance\@tempdima
212
               -\ifx\@dblbotlist\@empty \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
213
214
           \global\advance\@dblbotroom\@tempdima
            \global\advance\@dblbotnum\m@ne
215
216
           \@cons\@dblbotlist\@currbox
217
           \if@firstcolumn
218
              \advance\@colroom\@tempdima
219
              \global\advance\@colroom\maxdepth
220
           \else
              \@tempdima\textheight
221
             \@chkdblfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
222
             \L@chkfloatht\advance\@tempdima-\@floatht
223
224
             \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
             \setbox\z@=\vbox{\unvcopy\@leftcolumn}%
225
             \setbox\@ne=\vsplit\z@ to\@tempdima
226
227
             \advance\@colroom-\ht\z@
228
             \global\advance\@colroom-\dp\z@
           \fi
229
230
           \@inserttrue
         \fi
231
       \fi
232
233
     \fi
234 }
```

1.4 フロートの高さを計算するマクロ

\@floatht \@floatht は、出力リストに格納されているフロートの高さを格納するのに用いる。235 **\global\newdimen\@floatht \@floatht\z@**

\@flcheckspace

```
236 \def \@flcheckspace #1#2#3#4{%
237
      \advance \@reqcolroom
     \if@twocolumn
238
239
       \if@firstcolumn
         \ifx #3\@empty \textfloatsep \else \floatsep \fi
240
241
       \else
242
         \ifx #4\@empty \textfloatsep \else \floatsep \fi
       \fi
243
244
     \else
        \ifx #2\@empty \textfloatsep \else \floatsep \fi
245
246
     \fi
```

```
247
      \ifdim \@colroom>\@regcolroom
         \ifdim #1>\ht\@currbox
248
           \@tempswatrue
249
250
         \else
           \ifnum \@fpstype<\sixt@@n
251
             \@tempswatrue
252
           \fi
253
254
         \fi
      \fi
255
256 }
```

\@dblflcheckspace 段抜きフロートがページ上部あるいは下部に占めることのできる割合を越えていないかをチェックする。越えていなければ \@tempswa を真にする。

```
257 \def\@dblflcheckspace#1#2{%
     \@tempdima=#1\relax
258
259
     \advance\@tempdima
        -\ifx #2\@empty \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
260
     \ifdim\@tempdima>\ht\@currbox
261
       \@tempswatrue
262
     \else
263
       \ifnum\@fpstype<\sixt@@n
264
         \advance\@tempdima\@textmin
265
         \if \@tempdima>\ht\@currbox
266
267
           \@tempswatrue
268
         \fi
269
       \fi
270
     \fi
271 }
```

\@checkdblspace 段抜きフロートと段抜きフロート間スペース(あるいは段抜きフロートとテキスト との間のスペース)を入れる余裕があるかを調べる。

まず、現在、組み立ててあるテキストの高さと、最小限入らなくてはならないテキストの量とを比較し、大きいほうを \@tempdima に格納する。右カラムにいるときは、左カラムのテキストの高さも加える。

272 \def\@checkdblspace{%

```
273 \@tempdima\@pageht\advance\@tempdima\@pagedp
274 \@tempdimb\textfraction\@colht
```

275 \ifdim\@tempdima<\@tempdimb\fi

276 \if@firstcolumn\else

277 \advance\@tempdima\ht\@leftcolumn

279 \fi

そして、出力する予定のカラム幅フロートと段抜きフロートの高さを加える。この とき、段抜き用のフロートの高さは二倍する。

280 \L@chkfloatht\advance\@tempdima\@floatht

281 \R@chkfloatht\advance\@tempdima\@floatht

```
それから、現在のフロートの高さと必要なスペースを加える。このときも、それら
              の高さを二倍する。
                   \verb|\dtempdimb| ht @ currbox \advance \@tempdimb| dp \@currbox| \\
              283
              284
                   \advance\@tempdimb
                     \ifdim\@floatht>\z@ \dbltextfloatsep\else\dblfloatsep\fi
              285
                   286
               これらすべての要素分の高さが \textheight の 2 倍よりも小さければ、現在のフ
               ロートを置くことができると判断する。
              287
                   \ifdim\@tempdima>\tw@\textheight
              288
                     \@tempswafalse
              289
                   \else
              290
                    \@tempswatrue
              291
                   \fi
              292 }
  \tmp@comflelt 出力リストに格納されているフロートの高さを計るために用いる。それぞれ、
\tmp@comdblflelt \@comfelt, \@comdblfleltと同じだが、フロートの内容が失われないように\copy
               をしているのが異なる。
              293 \def\tmp@comflelt#1{%
                 \setbox\@tempboxa
                  \vbox{\unvbox\@tempboxa\copy #1\vskip\floatsep}%
              295
              296 }
              297 \def\tmp@comdblflelt#1{%
                 \setbox\@tempboxa
                 \vbox{\unvbox\@tempboxa\copy #1\vskip\dblfloatsep}%
              300 }
  \L@chkfloatht それぞれ、左カラムと右カラムに出力するフロートの高さを計算するのに用いる。
  \R@chkfloatht 計算結果は \@floatht に格納する。
              301 \def\L@chkfloatht{\@floatht\z@
                  \ifx\L@toplist\@empty\else
              303
                    \let\@elt\tmp@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\L@toplist
              304
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
                       \unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep
              305
              306
              307
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
                  \fi
              308
                  \ifx\L@botlist\@empty\else
              309
                    310
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
              311
                       \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
              312
              313
              314
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
```

\@chkdblfloatht\advance\@tempdima\tw@\@floatht

315

\fi

```
\global\@floatht\@floatht
             316
             317 }
             318 \def\R@chkfloatht\z@
                  \ifx\R@toplist\@empty\else
                    320
             321
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
                        \unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep
             322
                       }%
             323
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
             324
             325
                  \fi
                  \ifx\R@botlist\@empty\else
             326
                    \let\@elt\tmp@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\R@botlist
             327
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
             328
                        \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
             329
              330
                    331
                  \fi
             332
                  \global\@floatht\@floatht
             333
             334 }
              ページ上部と下部に出力する段抜きフロートの高さを計算し、結果を \@floatht に
\@chkdblfloatht
              格納する。
             335 \def\@chkdblfloatht{\@floatht\z@
                  \ifx\@dbltoplist\@empty\else
             336
             337
                    \let\@elt\tmp@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dbltoplist
             338
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
             339
                        \unvbox\@tempboxa
                        \vskip-\dblfloatsep
              340
                       \dblfigrule
             341
                       \vskip\dbltextfloatsep
             342
                       ጉ%
             343
                    344
                  \fi
             345
                  \ifx\@dblbotlist\@empty\else
             346
                    \let\@elt\tmp@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dblbotlist
             347
                    \setbox\@ne\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
             348
                       \vskip\dbltextfloatsep
             349
             350
                       \dblfigrule
             351
                       \unvbox\@tempboxa
             352
                       \vskip-\dblfloatsep
             353
                    \let\@elt\relax \advance\@floatht\ht\@ne \advance\@floatht\dp\@ne
             354
             355
                  \global\@floatht\@floatht
             356
             357 }
```

1.5 フロートとテキストのマージ

\@fixht \@fixht は、左カラムの高さを格納するのに用いる。 358 \global\newdimen\@fixht

 $\colone{thm} \colone{thm} \$

359 \global\newdimen\@rightfixht

\@combinefloats \@combinefloats は、カラム単位で、テキストとフロートをマージする。このマクロは右カラムのときに実行する。

360 \def\@combinefloats{%

361 %%\boxmaxdepth\maxdepth

362 \if@twocolumn

363 \if@firstcolumn

364 \else

左カラムのテキスト、上下のカラム幅フロート、上下の段抜きフロートの高さの合計を \@fixht に格納する。

365 \@fixht\ht\@leftcolumn \advance\@fixht\dp\@leftcolumn

366 \@chkdblfloatht \@tempdima\@floatht

367 \L@chkfloatht \advance\@tempdima\@floatht

\@fixht の高さが \textheight よりも大きい場合、テキストを分割し、入らない 部分を右カラムに移す。

369 \ifdim\@fixht>\textheight

左カラムに残す部分の高さを \@fixht に格納する。

370 \@fixht\textheight

371 \advance\@fixht-\@tempdima

372 \advance\@fixht\maxdepth

\@fixht 分のテキストをボックス0に格納する。

373 \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth

374 \setbox\z@=\vsplit\@leftcolumn to\@fixht

移動する部分は \@leftcolumn に残っているので、それを右カラム(\@outputbox)に入れる。また、ボックス 0 の内容を左カラムに戻す。

 $\verb| advance @fixht-| maxdepth| \\$

376 \Otempdima\baselineskip \advance\Otempdima-\topskip

 $\label{eq:continuous} $$377 \qquad \ensuremath{\texttt{\sc vbox}\@outputbox=\vbox}{\%}$$

378 \ifvoid\@leftcolumn

379 \else

380 \unvbox\@leftcolumn\vskip\@tempdima

381 \fi\relax

382 \unvbox\@outputbox}\% \vss moved from here

```
! Infinite glue shrinkage found in box being split.
       のエラーを起こすことがあるので削除した。
          日本語 TrX 開発コミュニティによる修正:この場所のすぐ上にあるコードの
       \unvbox\@outputbox の直後にあった vss をこちらに持ってきました。
                \setbox\@leftcolumn=\vbox to\@fixht{\unvbox\z@\vss}% to here (2017/05/01)
               \fi
       384
       左カラムのテキストサイズに左カラムに入るフロートの高さを加えることで、左カ
        ラムの高さを \@fixht に格納します。
       385
               \@fixht\ht\@leftcolumn
       386
                 \advance\@fixht\dp\@leftcolumn \advance\@fixht\@floatht
        日本語 TeX 開発コミュニティによる追加:右カラムについても同様に処理します。
        これで、古くからあった右カラムとフロートが重なるバグを解消しました。
               \@rightfixht\ht\@outputbox \advance\@rightfixht\dp\@outputbox
       387
               \@chkdblfloatht \@tempdima\@floatht
       388
               \R@chkfloatht \advance\@tempdima\@floatht
       389
       390
               \advance\@rightfixht\@tempdima
       391
               \ifdim\@rightfixht>\textheight
       392
                \@rightfixht\textheight
                \advance\@rightfixht-\@tempdima
       393
       394
                \advance\@rightfixht\maxdepth
                \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
       395
                \setbox\z@=\vsplit\@outputbox to\@rightfixht
       396
                \advance\@rightfixht-\maxdepth
       397
       398
                \unvbox\@outputbox
                \setbox\@outputbox=\vbox to\@rightfixht{\unvbox\z@\vss}%
       399
       400
               \fi
       401
               \@rightfixht\ht\@outputbox
                \advance\@rightfixht\dp\@outputbox \advance\@rightfixht\@floatht
       402
       左右、それぞれテキストとカラム幅フロートを組み立てる。
       403
               \ifx\L@toplist\@empty\else\L@cflt\fi
       404
               \ifx\L@botlist\@empty\else\L@cflb\fi
               \ifx\R@toplist\@empty\else\R@cflt\fi
       405
               \ifx\R@botlist\@empty\else\R@cflb\fi
       406
       407
        二段組でないときは従来どおりの動作をする。
       408
       409
               \ifx\@toplist\@empty\else\@cflt\fi
       410
               \ifx\@botlist\@empty\else\@cflb\fi
       411
           \fi
       412 }
\L@cflt 左カラムと右カラムを組み立てるのに用いる。
\L@cflb
\R@cflt
                                        13
\R@cflb
```

\@leftcolumn を作成するときに用いていた \vss が

日本語 TFX 開発コミュニティによる追加: 左カラムでは \@fixht、右カラムでは \@rightfixht の高さになるようにします。また、\@colht をこれらの高さに更新 します。

```
413 \def\L@cflt{%}
                                                      \let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\L@toplist
                                           414
                                                      \setbox\@leftcolumn\vbox to\@fixht{\boxmaxdepth\maxdepth
                                           415
                                           416
                                                                 \unvbox\@tempboxa
                                                                \vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep\unvbox\@leftcolumn
                                           417
                                                                \vss}%
                                           418
                                                       \let\@elt\relax
                                           419
                                                       \xdef\@freelist\L@toplist}\global\let\L@toplist\@empty
                                           420
                                           421
                                                       \@colht\@fixht
                                           422 }
                                           423 \left( L@cflb{\%} \right)
                                                      \let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\L@botlist
                                           424
                                                       \setbox\@leftcolumn\vbox to\@fixht{\boxmaxdepth\maxdepth
                                           425
                                           426
                                                                 \unvbox\@leftcolumn
                                                                \verb|\vskip| textfloatsep| botfigrule| unvbox| @tempboxa| vskip-|floatsep| botfigrule| unvbox| with textfloatsep| botfigrule| textfloatsep| textfloatsep|
                                           427
                                                                \vss}%
                                           428
                                           429
                                                     \let\@elt\relax
                                                      \xdef\@freelist\L@botlist}\global\let\L@botlist\@empty
                                           430
                                           431
                                                       \@colht\@fixht
                                           432 }
                                           433 \def\R@cflt{%
                                                     \let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\R@toplist
                                           434
                                           435
                                                      \setbox\@outputbox\vbox to\@rightfixht{\boxmaxdepth\maxdepth
                                           436
                                                                \unvbox\@tempboxa
                                                                \vskip-\floatsep\topfigrule\vskip\textfloatsep\unvbox\@outputbox
                                           437
                                                                \vss}%
                                           438
                                                      \let\@elt\relax
                                           439
                                                      \xdef\@freelist{\@freelist\R@toplist}\global\let\R@toplist\@empty
                                           440
                                           441
                                                      \@colht\@rightfixht
                                           442 }
                                           443 \ensuremath{\mbox{Mocflb{\mathbb{%}}}
                                                      \let\@elt\@comflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\R@botlist
                                           445
                                                       \setbox\@outputbox\vbox to\@rightfixht{\boxmaxdepth\maxdepth
                                           446
                                                                \unvbox\@outputbox
                                                                \vskip\textfloatsep\botfigrule\unvbox\@tempboxa\vskip-\floatsep
                                           447
                                                                \vss}%
                                           448
                                                      \let\@elt\relax
                                           449
                                                      \xdef\@freelist{\@freelist\R@botlist}\global\let\R@botlist\@empty
                                           450
                                                       \@colht\@rightfixht
                                           452 }
\@combinedblfloats テキストと段抜きフロートをマージする。このパッケージでは、ページ下部の段抜
                                              きフロートもマージするように拡張している。
```

```
453 %\def\@comdblflelt#1{\setbox\@tempboxa
```

^{454 %} \vbox{\unvbox\@tempboxa\box#1\vskip\dblfloatsep}}

```
455 %
456 \def\@combinedblfloats{%
     \ifx\@dbltoplist\@empty
458
       \let\@elt\@comdblflelt\setbox\@tempboxa\vbox{}\@dbltoplist
459
       \setbox\@outputbox\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
460
          \unvbox\@tempboxa
461
          \vskip-\dblfloatsep
462
463
          \dblfigrule
          \vskip\dbltextfloatsep
464
          \box\@outputbox}%
465
       \let\@elt\relax\xdef\@freelist{\@freelist\@dbltoplist}%
466
       \global\let\@dbltoplist\@empty
467
468
469
     \ifx\@dblbotlist\@empty
470
     \else
       471
       \setbox\@outputbox\vbox{\boxmaxdepth\maxdepth
472
          \box\@outputbox
473
          \verb|\vskip\db|| textfloatsep|
474
475
          \dblfigrule
          \unvbox\@tempboxa
476
477
          \vskip-\dblfloatsep
478
       \let\@elt\relax\xdef\@freelist{\@freelist\@dblbotlist}%
479
480
       \global\let\@dblbotlist\@empty
481
     \global\setbox\@outputbox\vbox to\textheight{\unvbox\@outputbox}%
482
483 }
```

1.6 二段組の出力

\if@balance 左右のカラムを均等にして出力するかどうかを示すフラグ。

484 \newif\if@balance \@balancefalse

\@outputdblcol 左右のカラムを連結し、出力するのは \@outputdblcol が行なう。このパッケージでは、左右のカラムを均等に分割するためのルーチンを加えてある。

 $485 \newbox\0combinebox$

左カラムを組み立てただけの時点では、それを \@leftcolumn に格納するだけで出力はしない。

```
486 \def\@outputdblcol{%
487 \if@firstcolumn
488 \global\@firstcolumnfalse
489 \global\setbox\@leftcolumn\box\@outputbox
490 \@colht\textheight
491 \@chkdblfloatht\global\advance\@colht-\@floatht
492 \else
```

```
493
       \global\@firstcolumntrue
       \if@balance % 左右カラムを均等に分割
494
         \@tempdima\baselineskip
495
496
         \advance\@tempdima-\topskip
         % 連結
497
         \setbox\@combinebox=\vbox{%
498
             \unvbox\@leftcolumn\vskip\@tempdima\unvbox\@outputbox}%
499
         \@tempdima\ht\@combinebox
500
         \advance\@tempdima\dp\@combinebox
501
         \divide\@tempdima\tw@
502
         % 分割
503
         \vbadness=\@M \splittopskip=\topskip \splitmaxdepth=\maxdepth
504
         \setbox\@leftcolumn=\vsplit\@combinebox to\@tempdima
505
         \setbox\@outputbox=\vtop{\unvbox\@combinebox}
506
507
         \setbox\@leftcolumn=\vtop{\unvbox\@leftcolumn}
       \fi
508
       %整形
509
       \@tempdima\ht\@leftcolumn
510
       \setbox\@outputbox\vbox to\@tempdima{%
511
         \hb@xt@\textwidth{%
512
513
           \hb@xt@\columnwidth{%
              \vbox to\@tempdima{\box\@leftcolumn\vss}\hss}%
514
515
           \vrule width\columnseprule
516
517
           \hfil
518
           \hb@xt@\columnwidth{%
              \vbox to\@tempdima{\box\@outputbox\vss}\hss}%
519
         }%
520
521
         \vss
       }%
522
       \@combinedblfloats
523
       \@outputpage
524
525
       \begingroup
526
         \@dblfloatplacement
527
         \@startdblcolumn
528
         \@whilesw\if@fcolmade \fi{\@outputpage\@startdblcolumn}%
529
       \endgroup
530
     \fi
     \global\@balancefalse
531
532 }
```

\@startdblcolumn

二段組を開始するとき、まだ出力をしていないフロートを出力する。それらは \sdblcolelt を通じて、\@addtonextcol で出力される。このパッケージでは、カラムの高さを \textheight からフロートの高さを引いたものに設定するように再定義する。

```
533 \def\@startdblcolumn{%
534 \global\@colht\textheight
535 \@tryfcolumn\@dbldeferlist
```

```
536
                  \if@fcolmade
             537
                  \else
                     \begingroup
             538
             539
                       \let\reserved@b\@dbldeferlist
                       \global\let\@dbldeferlist\@empty
             540
                       \let\@elt\@sdblcolelt
             541
                       \reserved@b
             542
             543
                    \endgroup
             544
                  \fi
                  \@chkdblfloatht
             545
                  \global\advance\@colht-\@floatht
             546
             547 }
             出力フロート用リストの初期化をするために、\@doclearpage を再定義する。
\@doclearpage
             548 \def\@doclearpage{%
                  \ifvoid\footins
             549
                     \setbox\@tempboxa\vsplit\@cclv to\z@ \unvbox\@tempboxa
             550
             551
                     \setbox\@tempboxa\box\@cclv
             552
                     \xdef\@deferlist{%
                        \L@toplist\R@toplist\L@botlist\R@botlist\@deferlist}%
             553
                     \global\let\L@toplist\@empty % changed from \@toplist
             554
                     \global\let\R@toplist\@empty % added
             555
                     \global\let\L@botlist\@empty % changed from \@botlist
             556
                     \global\let\R@botlist\@empty % added
             557
             558
                     \global\@colroom\@colht
                     \ifx\@currlist\@empty
             559
                     \else
             560
                       \@latexerr{Float(s) lost}\@ehb
             561
             562
                         \global\let\@currlist\@empty
                    \fi
             563
                    \@makefcolumn\@deferlist
             564
                    565
             566
                    \if@twocolumn
                      \if@firstcolumn
             567
                        % added \@dblbotlist
             568
                        \xdef\@dbldeferlist{\@dbltoplist\@dblbotlist\@dbldeferlist}%
             569
             570
                         \global\let\@dbltoplist\@empty
             571
                         \global\let\@dblbotlist\@empty % added
             572
                         \global\@colht\textheight
             573
                        \begingroup
                          \@dblfloatplacement
             574
                          \@makefcolumn\@dbldeferlist
             575
                          \@whilesw\if@fcolmade \fi{\@outputpage
             576
                                                    \@makefcolumn\@dbldeferlist}%
             577
                        \endgroup
             578
                       \else
             579
                        \vbox{}\clearpage
             580
                       \fi
             581
                    \fi
             582
             583
                  \else
```

```
\setbox\@cclv\vbox{\box\@cclv\vfil}%
             584
             585
                     \@makecol\@opcol
             586
                    \clearpage
             587
                  \fi
             588 }
              \@dblbotroomとdblbotnumberを初期化するために\@topnewpageを再定義する。
\@topnewpage
             589 \long\def\@topnewpage[#1]{%
                  %\@nodocument
             590
                  \verb|\currbox|\@freelist{}{}%
             591
                  \global\setbox\@currbox
             592
                     \color@vbox
             593
             594
                       \normalcolor
                       \vbox{\hsize\textwidth
             595
                             \@parboxrestore
             596
                             \col@number\@ne
             597
                             #1%
             598
             599
                             \vskip-\dbltextfloatsep}%
             600
                     \color@endbox
                  \ifdim\ht\@currbox>\textheight
             601
                    \ht\@currbox\textheight
             602
                  \fi
             603
                  \global\count\@currbox\tw@
             604
                  \@tempdima-\ht\@currbox
             605
             606
                  \advance\@tempdima-\dbltextfloatsep
                  \global\advance\@colht\@tempdima
             607
                  \ifx\@dbltoplist\@empty
             608
             609
                     \@latexerr{Float(s) lost}\@ehb
             610
             611
                    \let\@dbltoplist\@empty
             612
                  \@cons\@dbltoplist\@currbox
             613
                  \global\@dbltopnum\m@ne
             614
                  \global\@dblbotnum\m@ne % added
             615
                  \ifdim\@colht<2.5\baselineskip
             616
             617
                    \@latex@warning@no@line {Optional argument of \noexpand\twocolumn
             618
                           too tall on page \thepage}%
             619
                     \@emptycol
             620
                    \if@firstcolumn
             621
                     \else
             622
                       \@emptycol
             623
                    \fi
             624
                  \else
                     \global\vsize\@colht
             625
                    \global\@colroom\@colht
             626
             627
                    \@floatplacement
             628
                  %\global\@dbltoproom\maxdimen
             629
                  %\global\@dblbotroom\maxdimen
             630
             631
                  %\@addtodblcol
```

632 }

\balancenewpage テキストを均等に分割して出力するためのマクロ。ただし、このマクロを用いた場 \balanceclearpage 合、そのページ内での \newpage や \clearpage コマンドが無効になることに注意。

 $634 \verb|\def|\balanceclearpage{\balancenewpage}|$

write\m@ne{}\vbox{}\global\@balancetrue\penalty-\@Mi}

 $636 \setminus endinput$

637 (/core)