CloudStack 故障排查手册

1.网络问题

1.1 VLAN 配置

1.1.1 高级隔离网络

如果使用 Advanced 区域配置,并使用 Isolated 隔离模式,则来宾流量类型的起止 vlan 段必须配置,否则在部署虚拟机时将会因为无法为来宾网络分配 vlan 号而失败。修改位置如下:



1.1.2 Hypervisor 支持

如果在配置物理网络时使用了 Hypervisor 流量标签的功能,则必须保证相应 Hypervisor 主机的网络配置上已经有相应标签,否则将导致主机添加失败。

XenServer 流量标签	使用默认网关
KVM 流量标签	使用默认网关
VMware 流量标签	使用默认网关
OVM traffic label	使用默认网关

1.2 安全组

XenServer 中使用安全组

如果 XenServer 版本高于或等于 6.1,不需要进行额外的补丁即可支持安全组。

如果 XenServer 版本小于 6.1,默认不支持安全组设置,需要管理员手动在每台 XenServer 主机上安装 CloudStack Securitygroup Package,即 CSP 安全组支持包。这个软件包可以在官方网站下载到,或者直接在 Google 或百度中搜索 xenserver-cloud-supp。

下载地址

XenServer 6.0.2:

http://download.cloud.com/releases/3.0.1/XS-6.0.2/xenserver-cloud-supp.tgz

XenServer 5.6 SP2:

http://download.cloud.com/releases/2.2.0/xenserver-cloud-supp.tgz

XenServer 6.0:

http://download.cloud.com/releases/3.0/xenserver-cloud-supp.tgz

如果 XenServer 版本高于或等于 6.1, XenServer 的 CSP 已经默认集成到了安装 ISO 文件中。

安装时,解压 tar 包并安装

tar xf xenserver-cloud-supp.tgz

xe-install-supplemental-pack xenserver-cloud-supp.iso

需要手动在主机上关闭 OVS(Open vSwitch),执行如下命令,完成后重启主机。 xe-switch-network-backend bridge

如果使用 XenServer6.1, 还需要执行下列命令

echo 1 > /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-iptables

echo 1 > /proc/sys/net/bridge/bridge-nf-call-arptables

保存配置,避免重启后失效。

sysctl -p /etc/sysctl.conf

修改配置如下

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 1

1.3 主机网络配置

创建 Zone 时,指定的管理网络 cidr,必须包含 Hypervisor 主机的 IP,否则将导致主机添加失败,可以通过修改 Pod 详情界面进行修改。

名称	TestPod
ID	1
网络掩码	255.255.255.0
起始 IP	192.168.6.180
结束IP	192.168.6.189
网关	192.168.6.254
分配状态	Enabled

2.主机连接问题

2.1 Hypervisor

2.1.1 XenServer

同一个 XenServer 集群中的所有 Hypervisor 主机应当保持 license 的一致,并且 license 没有过期,否则将无法添加和连接 XenServer 主机。

2.1.2 KVM

KVM 主机连接时通过 cloud-agent 服务,所以保证 KVM 主机上的 cloud-agent 服务开机启动,并且能够正常运行。包括相关联的 libvirtd、cggroup、cfconfig 等服务,也要配置成开机启动。

2.2 系统虚拟机

系统虚拟机与管理节点之间的通信通过 8250 端口实现,同时 NFS 等服务也需要开放相应端口。测试时可以直接关闭防火墙,但实际环境中,必须操作官方安装指南,配置 iptables,打开特定范围内的端口。

系统虚拟机密码: CloudStack4.2.x 之前版本,系统虚拟机默认用户名/密码为root/6m1ll10n

CloudStack4.3 的系统虚拟机升级为 64 位 (必须升级,否则无法创建虚拟机),系统虚拟机默认用户名/密码为

root/password

远程连接系统虚拟机

系统虚拟机的 SSH 服务默认端口为 3922,并且只能使用公钥方式远程登录,如果是 XenServer 或者 KVM 主机,在 Hypervisor 主机上执行如下命令即可登录:

ssh -i /root/.ssh/id_rsa.cloud -p 3922 root@CONTROL IP

上面的 CONTROL IP 对应虚拟机的控制网卡 IP, 一般是 UI 上的链接本地地址,

名称	r-869-VM
ID	869
状态	Running
网络 ID	204
公用IP地址	
来宾IP地址	192.168.6.245
链接本地 IP 地址	192.168.6.185

ID	721685a9-dcce-4ca9-a939-4efd68644dee
State	Running
Туре	Secondary Storage VM
Zone	HCM
Public IP Address	192.168.10.136
Private IP Address	20.0.0.236
Link Local IP Adddress	169.254.0.134

对 SSVM 和 CPVM,如果链接本地地址为空,可以使用私有 IP 地址进行连接

系统虚拟机的初始化配置

系统虚拟机模板中定制了 cloud-early-config 开机启动服务,它通过检测系统虚拟机所在的 Hypervisor,根据 Hypervisor 的不同按照不同的方式获得虚拟机的启动参数,根据启动参数中的配置,将系统虚拟机配置成不同类型。这个启动参数最终会持久化保存到系统虚拟机内部的/var/cache/cloud/cmdline 中,供系统虚拟机的相关服务启动时使用。

vRouter 的启动参数

```
root@r-930-VM:~# cat /var/cache/cloud/cmdline
template=domP name=r-930-VM eth0ip=10.10.19.253 eth0mask=255.255.255.0 gateway=
10.10.19.1 domain=cs1cloud.internal dhcprange=10.10.19.1 eth1ip=192.168.6.187 et
h1mask=255.255.255.0 mgmtcidr=192.168.6.0/24 localgw=192.168.6.254 type=dhcpsrvr
disable_rp_filter=true extra_pubnics=2 dns1=8.8.8.8 nic_macs=06:74:b4:00:1b:ae!
02:00:12:eb:02:6a
root@r-930-VM:~#
```

CPVM 的启动参数

```
root@v-865-UM:~# cat /var/cache/cloud/cmdline
template=domP_type=consoleproxy host=192.168.6.78 port=8250 name=v-865-UM premi
um=true zone=1 pod=1 guid=Proxy.865 proxy_vm=865 disable_rp_filter=true eth2ip=1
92.168.6.171 eth2mask=255.255.255.0 gateway=192.168.6.254 eth0ip=0.0.0 eth0mas
k=0.0.0 eth1ip=192.168.6.185 eth1mask=255.255.255.0 mgmtcidr=192.168.6.0/24 lo
calgw=192.168.6.254 internaldns1=8.8.8.8 dns1=8.8.8.8
root@v-865-UM:~# _
```

SSVM 的启动参数

```
root@s-867-UM: "# cat /var/cache/cloud/cmdline
template=domP type=secstorage host=192.168.6.78 port=8250 name=s-867-UM zone=1
pod=1 guid=s-867-UM resource=com.cloud.storage.resource.PremiumSecondaryStorageR
esource instance=SecStorage sslcopy=true role=templateProcessor mtu=1500 eth2ip=
192.168.6.170 eth2mask=255.255.255.0 gateway=192.168.6.254 public.network.device
=eth2 eth0mask=0.0.0.0 eth0ip=0.0.0.0 eth1ip=192.168.6.180 eth1mask=255.255.255.
0 mgmtcidr=192.168.6.8/24 localgw=192.168.6.254 private.network.device=eth1 eth3
ip=192.168.6.194 eth3mask=255.255.255.0 storageip=192.168.6.194 storagenetmask=2
55.255.255.0 storagegateway=192.168.6.254 internaldns1=8.8.8.8 dns1=8.8.8.8
root@s-867-UM: "# __
```

2.3 二级存储

二级存储的连接状态依赖于 SSVM 的运行,当 SSVM 启动出现问题或者 SSVM 的网络出现故障时,二级存储可能无法使用。

如果二级存储的状态为 Alert,一般情况下不影响虚拟机的创建和使用。

3.vRouter 问题

3.1 DHCP&DNS

来宾网络中虚拟机的 DHCP 和 DNS 默认由 vRouter 提供,通过 dnsmasq 服务提供小型内网的 DHCP。其配置文件为/etc/dhcphosts.txt 和/etc/dhcphopts.txt,并将用户虚拟机的主机名与 IP 的映射记录到了/etc/hosts,供 DNS 使用。

当虚拟机无法获取 IP 或者网络出现问题时,可以检查 dnsmasq 服务是否正常工作。

3.2 重置密码

CloudStack 中虚拟机的密码操作通过 vRouter 作为中转,当虚拟机的模板启动密码时,通过管理节点的脚本调用,将密码保存在 vRouter 的/var/cache/cloud/passwords 文件中,并通过 socat 启动服务监听用户虚拟机的请求,当虚拟机启动完成并且到 vRouter 的网络通畅后,通过 cloud-set-guest-password 服务向 vRouter 请求密码,并设置到本虚拟机上,设置成功后,通知 vRouter 将密码设置为 saved password。

因此,如果虚拟机的密码设置失败时,首先检查 vRouter 的网络是否正常工作,并且保证 vRouter 和用户虚拟机之间的网络是通畅的。

3.3 userdata

在 CloudStack 中,虚拟机的某些用户自定义加密数据是通过 vRouter 进行转发的,当 vRouter 支持 userdata 服务时,vRouter 会在虚拟机启动时,根据管理节点发来的命令,将虚拟机的用户信息保存到相应目录。用户虚拟机启动完成后,可以直接通过 HTTP 请求,将自己的数据取回来,并且 vRouter 会自动根据请求者的 IP 保证用户虚拟机只能拿到自己的 userdata,而不会是别人的 userdata,保证了安全性。

参考

http://note.youdao.com/share/?id=093a6a7209688b9212b79b4c88bda311&type=note

4.虚拟机启动问题

虚拟机部署时最常出现的异常就是 Unable to create a deployment for VM,但实际的异常原因是多方面的,例如:

cpu、内存、主存储的空闲容量及阈值限制;

主机状态:

网络可用性和剩余 IP;

vRouter、SSVM 是否正常工作:

VC、XenServer 等 API 工作超时。

如果出现了这个错误,可以参考第5章的日志分析过程,自行分析下原因,再找开发人员处理。

5.日志分析过程说明

5.1 日志位置及作用

5.1.1 管理节点日志

/var/log/cloud/management 目录有以下重要日志文件

localhost.log,CloudStack 自带的 tomcat 的启动日志。如果将 SkyFormRes、mcloud、rsg 等包部署到 CloudStack 启动目录导致 CloudStack 服务无法启动,可以从这个日志开始分析。api-server.log,CloudStack 的所有 API 请求及响应的记录日志,作用不是很大。

management-server.log,CloudStack 管理节点的核心日志,记录了完整的功能执行日志。

catalina.out,CloudStack 的完整日志,在 management-server.log 的基础上,一般会多出一些异常信息供分析使用。

管理节点上还有一个日志/var/log/cloud/setupManagement.log,但意义不大,是记录管理节点安装过程的日志。

5.1.2Hypervisor 主机

XenServer, /var/log/SMlog 目录, xensource.log 记录从管理节点发来的 API 请求及执行过程的日志。

KVM,/var/log/cloud/agent 目录下主要日志为 agent.log,一般是 KVM 使用的,记录了 KVM agent 的执行日志,可用于分析 KVM 故障问题

同时/var/log/cloud/setupAgent.log,类似管理节点的安装日志,记录了 agent 的安装过程,可以用于分析 KVM 主机的可用性(如网络、服务、安全组等设置的准备是否完成)。/var/log/libvirt/libvirtd.log,libvirt 的运行日志,可以用于辅助分析。

VMWare,可以直接从 vSphere 上看日志。

5.1.3 系统虚拟机日志

系统虚拟机上的日志有如下三个位置。

/var/log/cloud/cloud.out:服务启动日志,如果 cloud 服务无法启动,通常可以在这里找到出错原因

/var/log/cloud.log: cloud 服务的配置日志,根据 CPVM、SSVM、vRouter 的角色不同(从 cloud-early-config 脚本入手分析),进行不同的业务配置

/usr/loca/cloud/system/cloud.log: 系统虚拟机执行业务、与管理节点通信的日志记录。

/var/log/messges:系统虚拟机在执行脚本时(主要是 vRouter),会将 DHCP 设置、密码设置等操作的通信日志记录在系统日志中,

/var/log/dnsmasq: vRouter 使用,提供 DHCP、DNS 等服务时的工作日志

5.2 分析过程

主要从 management-server.log 中进行分析。

5.2.1 关键词

WARN, ERROR, Exception, Unable, Failed

虚拟机的主机名,这是因为在日志记录中,通畅使用虚拟机的主机名(i-账户 ID-虚拟机 ID-VM)而不是显示名。

UI上显示的错误信息,一般情况下 UI上显示的错误信息可以直接在日志中找到相应的记录,根据错误信息向前翻阅一些行数,可以找到为什么出现了错误信息。

Type of task that failed,这种信息通常是调用 Vmware 或者 XenServer 的 API 时产生的,比较容易定位出问题。

avoid set,这个错误出现在部署虚拟机时。当发现 avoid set 后,首先检查 avoid set 里面的主机、集群是否确实资源不足或者资源使用打到阈值上限,然后在出现 avoid set 日志的更前面几行,一般都可以找到这个集群、主机为什么在 avoid set 中。

5.2.2 分析过程 demo

比如说,销毁虚拟机时在 UI 上出现,



根据这条异常信息,搜索 managementserver.log,找到相应的 jobid 2014-07-24 04:11:08,193 DEBUG [cloud.async.AsyncJobManagerImpl] (Job-Executor-16:job-733) Complete async job-733, jobStatus: 2, resultCode: 530, result: Error Code: 530 Error text: Failed to destroy vm with specified vmId

根据 **job-733**,从头搜索 managementserver.log,从任务开始执行检查日志。一般,异步任务是这样开始的

2014-07-24 04:11:08,093 DEBUG [cloud.async.AsyncJobManagerImpl] (catalina-exec-25:null) submit async job-733, details: AsyncJobVO {id:733, userId: 2, accountId: 2, sessionKey: null,

instanceType: null, instanceId: 940, cmd: com.cloud.api.commands.DestroyVMCmd, cmdOriginator: null, cmdInfo: {"response":"json","id":"940","sessionkey":"dI1jJoW6/yIfl/xhAiTfm1FMogM\u003d","ctxUserId": "2","_":"1406189948366","ctxAccountId":"2","ctxStartEventId":"7462"}, cmdVersion: 0, callbackType: 0, callbackAddress: null, status: 0, processStatus: 0, resultCode: 0, result: null, initMsid: 345051249244, completeMsid: null, lastUpdated: null, lastPolled: null, created: null} 2014-07-24 04:11:08,166 DEBUG [cloud.async.AsyncJobManagerImpI] (Job-Executor-16:job-733) Executing com.cloud.api.commands.DestroyVMCmd for job-733

再向下搜索,直到找到异常 Exception 等关键字信息。

2014-07-24 04:11:08,182 WARN [cloud.vm.VirtualMachineManagerImpl] (Job-Executor-16:job-733) Unable to stop vm VM[User|i-2-940-VM]

2014-07-24 04:11:08,188 DEBUG [cloud.capacity.CapacityManagerImpl] (Job-Executor-16:job-733) VM state transitted from :Stopping to Running with event: OperationFailedvm's original host id: 49 new host id: 49 host id before state transition: 49

从日志信息可以看出,ID 为 49 的 Hypervisor 主机可能是问题根源,从 CloudStack 的界面上找到 ID 为 49 的主机,发现它的状态为 Disconnected



剩下的就是检查主机为什么是 Disconnected 了。

6.常见异常

6.1 管理节点服务启动异常

6.1.1: 清除所有日志后重启服务失败

/usr/sbin/tomcat6: line 30: /usr/share/cloud/management/logs/catalina.out: Permission denied 在清除所有日志文件后,偶尔会出现这个问题,chmod 777 catalina.out 之后,重启管理节点服务即可服务。

6.1.2: 使用 hostname 命令临时修改主机名,无法再启动

如果使用命令 hostname 临时修改主机名使 CloudStack 安装成功,下次启动时,就有可能导致 CloudStack 服务启动时因为主机名设置问题而启动失败,出现如下问题

net.sf.ehcache.CacheException: Unable to create CacheManagerPeerListener. Initial cause was localhost.localhost.cn: localhost.localhost.cn

修改/etc/hosts、/etc/sysconfig/network 文件中的主机名,并通过 hostname 命令临时使主机名生效,再次验证,如果启动成功,则重启机器。

6.1.3 数据库问题导致无法启动

如果服务在成功启动,但经过若干秒之后进程死掉了,通过命令 service cloud-management status 可以发现 OS 要求清理 process dead,but pid exists

通过查看 catalina.out 日志,可以发现如下错误

Unexpected exception:

com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.MySQLNonTransientConnectionException: Could not create connection to database server. Attempted reconnect 3 times. Giving up.

通常的原因是数据库服务没有正常启动或配置不正确

service mysqld restart 重新启动服务

将 mysqld 配置成开机启动,并且保证配置的用户名密码可以远程访问数据库

6.1.4 配置文件缺失导致无法启动

如果出现

Starting cloud-management: /etc/rc.d/init.d/tomcat6 line 191: /var/log/cloud-management/initd.log No Such File 错误。可以直接在在对应目录下创建一个空文件,然后重启服务即可。

6.2 模板问题

1、上传或下载模板时,可能会发生无法 Connection Refuse 或者连接不到网页之类的错误,发生此类错误,如果保证网络通畅,则可能是由于全局配置中的 secstorage.allowd.internal.sites 没有添加相关网络范围导致。

解决方案: 在全局配置中加入相关设置, 重启 ms, 将相关 zone 的 ssvm 破坏掉,等待系统 重建 ssvm

- 2、网络畅通, secstorage.allowd.internal.sites 正确配置, 但是依然无法上传或下载模板,可能的原因是由于 ssvm 的多个网卡都在同一网络中,会有几率导致 route 表中只有第一项可以正常通信,其他网卡 arp 无响应。此时状态是 ping ssvm 的 public ip 会不通解决方案:重启 ssvm 可以恢复网卡通信
- 3、网络畅通,secstorage.allowd.internal.sites 正确配置,也可以 ping 通 public ip,但是依然无法下载模板,提示权限错误,可能是由于 db 中的链接未过期删除,手动删除 update 表中的相关链接,然后重新登录 UI 点击下载模板,可以生成新的 url 并更新到 update 表中。

6.3 系统虚拟机问题

6.3.1 系统虚拟机无法创建

系统虚拟机无法创建,通常都是系统虚拟机模板的问题。如果主机、主存储、二级存储的 状态 都 是 Up ,则检查 template、 template_host_ref 和 template_spool_ref , storage_pool_host_ref,保证系统虚拟机创建的前提都是满足的。

6.3.2 SSVM 或者 vRouter 一直 Starting, 而 VC 上已经 Running

SSVM 如果一直是 Starting,并且没有自动重建,一般是因为使用的通信端口 8250 被封闭导致的,关闭防火墙试试。

vRouter 一直 Starting,有可能是使用的来宾网络的 vlan 没有在交换机上进行配置,导致 vlan 无法使用,有时删除路由规则可以解决问题。

参考资料

《CloudStack 安装-故障排查-英文版》,**有更多的分析例子** 《CloudStack 中国社区共享资料》,**常见异常的绝大多数来源** 《cloudstack 常见问题解答-20130123-ChinaCloud》