

NAT și lucrul avansat cu ACL-uri

19 martie 2015

Objective

- Ce este NAT
- ▶ Tipuri de translaţii
- ▶ Tipurile de NAT configurabile pe ASA
- Scenarii de implementare
- Nat-control
- Modalități de bypass NAT
- Lucrul avansat cu ACL-uri



Ce este NAT?

 NAT definește modul în care translatăm adrese private în adrese publice și invers


Welcome to NAT Trivia!!!

- Care sunt adresele private?
 - □ Clasa A: 10.0.0.0/8: 16,777,214 hosturi
 - □ Clasa B: 172.16.0.0/12: 1,048,574 hosturi
 - □ Clasa C: 192.168.0.0/16: 65,534 hosturi
- Adresele private sunt definite în RFC 1918
- Funcție de nivelul din stiva OSI la care se operează există 2 tipuri de translație:
 - NAT (Network Address Translation) nivelul 3
 - PAT (Port Address Translation) nivelul 4



NAT – Inside NAT

- Funcție de direcția în care se face translatarea:
 - Inside NAT adresele din LAN sunt translatate la adrese din WAN
 - Outside NAT adresele din WAN sunt translatate la adrese din LAN
- Inside NAT




- Firewall-ul modifică doar antetul de nivel 3 pentru a face NAT
- De obicei se folosesc adrese din același pool public pentru NAT și pentru adresa de pe interfața de outside a ASA



NAT – Outside NAT

- Outside NAT
 - este de fapt NAT bidirecțional
 - se traduce adresa sursă a pachetelor ce vin din extern



 Folosit în cazul în care se dorește ca hosturile din exterior să pară că sunt în interiorul rețelei



Mituri NAT


- "NAT conservă adrese"
 - ☐ Fiecare adresa privată este translatată într-o unică adresă publică
- "NAT este un mecanism de securitate"
 - Funcționalitatea de securitatea rețelei din NAT este o consecință, nu un obiectiv al designului
 - Nu este de obicei recomandat designul securității inside-outside pe baza NAT
 - Există alt dizpozitiv care din punct de vedere al securității îndeplinește aceeași funcție ca NAT: **stateful firewall**
 - Un stateful firewall are şi funcţii suplimentare (Application Inspection etc.)
- ▶ Totuși, la nivel psihologic, NAT este considerat un mecanism de securitate de multe companii
 - Unul din motivele puternice pentru care există adrese private în IPv6



Terminologie NAT

- ▶ Atenție la terminologia NAT, este destul de diversă.
 - Ce este SNAT?
 - Inside NAT
 - Ce este DNAT?
 - > Un concept numit port-forwarding/port-redirection, nu outside NAT

Terminology






PAT

- Port address translation
 - □ Permite translatarea de foarte multe adrese private, folosind o singură adresă publică
- Pentru că nu se mai poate face mapare 1-1 la nivel 3, se face la nivel 4
- Fiecare pereche (IP_intern, port_intern) este mapată la (IP_extern, port_extern)
- În mod implicit procesul de PAT va încerca să mapeze portul intern pe același port extern
 - □ Dacă portul extern a fost însă mapat la o translatare anterioare, se mapează pe un port random
- Mapările PAT se rețin în memoria firewall-ului și sunt folosite pentru a identifica traficul de întoarcere și a îl translata înapoi



Exemplu de funcționare

- Pentru adresa translatată se poate folosi:
 - Adresa de pe interfaţa fizică
 - O adresă publică nealocată pe o interfață fizică



- Pentru protocoalele connection-oriented, firewall-ul șterge translatarea din memorie odată cu încheierea conexiunii
- Pentru protocoalele conectionless fiecare intrare are un timeout



Connection vs Translation

- Atenție, cele două sunt concepte diferite pentru un firewall
- Scenariu: un utilizator descarcă o pagina web, transmite IM cu un prieten și descarcă mailurile în clientul de mail.
- Câte conexiuni reţine firewall-ul în memorie?
 - □ 3 (posibil mai multe funcție de protocoalele folosite)
- Câte translatări NAT(nivel 3) reţine firewall-ul în memorie?
 - **1**








Configurații NAT pe Cisco ASA

Procesarea pachetelor - inside


 Ordinea operațiilor de mai jos este realizată pentru ASA OS 8.0 (versiunea folosită în laborator)





Procesarea pachetelor - outside

 Ordinea operațiilor de mai jos este realizată pentru ASA OS 8.0 (versiunea folosită în laborator)





ASA OS 8.3 – Real IP

- Noua versiune 8.3 a introdus un feature numit "Real IP"
- Problema: dacă se schimbă ceva în politicile NAT trebuie ca administratorul să schimbe și celelalte politici de firewall (ACLuri, application inspection etc.)
- ▶ În 8.3, ASA realizează NAT înainte de procesarea ACL-ului de pe interfața pe care intră pachetul
- Astfel administratorul poate defini ACL-urile și alte configurații direct cu IP-urile reale din LAN



Tipuri de NAT


▶ ASA definește 5 tipuri de NAT:





Static NAT

- Un IP privat este întotdeauna tradus în același IP public
- Intrarea în tabela NAT este statică (nu face age-out)
- În ce scenariu avem nevoie de Static NAT?



Când avem un server în DMZ cu adresă privată, ce trebuie accesat din exterior oricând, cu aceeași adresa publică

```
Waters(config)# static (inside,outside) 209.100.65.7 192.168.10.10 netmask 255.255.255
```



Static NAT – setări avansate

- Comanda static suportă și setarea limitelor de conexiune TCP/UDP pentru pachetele translatate
 - Comanda de mai jos setează numărul de conexiuni TCP și UDP la 1000 și numărul de conexiuni embryonic la 100

```
Waters(config)# static (inside,outside) 209.100.65.7
192.168.10.10 netmask 255.255.255.255 tcp 1000 100 udp 1000
```



Static NAT – setări avansate

 Comanda de mai jos elimină funcționalitate de randomizare a ISNului unei conexiuni

```
Waters(config)# static (inside,outside) 89.141.99.1 89.141.99.1 netmask 255.255.255.255 norandomseq
```


- Când ar fi util dezactivarea acesteia?
 - Când funcționează o schemă de autentificare ce folosește MD5 (BGP)



Outside NAT

Comanda static poate fi folosită și pentru outside NAT


```
Waters(config)# static (outside,inside) 192.168.10.30 209.100.65.10 netmask 255.255.255
```





Dynamic NAT

- Traduce X adrese private în X adrese publice
- Una din soluțiile posibile pentru un scenariu în care traficul nu conține porturi la nivelul 4 (GRE, Reliable Datagram Protocol, Data Delivery Protocol, etc)




```
Waters(config)# nat (inside) 1 192.168.10.0 255.255.255.0
Waters(config)# global (outside) 1 209.100.65.2-209.100.65.254
  netmask 255.255.255.0
```

- Comanda nat definește interfața de ingress pentru traficul ce trebuie tradus alături de rețeaua ce va fi tradusă
- Comanda global definește interfața de egress pentru traficul ce trebuie tradus alături de pool-ul de adrese publice în care se va face traducerea



Dynamic NAT – două rețele




```
Waters(config)# nat (inside) 1 192.168.10.0 255.255.255.0
Waters(config)# nat (inside) 2 192.168.20.0 255.255.255.0
Waters(config)# global (outside) 1 209.100.65.2-209.100.65.120
netmask 255.255.255.0
Waters(config)# global (outside) 2 209.100.65.121-209.100.65.254
netmask 255.255.255.0
```

Identificatorul din nat și global este folosit pentru a face legătura dintre cele două comenzi



Dynamic NAT – noțiuni avansate

Pentru fiecare conexiune ce face match pe o comanda nat, trebuie să existe cel puţin o comandă global cu acelaşi ID



```
Waters(config)# nat (inside) 1 192.168.10.0 255.255.255.0
Waters(config)# nat (dmz) 1 172.16.0.0 255.255.255.0
Waters(config)# global (outside) 1 209.100.65.2-209.100.65.254
   netmask 255.255.255.0
```

In topologia de mai sus nu funcționează comunicare între 2 dintre cele 3 rețele din cauza configurației NAT. Care este aceasta?



Dynamic NAT – problem solved

- Configurația corectă pentru a oferi accesul
 - Inside > DMZ
 - DMZ > Outside
 - Inside > Outside
- este...






192.168.10.1/24



209.100.65.1/24




172.16.0.1/24



Port address translation

 Folosit pentru a translata mai multe adrese private într-o singură adresă publică




sau

```
Waters(config)# nat (inside) 1 192.168.10.0 255.255.255.0
Waters(config)# global (outside) 1 interface
```



Static PAT

- Este de fapt port forwarding/port redirection
- Se aplică pentru traficul care vine de la o interfață cu nivel de securitate mic la o interfață cu nivel de securitate mare




```
Waters(config)# static (dmz,outside) tcp 209.100.65.1 www 172.16.0.10 www netmask 255.255.255
```

 Redirectarea se poate face către orice port al oricărei stații din rețeaua internă/DMZ



Policy NAT/PAT

Funcție de sursă și destinație se pot aplica translații diferite



```
Waters(config)# access-list policy_PAT1 permit ip host
   192.168.10.10 host 89.76.213.2
Waters(config)# access-list policy_PAT2 permit ip host
   192.168.10.10 host 141.85.78.99
Waters(config)# nat (inside) 1 access-list policy_PAT1
Waters(config)# nat (inside) 2 access-list policy_PAT2
Waters(config)# global (outside) 1 209.165.100.226
Waters(config)# global (outside) 2 209.165.100.227
```




Nat-Control

- Comanda nat-control specifică blocarea explicită de către ASA a traficului ce nu este identificat prin nici o comanda nat
- ▶ Înainte de versiunea 7.x era *enabled* în mod implicit
- Explicație 1: o funcționalitate de securitate care pleacă de la ideea că orice trafic ce încearcă să iasă din rețea ocolind regulile de NAT ale administratorului (spoof) trebuie blocat
- Explicație 2: o funcționalitate de securitate care ajută blocarea traficului pentru care administratorul a omis să configureze NAT sau a făcut configurații incorecte



NAT bypass


- ▶ Când nat-control este activat trebuie să existe o metodă de a putea face o excepție și a trece totuși trafic fără a aplica NAT
- Chiar și fără nat-control există situații când dorim bypass la NAT pentru anumite comunicații
- Există două metode:
 - Identity NAT
 - NAT Exemption





Identity NAT


▶ Identity NAT se configurează folosind identificatorul special "0"



```
Waters(config)# nat-control
Waters(config)# nat (inside) 1 192.168.10.0 255.255.255.0
Waters(config)# global (outside) 1 209.100.65.2-209.100.65.254
   netmask 255.255.255.0
Waters(config)# nat (inside) 0 192.168.10.10 255.255.255.255
```



NAT Exemption




Scenariu:

- Administratorul are adresare privată atât în LAN cât și în DMZ
- Administratorul dorește să ofere acces la NET din LAN și DMZ
- Administratorul are un server de mail în LAN și unul public în DMZ
- Administratorul nu dorește ca traficul între cele 2 servere să fie trecut prin NAT indiferent de serverul care inițiază comunicarea



NAT Exemption



```
Waters(config)# access-list Email_Servers extended permit ip
  host 192.168.10.10 host 172.16.10.10


Waters(config)# nat (inside) 0 access-list Email_Servers
Waters(config)# nat (inside) 1 192.168.10.0 255.255.255.0

Waters(config)# nat (dmz) 1 172.16.10.0 255.255.255.0

Waters(config)# global (outside) 1 interface
```

Ordinea operațiilor NAT

La procesarea NAT, firewall-ul ASA aplică următoarele priorități





Verificarea tabelei de translații

Tabela este numită "xlate" în ASA OS

```
Waters#show xlate
1 in use, 2 most used
Global 209.100.65.1 Local 192.168.10.10
```

Mai multe informații prin cuvântul cheie "detail"

```
Waters# show xlate detail
1 in use, 3 most used
Flags: D - DNS, d - dump, I - identity, i - dynamic, n - no random, r -
   portmap, s - static
NAT from inside:192.168.10.10 to outside:209.100.65.1 flags i
```



Verificarea tabelei de translații

```
Waters# show local-host
Interface inside: 1 active, 1 maximum active, 0 denied
local host: <192.168.10.10>,
    TCP flow count/limit = 1/unlimited
    TCP embryonic count to (from) host = 0 (0)
    TCP intercept watermark = unlimited
    UDP flow count/limit = 0/unlimited
 Xlate:
   PAT Global 209.165.200.225(1024) Local 192.168.10.10(11085)
 Conn:
  TCP out 209.165.200.240:23 in 192.168.10.10:11085 idle 0:00:13 bytes
  87 flags UIO
```

 Comanda arată atât conexiuni cât și translatări, atât cele de management cât și cele rutate





Lucrul avansat cu ACL-uri

ACL refresher

Definirea unui ACL

```
Waters(config)#access-list exemplu line 1 extended deny tcp 192.168.1.0
   255.255.255.0 any eq 80
Waters(config)#access-list exemplu line 2 extended deny tcp 192.168.1.0
   255.255.255.0 any eq 25
Waters(config)# access-list exemplu line 10 extended permit ip any any
```

Aplicarea unui ACL pentru filtrare

```
Waters(config)# access-group exemplu in interface outside
```

Afișarea unui ACL

```
Waters(config)# sh access-list
```



Editarea unui ACL

Se dă următorul ACL

```
Waters(config)# sh access-l
access-list exemplu; 5 elements
access-list exemplu line 1 extended deny tcp 192.168.1.0
  255.255.255.0 any eq www (hitcnt=0) 0xeb5a9c13
access-list exemplu line 2 extended deny tcp 192.168.1.0
  255.255.255.0 any eq smtp (hitcnt=0) 0xc8a35917
                                                              insert
access-list exemplu line 3 extended deny udp any any (hitcht=0)
  0 \times 9697394d
access-list exemplu line 4 extended deny icmp any any echo
  (hitcnt=0) 0x4992c99e
access-list exemplu line 5 extended permit ip any any
  (hitcnt=0) 0x51092e5b
```

Se dorește adăugarea unei intrări între linia 2 și 3



Editarea unui ACL

La introducerea unei linii ce deja există, se face shiftare în ACL

```
Waters(config)# access-list exemplu line 3 extended permit udp
 any any eq 520
Waters(config)# sh access-1
access-list exemplu; 6 elements
access-list exemplu line 1 extended deny tcp 192.168.1.0
  255.255.255.0 any eq www (hitcht=0) 0xeb5a9c13
access-list exemplu line 2 extended deny tcp 192.168.1.0
 255.255.255.0 any eq smtp (hitcnt=0) 0xc8a35917
access-list exemplu line 3 extended permit udp any any eq rip
  (hitcnt=0) 0x48551218
access-list exemplu line 4 extended deny udp any any (hitcht=0)
 0 \times 9697394d
access-list exemplu line 5 extended deny icmp any any echo
  (hitcnt=0) 0x4992c99e
access-list exemplu line 6 extended permit ip any any
  (hitcnt=0) 0x51092e5b
```



Comentarea unui ACL

```
Waters(config)# access-list exemplu line 3 remark Linia
 urmatoare permite RIP
Waters(config)# sh access-1
access-list exemplu; 6 elements
access-list exemplu line 1 extended deny tcp 192.168.1.0
  255.255.255.0 any eq www (hitcht=0) 0xeb5a9c13
access-list exemplu line 2 extended deny tcp 192.168.1.0
 255.255.255.0 any eq smtp (hitcht=0) 0xc8a35917
access-list exemplu line 3 remark Linia urmatoare permite RIP
access-list exemplu line 4 extended permit udp any any eq rip
  (hitcnt=0) 0x48551218
access-list exemplu line 5 extended deny udp any any (hitcnt=0)
 0 \times 9697394d
access-list exemplu line 6 extended deny icmp any any echo
  (hitcnt=0) 0x4992c99e
access-list exemplu line 7 extended permit ip any any
  (hitcnt=0) 0x51092e5b
```



Ștergerea unui ACL


Se poate șterge o singură linie de oriunde din ACL

```
Waters(config)# no access-list exemplu line 5 extended deny udp
  any any
```

Sau întregul ACL



Overview





Cursul viitor...

- Application Inspection
 - □ Studiu de caz: Active FTP/Passive FTP
 - Putem permite un protocol fără a îl inspecta?
 - □ Ce se întâmplă dacă HTTP nu mai rulează pe portul 80?
 - Configurarea parametrilor DNS/SMTP
- ACL Object grouping





