

ANSIBLE - Configuration de WinRM WS2022

Auteur

Nom : [WEBER William]

1. Dépendances côté Ansible

Assurez-vous que les dépendances nécessaires sont bien installées sur la machine Ansible :

```
apt install python3-pip
pip install pywinrm[kerberos]
```

2. Génération d'un certificat auto-signé pour HTTPS

WinRM nécessite un certificat pour fonctionner en HTTPS. Exécute la commande suivante dans PowerShell (en tant qu'administrateur) :

```
New-SelfSignedCertificate -DnsName "SRV-AD01.itway.local" -
CertStoreLocation Cert:\LocalMachine\My
```

Le Thumbprint généré est nécessaire pour la configuration du listener HTTPS dans WinRM.

3. Configuration de WinRM pour HTTPS

Créer un listener HTTPS pour WinRM :

```
winrm create winrm/config/Listener?Address=*&Transport=HTTPS
'@{Hostname="SRV-AD01.itway.local";
CertificateThumbprint="EF12C1161A373B924E150B699AB6B0D3B79316F2"}'
```

Remplace le CertificateThumbprint par celui obtenu dans l'étape précédente.

4. Ouverture du port 5986 sur le pare-feu

Autoriser le trafic entrant pour WinRM via HTTPS :

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Windows Remote Management (HTTPS-In)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=5986
```

5. Vérification du listener

Vérifie que le listener HTTPS est bien actif :

```
winrm e winrm/config/Listener
```

6. Configuration d'Ansible pour l'accès à la machine Windows

Ajouter la configuration suivante dans le fichier `hosts.ini` (inventaire Ansible) :

```
[windows]
192.168.20.2

[windows:vars]
ansible_user=Administrator
ansible_password=Projet!WLC
ansible_port=5986
ansible_connection=winrm
ansible_winrm_server_cert_validation=ignore
ansible_winrm_transport=basic
```

7. Premier test de connexion Ansible

Test de communication avec la machine Windows :

```
ansible -i hosts.ini windows -m win_ping
```

Exemple d'erreur si l'authentification "basic" n'est pas activée :

```
192.168.20.2 | UNREACHABLE! => {  
  "changed": false,  
  "msg": "basic: the specified credentials were rejected by the server",  
  "unreachable": true  
}
```

8. Activation de l'authentification "basic"

Pour autoriser l'authentification "basic" sur le serveur Windows :

```
Set-Item -Force WSMan:\localhost\Service\Auth\Basic $true
```

9. Nouveau test depuis Ansible

Re-lancez le test de connexion :

```
ansible -i hosts.ini windows -m win_ping
```

Résultat attendu :

```
192.168.20.2 | SUCCESS => {  
  "changed": false,  
  "ping": "pong"  
}
```