

Stormshield - Configuration des Certificats

Auteur

Nom : [WEBER William]

Prérequis

- Une entrée DNS pointant vers le routeur doit être déclarée.
- Accès à l'interface Stormshield via les liens suivants :
 - <https://border-rt.itway.local/>
 - <https://dmz-rt.itway.local/>


1. Importer le Certificat Racine sur le Stormshield

La première étape consiste à importer le certificat de l'autorité racine de confiance (PKI interne).

Chemin d'accès : Configuration > Objets > Certificats et PKI

1. Cliquez sur **+ Ajouter** puis **Importer un fichier**.
2. Sélectionnez le certificat de l'autorité de certification (CA).
3. Importez-le.

Captures d'écran :



IMPORTER UN FICHIER DANS LA PKI

Fichier à importer:

...

Format du fichier:

☒ P12
☐ DER
☐ PEM

Mot de passe du fichier (si PKCS#12):

Éléments à importer:

☒ Tous
☐ Certificat(s)
☐ Clé(s) privée(s)
☐ CRL
☐ CA

☐ Écraser le contenu existant dans la PKI

✕ ANNULER

✓ IMPORTER

Le certificat apparaît désormais dans la liste.

2. Problèmes Rencontrés

L'utilisation d'un certificat **wildcard** (générique) n'a pas été possible pour le routeur.

- **Problème** : Il manquait dans le fichier de configuration `openssl.cnf` les lignes nécessaires à la génération correcte du certificat :

```
[ v3_req ]
keyUsage = critical, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
```

- **Solution** : Ces lignes ont été ajoutées manuellement au fichier de configuration.

3. Générer la CSR pour le Routeur `border-rt`

Pour toute demande de certificat, il est nécessaire de générer une **CSR** (Certificate Signing Request) :

```
openssl req -new -key /etc/myCA/private/wildcard.key.pem \
-out /etc/myCA/certs/border-rt.csr.pem \
-config /etc/myCA/openssl.cnf -reqexts v3_req \
-subj "/C=FR/ST=Vaucluse/L=Avignon/O=ItWay/CN=border-rt.itway.local"
```

4. Signer la CSR

Procédez à la signature de la CSR avec l'autorité interne :

```
openssl ca -batch -config /etc/myCA/openssl.cnf -extensions v3_req \
-days 365 -notext -md sha384 \
-in /etc/myCA/certs/border-rt.csr.pem \
-out /etc/myCA/certs/border-rt.cert.pem
```

5. Convertir le Certificat en P12 (Certificat + Clé)

Il est nécessaire de convertir le certificat signé au format `.p12` (ou `.pfx`), qui regroupe le certificat et la clé privée. Un mot de passe sera requis ; notez-le soigneusement.

Documentation complémentaire : [05.Certificat pour LDAPS sur l'AD]

```
openssl pkcs12 -export \
-out /etc/myCA/certs/border-rt.pfx \
-inkey /etc/myCA/private/wildcard.key.pem \
-in /etc/myCA/certs/border-rt.cert.pem \
-certfile /etc/myCA/cacert.pem
```

6. Importer le Certificat `.pfx` dans Stormshield

Importez le certificat dans la console d'administration Stormshield, au même endroit que le certificat de l'autorité. Indiquez le mot de passe du certificat.

- Répétez l'opération décrite à l'étape 1, cette fois pour le fichier `.pfx`.


7. Définir le Certificat à Utiliser

Pour assigner le certificat au portail captif :

Chemin d'accès : Configuration > Utilisateurs > Authentification > Portail Captif

1. Dans le champ **Serveur SSL**, sélectionnez le certificat nouvellement importé.
2. Appliquez les modifications.

Capture d'écran :



The screenshot shows a configuration interface for the 'Serveur SSL' (SSL Server) field. The label 'Certificat (clé privée):' (Certificate (private key):) is followed by a text input field containing the placeholder text 'Sélectionnez un certificat' (Select a certificate). To the right of the input field are two small buttons: a dropdown arrow and a close 'x' button.

Vous serez déconnecté : la connexion est désormais sécurisée et le certificat est **valide et reconnu**.

À Répéter

Cette procédure doit être **reproduite pour chacun des routeurs** concernés.
