

Configuration des VLANs + DHCP sur routeur Stormshield

#Stormshield

#vlan

#dhcp

Auteur : Léo Gauthier

Objectif

Cette documentation explique comment configurer des VLANs sur un routeur Stormshield afin de segmenter le réseau et attribuer des sous-réseaux distincts aux différentes entités.

Prérequis

- Un routeur Stormshield fonctionnel
- Un accès administrateur à l'interface de gestion du Stormshield
- Un switch gérant les VLANs
- Connaissance de l'adressage réseau utilisé

Plan d'adressage

Le port réseau utilisé pour les VLANs est **NET-VLAN** avec l'adresse de base : 192.168.0.0/24 . Voici les VLANs à créer :

VLAN Name	ID	Adresse réseau	DHCP
VLAN_NET-IT	10	192.168.10.0/24	10 à 20
VLAN_NET-SRV	20	192.168.20.0/29	Non
VLAN_NET-DIR	30	192.168.30.0/24	10 à 20
VLAN_NET-COM	40	192.168.40.0/24	10 à 20
VLAN_NET-PROD	50	192.168.50.0/24	10 à 20

Étapes de configuration

1. Accéder à l'interface d'administration

- Connectez-vous à l'interface web du Stormshield.
- Identifiez-vous avec un compte administrateur.

2. Création des VLANs

Après avoir créer une nouvelle interface parente, NET-VLAN sur le plan d'adressage 192.168.0.0/24 sur un port non utilisé.

Interface	Port	Type	État	Adresse IPv4
 NET-VLAN	6	Ethernet, 1 Gbit/s		192.168.0.1/24
 NET-IT_vlan10	6	VLAN, Identifiant 10, 1 Gbit/s		192.168.10.1/24
 NET-SRV_vlan20	6	VLAN, Identifiant 20, 1 Gbit/s		192.168.20.1/24
 NET-DIR_vlan30	6	VLAN, Identifiant 30, 1 Gbit/s		192.168.30.1/24
 NET-COM_vlan40	6	VLAN, Identifiant 40, 1 Gbit/s		192.168.40.1/24
 NET-PROD_vlan50	6	VLAN, Identifiant 50, 1 Gbit/s		192.168.50.1/24

- Allez dans **Configuration > Réseau > Interfaces**.
- Sélectionnez l'interface **NET-VLAN** avec clique droit puis ajouter VLAN
- Ajouter chaque VLAN avec les paramètres suivants :

Etat : **ON**

- **Nom** : VLAN_NET-IT, VLAN_NET-SRV, etc.

- **Commentaire**: Description du VLAN

- **Interface Parente** : NET-VLAN

- **Identifiant** : 10, 20, 30, 40, 50

- **Priorité(CoS)**: 0

- **Cette interface est** : Interne (protégée)

Plan d'adressage :

- **Adressage**: Dynamique/Statique

- **Adresse IPv4**: IP fixe (statique)

Adresse / Masque :

192.168.X.1/24 (en remplaçant le X par l'identifiant du vlan)

sauf pour le VLAN serveur qui est 192.168.20.1/29

Exemple VLAN_NET_IT

CONFIGURATION DE NET-IT_VLAN10

CONFIGURATION GÉNÉRALE

CONFIGURATION AVANCÉE

État

ON

Paramètres généraux

Nom:	NET-IT_vlan10
Commentaire:	
Interface parente:	NET-VLAN ▼
Identifiant:	10 ▲ ▼
Priorité (CoS):	0 ▲ ▼
Cette interface est:	☒ Interne (protégée) ☐ Externe (publique)

Plan d'adressage

Adressage:	☐ Plan d'adressage hérité du bridge ☒ Dynamique / Statique
Adresse IPv4:	☐ IP dynamique (obtenue par DHCP) ☒ IP fixe (statique)

[+ Ajouter](#) [X Supprimer](#)

Adresse / Masque	Commentaire
192.168.10.1/24	

Appliquer pour sauvegarder

3. Configuration du DHCP

1. Allez dans **Configuration > Réseau > DHCP > PLAGES D'ADRESSE** puis cliquer sur **"Ajouter"**
2. Créez une nouvelle plage DHCP pour les VLANs concernés (NET-IT, NET-DIR, NET-COM, NET-PROD) avec :
 - **Plage d'adresses** : Créer un objet "Plages d'adresses" nommé DHCP_NET-X_vlanX avec la plage que l'on souhaite, dans notre cas de 10 à 20.
 - **Passerelle** : 192.168.X.1 (peut être créée avec un objet réseau)
 - **DNS primaire** : dns1.google.com
 - **DNS secondaire** : dns2.google.com
 - **Nom de domaine** : Domaine par défaut

Exemple DHCP_NET-IT_vlan10

PLAGE D'ADRESSES

Rechercher... + Ajouter × Supprimer				
Plage d'adresses	Passerelle	DNS primaire	DNS secondaire	Nom de domaine
DHCP_NET-IT_vlan10	GW_NET-IT	default	default	Domaine par défaut
DHCP_NET-PROD_vlan50	GW_NET-PROD	default	default	Domaine par défaut
DHCP_NET-IT_vlan10	Nom de l'objet	DHCP_NET-IT_vlan10	default	Domaine par défaut
DHCP_NET-IT_vlan10	Plage d'adresses IPv4	192.168.10.10 à 192.168.10.20	default	Domaine par défaut