

2.Configuration du routage sur Stormshield

#Stormshield

#routage

#DMZ

Auteur : Léo Gauthier

Objectif

Cette documentation explique comment configurer le routage sur un routeur Stormshield afin de permettre l'accès depuis le VLAN IT vers la DMZ située sur un autre routeur (DMZ-RT), via le routeur principal (Border-RT).

Important

Un routeur Stormshield (Border-RT) correctement configuré;
Un routeur DMZ-RT connecté au routeur principal;
Une interface réseau pour la DMZ;
Un accès administrateur à l'interface de gestion du Stormshield.

Plan d'adressage

- Réseau DMZ : 172.16.1.0/29
- Passerelle DMZ (GW_DMZ_RT) : 172.16.2.2
- VLAN IT : 192.168.10.0/24
- Routeur principal (Border-RT) : Connecté aux VLANs internes et à DMZ-RT

Étapes de configuration

1. Accéder à l'interface d'administration

- Connectez-vous à l'interface web du routeur Stormshield (Border-RT).
- Identifiez-vous avec un compte administrateur.

2. Ajouter une route statique

1. Allez dans **Configuration > Réseau > Routage**.
2. Dans l'onglet **Routes statiques IPv4**, cliquez sur **" + Ajouter "**.
3. Configurez la route comme suit :
Etat : **ON**
 - **Réseau de destination** : Réseau_DMZ (172.16.1.0/29) qui peut être crée en tant qu'objet
 - **Interface** : DMZ
 - **Plan d'adressage** : 172.16.1.0/29
 - **Passerelle** : GW_DMZ_RT (172.16.2.2) qui peut être crée en tant qu'objet
 - **Commentaire** : Route vers la DMZ**Appliquez la configuration.**

3. Configuration des règles de pare-feu

1. Allez dans **Politique de filtrage > Filtrage et NAT**
2. Ajoutez une nouvelle règle pour permettre l'accès depuis le VLAN IT vers la DMZ :
 - **Général**:
Etat : **ON**
 - **Action**:
-> passer
 - **Source** : VLAN_NET-IT (192.168.10.0/24)
 - **Destination** : Réseau_DMZ (172.16.1.0/29)
 - **Service** : Any

Appliquez la configuration.