Os-SET 底软平台和 Open-SET 开放运行平台 设计和使用说明

星 级:

版本/修订: V1.2

编	制		
亩	拉		

文档修订历史

版本	作者	版本变化对 象	变化内容描述	审核人	批准人	修订日期
V1.0	孙加伟		1、初始版本			2021/11/30
V1.1	孙加伟		1、支持模块化架构 2、O(pen)-SET 初版			2022/7/4
V1.2	孙加伟		1、对接 SSET 平台			2022/9/2

目 录

1	引.	言		1
	1.1	编写	写目的	1
	1.2	背景	롲	1
2	OS	ET 通	通用平台介绍	1
3	OS-	-SET	· · 底软平台	2
	3.1	平台	台结构	2
	3.2		· · · 译	
	3.2		编译方法	
	3.2	2.2	动态库说明	3
	3.3	调月	用方法	3
	3.4	环块	境要求	4
	3.5	安装	装包版本说明	4
	3.5	5.1	安装和卸载	4
	3.6	单方	元测试框架	5
4	OP	EN-S	SET 开放平台	9
	4.1	平台	台结构	9
	4.2	部等	署方式	10
	4.3	对担	接 SSET 平台	11
	4.4	通月	用开发接口	11
	4.5	Esl	_ 远程调用库	12
	4.6	OM	ΛAPP 范例	12
	4.6	5.1	在线模块查看	14
	4.6	5.2	OM 模块加载	15
	4.6	5.3	OM 模块卸载	15
	4.6	5.4	OM 模块重载	15

1 引言

1.1 编写目的

本文档的目的是从 OSET 平台需求出发,设计 V1.1 版本的整体方案,可分解出进行概要设计和详细设计的模块和子模块,定义各模块和子模块的功能,模块和子模块的关系,满足 OSET V1.1 版本的系统需求和软件设计需求。

本文档用于指导 OSET V1.1 版本的概要设计和详细设计文档,以及后续的集成测试。

1.2 背景

软件系统名称: OSET 通用平台


软件开发者: SSET 协议平台组

开发语言: C/C++、Python 等

硬件平台: X86 服务器

软件平台: Linux

2 OSET 通用平台介绍



为了实现各种不同体制协议的仿真和模拟,实现协议栈的模块化加载和迭代,减少操作系统对上层业务的影响,提高软件开发的统一性和可重用性,开发了OSET通用平台。

整个通用平台由 Os-SET 底软平台和 Open-SET 开放运行平台两部分构成。Os-SET 底层平台提供各种系统底层接口,实现底层系统和上层业务的隔离。Open-SET 平台是依托于 Os-

SET 底软平台开发的一款开放运行平台,整个平台全部采用模块化架构,支持模块的实时加载卸载,支持运行业务的实时弹缩,提供esl 远程调用库,支持 python、java 的跨语言直接调用,尽量避免使用中间件。此外整个平台都围绕开放原则开发,定义了简单通用的函数接口和模板,方便第三方开发和迭代。

3 Os-SET 底软平台

3.1 平台结构

注册	卸载	重载	CLI交互	同步/异步		同步/异步		増/删/改/查		増/删/改/查		増/删/改/查		注册	配置			
注加	山取	即取 里取 し		生产者	消费者	生产者	消费者	注册	託且									
	模块管理			rocke	etMQ	Kat	fka	MYSQI接口		Redi	s接口	mongo		Nacos				
	二次封装API																	
VC	nc 並 宓	山方答理	4. 2. 4. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	OCNET英I	立	?符串操作管3	田路路石	日志管理	信号量管理		orrno答理	epoll	select	FIFO/Ring	Hash	链表	树结构	
VC	VOS兼容		坟性旨 垤	OCKETE	人什旨坯	竹甲採作目	止 凹	口心旨垤	旧万里日坯	uulu旨坯	ellillo旨连	1/0	管理			数据结构管	理	
	C语言																	

Core 目录为核心目录,核心功能均在此目录开发,全部采用动态库提供给第三方。

平台目录结构如下



3.2 编译

3.2.1 编译方法

整个 OSET 工程可以独立安装,也可以作为外部工程被第三方工程 cmake 引用,视情况而定。独立安装时,编译使用 Cmake 外部编译,保持目录清洁。

1) cmake .. && make && make install

说明: cmake ...-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=路径地址
//若不指定路径,编译的文件会默认放在/usr/local/install/oset,建议使用默认目录。

```
drwxr-xr-x 4 root root    36 Nov 24 00:18 core1
drwxr-xr-x 3 root root    21 Nov 24 00:18 core2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 30 03:35 lib
[root@localhost oset]# pwd
/usr/local/install/oset
```

3.2.2 动态库说明

```
total 7368
                        118760 Jun 13 12:39 liboset-credis.so
rwxr-xr-x 1 root root
                        519984 Jun 13 12:39 liboset-crypt.so
 rwxr-xr-x l root root
                        306048 Jun 13 12:39 liboset-esl.so
 rwxr-xr-x l root root
                        326488 Jun 13 12:39 liboset-hiredis.so
            root root
                        578568 Jun 13 12:39 liboset-ipfw.so
            root
                 root
                        233448 Jun 13 12:39 liboset-mongo.so
            root
                 root
                        311368 Jun 13 12:39 liboset-nacos.so
                 root
            root
                        914328 Jun 13 12:39 liboset-nas5g.so
          1 root
                 root
                        266736 Jun 13 12:39 liboset-rocketmq.so
     xr-x 1 root root
                  root 3948792 Jun
                                   13
                                      12:39
```

Liboset.so oset base 动态库(日志、IO、线程、进程、内存管理、strings 等)

Liboset-xxx.so oset module 接口库

3.3 调用方法

默认不指定安装路径,安装在系统盘/usr/local/install/oset 目录下。

- cmake 工程:
 - ✓ Base 库引用:

FindOSET.cmake

include_directories(\${OSET_INCLUDE_DIRS})

link_directories(\${OSET_LIBRARIES})

✓ module 库引用:

FindOSET-XXX.cmake

include_directories(\${OSET_XXX_INCLUDE_DIRS })

link_directories(\${OSET_XXX_LIBRARIES})

● 源码调用:

头文件引用+接口函数调用

3.4 环境要求

1) 支持系统

Ubuntu20.04 64 位(推荐)

CentOS 7.4 64 位

2) 底软依赖库

autoconf-2.69.tar.gz
automake-1.15.tar.gz
gperftools.tar.gz
json-c-master.tar.gz
libcstl-2.3.0.tar.gz
libtool-2.4.2.tar.gz
libubox-master.tar.gz
libyaml-0.2.5.tar.gz
lksctp-tools-1.0.17.tar.gz
nacos-sdk-cpp.tar.gz
net-snmp-5.7.2.tar.gz
perl-5.16.3.tar.bz2
rocketmq-client-cpp-1.2.1.tar.gz

执行 SSET/tools/ sset_os_oset_depends.sh 脚本, 自动安装依赖。

3.5 安装包版本说明

Ubuntu20.04

root@zky-PowerEdge-R740:/usr/local/install/oset/lib# dpkg -l|grep oset ii oset 1.0.1-1

• Centos7.4

[root@localhost lib]# rpm -qa | grep oset oset-1.0.1-1.x86_64

软件版本号 (major.minor.release) - 辅助版本号 (.api)

3.5.1 安装和卸载

□ oset_1.0.1-1_amd64.deb 2022/1/12 21:15 DEB 文件 708 KB □ oset-1.0.1-1.x86_64.rpm 2022/1/12 21:15 RPM 文件 1,178 KB

安装新版本之前必须卸载旧版本!!!

3.5.1.1 Ubuntu20.04

查看安装包信息 dpkg-s oset

安装 dpkg -i oset_ X.X.X-X _amd64.deb

卸载 dpkg --purge oset

查看安装情况 dpkg -l | grep oset

帮助命令使用 dpkg --help

3.5.1.2 Centos7.6

查看安装包信息 rpm -qpi oset- X.X.X-X.x86_64.rpm

安装 rpm -ivh --nodeps oset- X.X.X-X.x86_64.rpm (忽略依赖问题)

卸载 rpm -evh oset

查看安装情况 rpm -qa | grep oset

帮助命令使用 rpm --help

3.6 单元测试框架

```
蓝色部分为底软初始化和相关配置; 红色部分为 abts 框架。
int main(int argc, const char *const argv[])
{
    int rv, i, opt;
    oset_getopt_t options;
    struct {
        char *log_level;
        char *domain_mask;
    } optarg;
    const char *argv_out[argc+2]; /* '-e error' is always added */
    abts_suite *suite = NULL;
    oset_pkbuf_config_t config;

    rv = abts_main(argc, argv, argv_out); //UT 框架入参初始化
    if (rv != OSET_OK) return rv;

    memset(&optarg, 0, sizeof(optarg));
    oset_getopt_init(&options, (char**)argv_out);
```

```
while ((opt = oset_getopt(&options, "e:m:")) != -1) {
         switch (opt) {
         case 'e':
              optarg.log_level = options.optarg;
              break;
         case 'm':
              optarg.domain_mask = options.optarg;
         case '?':
         default:
              fprintf(stderr, "%s: should not be reached\n", OSET_FUNC);
              return OSET ERROR;
    oset_core_initialize();
    oset_pkbuf_default_init(&config);
    oset_pkbuf_default_create(&config);
    atexit(terminate);
    rv = oset_log_config_domain(optarg.domain_mask, optarg.log_level);
    if (rv != OSET_OK) return rv;
    for (i = 0; alltests[i].func; i++) // 加载所有测试用例函数
         suite = alltests[i].func(suite);
    return abts_report(suite); //生成单元测试报告
}
const struct testlist {
    abts_suite *(*func)(abts_suite *suite);
} alltests[] = { //加载测试用例函数
    {test_list},
    {test_pool},
    {test_strings},
    {test_time},
    {test_conv},
    {test_log},
    {test_pkbuf},
    {test_memory},
    {test_rbtree},
```

```
{test_timer},
     {test_thread},
     {test_socket},
     {test_queue},
     {test_poll},
    {test_tlv},
     {test_hash},
     {test_uuid},
    {NULL},
};
abts_suite *test_list(abts_suite *suite)// 加载测试用例 case
     suite = ADD SUITE(suite)
     abts_run_test(suite, list_test1, NULL);
     abts_run_test(suite, list_test2, NULL);
     abts_run_test(suite, list_test3, NULL);
     abts_run_test(suite, list_test4, NULL);
     abts_run_test(suite, list_test5, NULL);
     abts_run_test(suite, list_test6, NULL);
     return suite:
```

1、使用说明:

```
Usage: ./base_UT [options] [test1] [test2] ...

Options:

-c filename : set configuration file
-e level : set global log-level (default:info)
-m domain : set log-domain (e.g. mme:sgw:gtp)
-d : print lots of debugging information
-t : print tracing information for developer
-h : show this message and exit
-v : turn on verbose in test
-q : turn off status in test
-x : exclute test-unit (e.g. -x sctp-test)
-l : list test-unit
```

- -l 显示测试用例函数
- -x 测试指定文件之外的其余用例
- -v 打出错 case 详细信息 (默认打开)
- -a 关闭进度显示
- -t 默认打开 trace 级别日志
- -d 默认打开debug 级别日志

-m log 模块 -e debug (设置部分模块打印日志级别,-m-e 配合使用) 整个单元测试框架默认使用 error 级别日志打印。

2、运行结果

```
root@localhost base_UI]# ./base_UI
                     : SUCCESS
list-test
pool-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
strings-test
time-test
                    : SUCCESS
conv-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
log-test
pkbuf-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
memory-test
                    : SUCCESS
rbtree-test
timer-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
thread-test
                    : SUCCESS
socket-test
                    : SUCCESS
queue-test
poll-test
                    : SUCCESS
tlv-test
                    : SUCCESS
hash-test
                    : SUCCESS
uuid-test
                     : SUCCESS
UT Report
                                 Result
                         Total
                                 All Pass
UT Lists
                            90
```

```
root@localhost base_UT]# ./base_UT
                    : SUCCESS
ist-test
oool-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
strings-test
ime-test
                    : SUCCESS
                    : -Line 120: Condition is false, but expected true
conv-test
ILED 1 of 7
og-test
                    : SUCCESS
okbuf-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
nemory-test
btree-test
                    : SUCCESS
                    : SUCCESS
imer-test
                    : SUCCESS
thread-test
                    : SUCCESS
ocket-test
queue-test
                    : SUCCESS
oll-test
                    : SUCCESS
lv-test
                    : SUCCESS
nash-test
                    : SUCCESS
uuid-test
                    : SUCCESS
                        Total
ailed Tests
                                 Fail
                                         Failed %
                                           14.29%
conv-test
```


2、断言集说明

● 判断整形相等或不等 ABTS_INT_EQUAL / ABTS_INT_NEQUAL

- 判断 size 相等(size_t 类型) ABTS SIZE EQUAL
- 判断字符串相等或不等 ABTS_STR_EQUAL/ABTS_STR_NEQUAL
- 判断指针相等或不为空 ABTS_PTR_EQUAL/ABTS_PTR_NOTNULL
- 判断条件为真 ABTS_TRUE
- 出错及断言 ABTS_FAIL/ABTS_ASSERT

4 Open-SET 开放平台

4.1 平台结构



Open-SET 平台由三大部分构成:


- Core 核心: core 核心负责整个平台的 running,是整个平台最重要的运行框架,负责 Mod 和 App 的管理和调度。
- Mod: Module 是平台的中间层,分为 common mod 和 algorithm mod 两大类, common 模块提供各种常用的 API 接口,供给上层业务调用,是 Os-SET 的实例化,如日志模块、CLI 模块、Redis 模块等;algorithm 模块是 SSET 常用的算法模块,提供各种算法 API 接口。
- App: APP 是平台最上层的业务,由业务逻辑和 Mod API 组合而成。 整个平台都是模块化设计, MOD 和 APP 两大核心可以任意加载、卸载、重载,非常灵活。

平台的运行依托于 Os-SET 底软平台, 否则无法运行。

4.2 部署方式

部署的方式取决于业务,而不取决于平台。整个框架非常灵活,取决于应用场景。


● 单机部署



● 分布式部署



4.3 对接 SSET 平台



SSET 平台作为分布式系统,协议栈业务的接入通过 OM 模块实现。

4.4 通用开发接口

通用开发接口是 MOD 和 APP 模块化的关键,也是第三方开发需要遵守的规范,整个接口非常简单和规范。


mod_xxx_load,

mod_xxx_shutdown,

mod_xxx_runtime); //注册宏

接入 Open-SET 平台只需要以上四个函数,非常简单。

4.5 Esl 远程调用库



远程调用库是为了方便分布式场景下的远程调用,可以远程调用 Open-SET 平台上加载的任意模块 API。使用方法和本地方法一致,都是通过命令行方的字符串命令调用,至于底层实现方法,用户不需要关心。

4.6 OM APP 范例

整个协议栈的 OM 网管模块就是基于 Open-SET 平台开发,新模块的编码可以参考 OM。平台提供本地和远程两种 CLI 交互方式,通过 show help 命令可以查看使用方法。

```
OSET@node2> show help
```

第 13 页 / 共 15 页

4.6.1 在线模块查看

```
OSET@mode2> show modules

type,name,ikey,filename
api...,libmod_api./usr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.slas.libmod_api./usr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.slas.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.sps.alias.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.sps.alias.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.sps.alibmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.sps.alibmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.comsole.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.comsole.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.comsole.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.comsole.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.eon.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.eon.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.eon.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.eon.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.eon.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.eon.complete.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.pi.gethost.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.install.api.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.install.api.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.install.api.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.jog.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.jog.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.jog.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.module_avists.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.module_avists.libmod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.sohod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_api.so
api.sohod_api.yusr/local/install/ssst/mod/libmod_a
                 OSET@node2> show modules
                 type,name,ikey,filename
```

4.6.2 OM 模块加载

```
| Section | Sect
```

4.6.3 OM 模块卸载

```
OSET@node2> unload libapp_om

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [NOTICE] oset-loadable_module.c:397 Deleting API Function 'om_ring'

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [DEBUG] oset-loadable_module.c:399 Write lock interface 'om_ring' to wait for existing references.

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [NOTICE] oset-loadable_module.c:399 Deleting API Function 'om'

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [DEBUG] oset-loadable_module.c:399 Write lock interface 'om' to wait for existing references.

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [DEBUG] oset-loadable_module.c:399 Write lock interface 'uuid_system'

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [DEBUG] oset-loadable_module.c:399 Write lock interface 'uuid_system' to wait for existing references.

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [CONSOLE] oset-loadable_module.c:1228 Stopping: libapp_om

2022-07-04 17:55:58.112434 98.30% [WARNING] om-session.c:424 om_task_termination waiting 3s!!!

2022-07-04 17:56:01.132384 98.17% [INFO] asyncProducer.c:70 Producer Shutdown!

2022-07-04 17:56:01.132384 98.17% [CONSOLE] oset-loadable_module.c:1248 libapp_om unloaded.
```

4.6.4 OM 模块重载

重载命令就是卸载+加载命令的合集, reload +模块名字。