
配置先として指定できる値 エリア名 (P.136)


ライン番号 (P.117)


ライン名 (P.119)

span (P.126)









■ グリッドの構成(明示的なグリッド)

grid-template-areas … エリアを指定 (P.132) **grid-template-columns** … 列のトラックサイズを指定 (P.113) **grid-template-rows** … 行のトラックサイズを指定 (P.113)

grid-template … 上記 3 つをまとめて指定 (p.135)

```
.container {
    display: grid;
    grid-template-areas:
        "A A B"
        "C D .";
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: 200px 100px;
}
```

```
.container {
    display: grid;
    grid-template:
     "A A B" 200px
     "C D ." 100px
     / 1fr 1fr 1fr;
}
```

繰り返すトラックサイズをまとめて指定する場合:

```
1fr 1fr 1fr = repeat(3, 1fr)
```

■ グリッドのガター

 column-gap … 列のガターを指定 (P.116)

 row-gap … 行のガータを指定 (P.116)

 gap … 上記 2 つをまとめて指定 (P.116)

```
.container {
   column-gap: 10px;
   row-gap: 5px;
}
.container {
   gap: 5px 10px;
}
```

トラックサイズとして指定できる値(P.185)

auto min-content フレックス係数(fr) max-content 長さ (px など) fit-content() パーセント値 (%) minmax()

■ グリッドアイテムの配置

grid-area … 行・列の配置先を指定(P.136、P.139)

grid-column … 列の配置先を指定(P.117、P.126)

grid-row … 行の配置先を指定 (P.117、P.126)

grid-column-start … 列の配置先の開始ラインを指定 (P.118) grid-column-end … 列の配置先の終了ラインを指定 (P.118) grid-row-start … 行の配置先の開始ラインを指定 (P.118) grid-row-end … 行の配置先の終了ラインを指定 (P.118)


```
.itemA {
   grid-area: A;
}

.itemA {
   grid-area: 1 / 1 / 2 / 3;
}


.itemA {
   grid-column-start: 1;
   grid-column-end: 3;
   grid-row: A;
   grid-row: 1 / 3;
   grid-row: 1 / 2;
}
.itemA {
   grid-column-end: 2;
   grid-row-end: 2;
}
```

```
.itemA {
    grid-column: 1 / 3;
    grid-row: 1;
}
.itemA {
    grid-column: 1 / 3;
    grid-column: 1 / 3;
}
```

■ グリッドコンテナの幅に応じて自動的に列の数を変える (P.254)




■ サブグリッド (P.200)



■ グリッドの構成(暗黙的なグリッド)

grid-auto-columns … 暗黙的な列のトラックサイズを指定 (P.146) **grid-auto-rows** … 暗黙的な行のトラックサイズを指定 (P.146)




■ グリッドコンテナに対するトラックの位置揃え(配置)

justify-contet …トラックの横方向の配置を指定 (P.196) align-content …トラックの縦方向の配置を指定 (P.196)

place-content … 上記 2 つをまとめて指定 (P.197)















space-between space-around

space-evenly

■ トラックに対するアイテムの位置揃え(配置)

justify-items … すべてのアイテムの横方向の配置を指定 (P.157) align-items … すべてのアイテムの縦方向の配置を指定 (P.157)


place-items … 上記の2つをまとめて指定 (P.157)

justify-self … アイテム自身の横方向の配置を指定 (P.155) **align-self** … アイテム自身の縦方向の配置を指定 (P.155)

place-self … 上記の 2 つをまとめて指定 (P.157)



```
.itemA {    justify-self: \sim;    align-self: \sim; }
```



■自動配置の処理

grid-auto-flow … 自動配置の処理を指定 (P.152、P.153)



grid-auto-flow: row; (行を埋めるように自動配置)



grid-auto-flow: column; (列を埋めるように自動配置)



.container {

grid-auto-flow: \sim ;

grid-auto-flow: dense; (空きスペースを埋めるように自動配置)