
คู่มือหน้าขาย (POS) — อธิบายทีละปุ่ม

ตัวเลขสีแดงในภาพ ตรงกับคำอธิบายด้านล่าง



1. **ชื่อร้าน + ป้ายโต๊ะ** — ป้ายเขียวบอกโต๊ะที่กำลังคีย์อยู่
2. **ย้าย/รวมโต๊ะ** — ย้ายรายการไปโต๊ะอื่น รวมบิลหลายโต๊ะ หรือแยกบิล (ต้องเลือกโต๊ะก่อน)
3. **หลังบ้าน** — ตั้งค่าเมนู โต๊ะ ปริ้นเตอร์ รายงาน (แคชเชียร์/แอดมิน) · ตั้งค่าแบนเนอร์หน้าลูกค้าสั่งเอง (แอดมิน)
4. **เพิ่มเติม** — รีเฟรช, สรุปยอดขายวันนี้/ระหว่างวัน, ใบกำกับภาษี, บันทึกการทิ้ง, หน้าลูกค้าสั่งเอง, เปลี่ยนภาษา
5. **ผู้ใช้ที่ล็อกอิน** และสาขาของเครื่องนี้
6. **ออกจากระบบ** — เปลี่ยนพนักงาน / ปิดกะ
7. **แถบแนะนำ** — ขึ้นเมื่อยังไม่ได้เลือกโต๊ะ
8. **สีสถานะโต๊ะ** — เทา=ว่าง เขียว=มีลูกค้า ส้ม=นั่งเกิน 90 นาที ม่วง=ลูกค้าจ่ายเองผ่าน QR แล้ว
9. **โซนโต๊ะ** — ทานที่ร้าน / ห่อกลับบ้าน / Delivery ราคาเมนูเปลี่ยนตามโซน
10. **รีเฟรช** — ดึงสถานะโต๊ะและบิลล่าสุด
11. **เบอร์โต๊ะอื่น** — พิมพ์เลขโต๊ะที่ไม่มีในผัง แล้วกด "เปิด"
12. **ช่องโต๊ะ** — กดเพื่อเลือก/เปิดโต๊ะ โต๊ะว่างจะถามจำนวนลูกค้า
13. **หมวดหมู่** — กดเพื่อแสดงเมนูในหมวดนั้น
14. **เมนู** — กดการ์ดหรือปุ่ม + เพื่อเพิ่มลงตะกร้า เมนูที่มีตัวเลือกจะเปิดหน้าต่างให้เลือกก่อน
15. **โต๊ะของบิลนี้** — เช็กก่อนส่งทุกครั้ง กันคีย์ผิดโต๊ะ
16. **ประเภทการขาย** — ชุดราคา ปกติ/Takehome/Deli (ล็อกตามโซนของโต๊ะ)
17. **ล้าง** — ลบรายการใหม่ที่ยังไม่ส่งทั้งหมด
18. **ค้นหาเมนู** — พิมพ์ชื่อเมนูแล้วกดผลค้นหาเพื่อเพิ่ม
19. **ชื่อลูกค้า** — ใส่ได้ถ้าต้องการ (เช่นลูกค้าสั่งกลับบ้าน)
20. **รายการในบิล** — ส่งครัวแล้ว: แตะเพื่อพิมพ์ใบครัวซ้ำ/ยกเลิก · รายการใหม่: ปรับจำนวน − +, ใส่หมายเหตุถึงครัว, ลบ
21. **เพิ่มส่วนลด** — เลือกส่วนลดที่ตั้งไว้ในหลังบ้าน
22. **ใบแจ้งยอด** — พิมพ์ให้ลูกค้าตรวจก่อนจ่าย (ไม่เปิดลิ้นชัก)
23. **ส่งรายการอาหาร** — ส่งรายการใหม่เข้าบิลโต๊ะ และพิมพ์ใบครัว/บาร์อัตโนมัติ
24. **ชำระเงิน** — เลือกเงินสด/โอน/บัตร/แยกจ่าย → พิมพ์ใบเสร็จ → เสร็จสิ้น (คืนโต๊ะว่าง)

ขั้นตอนงานประจำวัน

1. เปิดโต๊ะและรับออเดอร์

1. เลือกโซน 9 ทานที่ร้าน / ห่อกลับบ้าน / Delivery
2. กดช่องโต๊ะ 12 — โต๊ะว่างจะถามจำนวนลูกค้า (กดข้ามได้)
3. เช็กเลขโต๊ะที่แผงขวา 15 ให้ตรง
4. กดหมวด 13 แล้วกดเมนู 14 หรือพิมพ์ค้นหา 18
5. เมนูที่มีตัวเลือก (ความเผ็ด/ท็อปปิ้ง/ทานที่ร้าน-กลับบ้าน/โปรโมชั่นเสริม) เลือกในหน้าต่างให้ครบแล้วกดยืนยัน — ไม่รับโปรเสริม กด **ไม่รับ**
6. ปรับจำนวน − + หรือใส่ 📝 หมายเหตุถึงครัวในรายการ 20
7. กด **ส่งรายการอาหาร** 23 — ใบครัว/บาร์พิมพ์เองตามหมวดของเมนู

ลูกค้าสั่งเพิ่ม: เลือกโต๊ะเดิม คีย์เพิ่ม แล้วกดส่งอีกครั้ง รายการเก่าไม่ถูกส่งซ้ำ
โปรโมชั่นเสริม (เช่น SET อิ่มคุ้ม) ที่เลือกในหน้าต่าง จะขึ้นเป็นรายการแยกบรรทัดของตัวเองในบิล/ใบครัว

2. ชำระเงินและคืนโต๊ะ

1. เลือกโต๊ะ → (ถ้าลูกค้าขอดูยอด) กด **ใบแจ้งยอด** 22
2. ใส่ส่วนลดถ้ามี 21
3. กด **ชำระเงิน** 24 → เลือก เงินสด / โอน (QR) / บัตร / แยกจ่าย
4. หน้า "ชำระเงินสำเร็จ" กด **พิมพ์ใบเสร็จ** — ออกเครื่องปริ้นใบเสร็จทันที
5. กด **เสร็จสิ้น** — บันทึกบิลและคืนโต๊ะเป็นว่าง

ไม่ได้กดพิมพ์ใบเสร็จ ระบบพิมพ์ให้เองตอนกดเสร็จสิ้น (ไม่พิมพ์ซ้ำถ้ากดไปแล้ว)

3. ลูกค้าสั่งเองผ่าน QR (โต๊ะสีม่วง)

1. ลูกค้าสแกน QR เลือกทานที่ร้าน/ห่อกลับบ้าน สั่งและโอนเงินเอง
2. ใบครัวพิมพ์เองอัตโนมัติ (Print Server)
3. โต๊ะขึ้นสีม่วง "ลูกค้าจ่ายเองแล้ว" 8 — รายการอยู่ในส่วน 💳 ของแผงขวา
4. ลูกค้ากลับแล้ว กด **เรียบร้อย — คืนโต๊ะให้ว่าง** (ไม่ต้องเก็บเงินซ้ำ)

หัวจอลูกค้าเป็นสไลด์โลโก้/โปรโมชัน — แอดมินเปลี่ยนรูปได้ที่ หลังบ้าน → ตั้งค่าแบนเนอร์
สมาชิกใช้คูปองและแลกแต้มเองได้ (แลกแต้มเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) · ลูกค้าแลกแต้มผิด ให้กด **ยกเลิกแลก คืนแต้ม** ที่คูปองนั้น แต้มคืนเข้าบัตรทันที · คูปองอื่นกด **เอาออก** เพื่อถอดออกจากบิล

4. ย้ายโต๊ะ / รวมโต๊ะ / แยกบิล

1. เลือกโต๊ะต้นทาง → กด **ย้าย/รวมโต๊ะ** 2
2. เลือกรายการที่จะย้าย (หรือทั้งโต๊ะ) แล้วเลือกโต๊ะปลายทาง
3. ยืนยัน — รายการย้ายไปโต๊ะใหม่ ครัวไม่ได้รับใบซ้ำ

5. พิมพ์ใบครัวซ้ำ / ยกเลิกรายการ

1. แตะรายการใต้หัว "ส่งครัวแล้ว" 20
2. เลือก **พิมพ์ใบครัวซ้ำ** (กระดาษติด/ใบหาย) หรือ **ยกเลิกรายการนี้**
3. ต้องการพิมพ์ใบครัวซ้ำทั้งโต๊ะ ใช้ปุ่มพิมพ์ใบครัวซ้ำที่หัวส่วน "ส่งครัวแล้ว"

ยกเลิกรายการที่ส่งครัวไปแล้ว ควรแจ้งครัวด้วยปากเปล่า

6. ใบกำกับภาษี (แคชเชียร์/แอดมิน)

1. กด **เพิ่มเติม** 4 → 🧾 **ใบกำกับภาษี**
2. เลือกวันที่ หาบิล แล้วกด **ออกใบกำกับภาษี**
3. ลูกค้าเก่า: พิมพ์ชื่อ/เลขผู้เสียภาษีในช่องค้นหาแล้วกดเลือก · ลูกค้าใหม่: กรอกเลข 13 หลัก ชื่อ ที่อยู่ สาขา
4. กดออกใบ — ได้เลขที่ใบและพิมพ์ออกเครื่องใบเสร็จทันที
5. พิมพ์ซ้ำ/แก้ไขข้อมูล: กดเลขที่ใบสีเขียว → พิมพ์ต้นฉบับ/สำเนา หรือ **แก้ไขข้อมูล** (ได้เลขใหม่)

7. ระหว่างวัน / ปิดวัน

1. **เพิ่มเติม** → **สรุปยอดขายวันนี้** ดูยอดรวม แยกเงินสด/โอน/บัตร
2. **เพิ่มเติม** → **บันทึกการทิ้ง** เมื่อทิ้งวัตถุดิบ/อาหารเสีย
3. ข้อมูลโต๊ะดูไม่ตรง กด **รีเฟรช** 10
4. เปลี่ยนคน/เลิกงาน กด **ออกจากระบบ** 6

8. ปัญหาที่เจอบ่อย

1. **กดเมนูไม่ได้** — ยังไม่ได้เลือกโต๊ะ (ดูแถบเขียว 7)
2. **เมนูขึ้น "ยังไม่ตั้งราคา"** — เมนูไม่มีราคาของประเภทการขายนี้ 16 ตั้งราคาที่หลังบ้าน
3. **พิมพ์ไม่ออก** — เช็กเครื่องปริ้นเปิดอยู่/มีกระดาษ และเครื่อง Print Server เปิดอยู่
4. **แถบแดง "บันทึกบิลไม่สำเร็จ"** — ระบบลองส่งใหม่เองทุก 90 วินาที ถ้าไม่หายแจ้งผู้ดูแล