1) no method named 'push_str' for reference '&str'

input 的类型是 &str (字符串切片), 它是只读引用,本身不能增长/修改,因此没有 push_str 方法。push_str 是 String 的方法,因为 String 拥有并管理一段可增长的堆内存。

**怎么修: **先把 &str 变成 String, 再 push_str。

2) expected 'String', found '()'

你的函数签名是 fn compose_me(input: &str) -> String , 但函数体最后没有返回字符串(没有尾表达式/return),所以编译器认为返回了 () (unit 类型),于是类型不匹配。

在标准库里有这样的实现(概念上等价):

```
rust

impl From<&str> for String {
  fn from(s: &str) -> String {
    // 把 &str 的字节拷贝到堆上,构造一个新的 String
  }
}
```

String::from("hi") 实际等价于:

所以它返回 String。

下面几种都生成 String, 只是调用路径不同:

to_owned() 1+胖

Trait: To0wned

签名: fn to_owned(&self) -> Self::Owned

- 典型用途: 把借用的不可变视图, 变成拥有所有权的可变对象 (需要 分配 & 拷贝)。
- 常见映射:
 - &str.to_owned() → String
 - &[T].to_owned() → Vec<T> (逐元素拷贝)
 - &Path.to_owned() → PathBuf
- 对已经"拥有"的类型, to_owned() 通常等同于 clone() (因为 Owned=Self)。

例子

```
rust

let s1: &str = "hi";

let s2: String = s1.to_owned(); // 分配并拷贝

let v1: &[i32] = &[1,2,3];

let v2: Vec<i32> = v1.to_owned(); // 分配并拷贝元素
```

into() 详解

Trait: Into<T> (通常由 From<U> for T 自动提供)

签名: fn into(self) -> T

- 消耗当前值 (move), 转换为 目标类型 T。是否分配取决于具体转换实现。
- 目标类型需要能被推断,否则用涡轮鱼: expr.into::<Target>()。

例子 1: 需要分配的转换

例子 2: 零拷贝/零分配的转换 (move 即可)

例子 3: 目标类型由上下文决定

```
rust

fn take_string(x: String) { /* ... */ }

take_string("hello".into()); // 因为形参是 String, 这里推断成 &str -> String
```

这两句之所以**返回的是引用** &str, 因为它们得到的只是**对原字符串的一段"视图/切片"**,没有新开内存、没有复制数据。

1) string_slice(&String::from("abc")[0..1]);

- &String::from("abc"): 先把 String 借用成 &String; 通过 Deref 自动变成 &str。
- [0..1]: 对底层 str 做字节区间切片, 返回 &str 指向原缓冲区的那一段(这里是 "a")。
- 这是零拷贝的借用,所以类型是 &str 而不是 String 。

注意切片按 **字节** 计数,必须落在 UTF-8 字符边界;例如 "你好" 的 "你" 要用 [0..3] , [0..1] 会 panic。

顺便说明:表达式里创建的临时 String 会活到语句结束,因此把 &str 传进函数是安全的,但**不能把这个引用返回到外面**。

2) string_slice(" hello there ".trim());

- " hello there " 是 &'static str (字面量切片)。
- trim() 不会分配,它只是找出首尾非空白的下标范围,然后返回该范围的 &str 子切片。
- 仍然是对原数据的借用,所以类型是 &str 。