

### Arranc i Parada

- Arrancada del maquinari
- Arrancada en Unix System V
- Arrancada manual
- Procediment de parada
- Caiguda del sistema
- Personalització dels scripts d'inicialització
- Daemons / Serveis debian



### **Objectius**

L'estudiant ha de ser capaç de :

- Enumerar i descriure el procediments necessaris per realitzar l'arrancada i l'aturada del sistema operatiu.
- Modificar els procediments d'arrancada per variar el comportament del sistema.
- Instal·lar, configurar i activar serveis
- Engegar, aturar, reengegar, rellegir els fitxers de configuració d'un servei
- Programar serveis nous




## Arrancada del sistema (bootstrapping)

- L'arrencada del sistema es pot dividir en tres fases:
  - 1) Execució firmware o BIOS a mem no volatil
    - detecta dispositius mínims (disc, teclat, xarxa)
      - Leds o beeps
      - https://en.wikipedia.org/wiki/Power-on self-test
    - carrega programa de boot (gestor d'arranc) indicat en el MBR (primers 512 B del disc dur)
  - 2) Execució programa de boot (gestor d'arranc): Lilo o grub
    - verifica i detecta resta de hardware
    - carrega el nucli del SO (el de linux, localitzat a /kernel anomenat unix, vmlinux, vmlinuz,...)
  - 3) Execució del Sistema Operatiu programa INIT.




### Procés d'arrancada de linux



https://www.sololinux.es/como-arranca-linux-explicado-paso-a-paso/



### Processos que formen el Sistema de boot





#### Procés d'arrancada en un PC:

Format per tres o quatre fases:

Sector 0

- 1) Execució BIOS: carrega master boot (situat al MBR).
- 2) Execució master boot: carrega boot secundari(lilo,grub).
- 3) Execució boot secundari: carrega el sistema operatiu.
- 4) Execució del nucli del sistema operatiu.

	Partició /	
MBR	lilo	Disc dur
Sector 0	Boot record	
lilo		Disc dur

6/47



#### Configuració del carregador lilo

En l'arxiu /etc/lilo.conf:

```
default=linux
boot=/dev/sda
prompt
timeout=50
image=/boot/vmlinuz-2.2.5-15
            label=linux
            initrd=/initrd.img
            read-only
image=/boot/vmlinuz-2.2.5-12
            label=linux2
            initrd=/initrd.img.old
            read-only
other=/dev/sda1
            label=win2k
            table=/dev/sda
```



#### Configuració del carregador grub 2

tutorial del grub 2

- √ instal·lar-lo: grub-install /dev/sd
- ✓ fitxers de configuració:
  - /boot/grub/device.map
  - /etc/grub.d -> scripts del grub
  - /etc/default/grub
  - /boot/grub/grub.cfg
- ✓ update-grub



# Arrancada del Sistema Operatiu

#### El sistema operatiu inicialment és l'encarregat de:

- ✓ Inicialitzar els controladors de dispositiu (drivers)
- ✓ Inicialitzar les taules internes (PCB, descriptors de dispositius...)
- ✓ Crea els processos que gestionen el sistema:
  - BSD:
    - Swapper (PID=0)
    - Init (PID=1)
  - System V
    - Scheduler (PID=0)
    - Init (PID=1)
  - Linux:
    - Init (PID=1)
    - Systemd
- ✓ Init / systemd posa en marxa la resta de processos És el pare de tots els processos del sistema



#### El procés init (1/2)

Té dos modes bàsics de funcionament:

#### Mode multiusuari:

- ✓ Munta el S.F. / i els S.F. essencials i verifica la integritat dels S.F
- ✓ Munta els S.F. Locals
- ✓ Activa la paginació ⇒ swapon
- ✓ scripts de neteja (/tmp, /var)
- ✓ Verifica consistència fitxer quotes i activa quotes
- ✓ Configura interfície xarxa
- ✓ Activa serveis del sistema: D-bus, cron, serveis xarxa, ...
- Munta discs remots
- ✓ Activa dimoni getty permeten l'entrada d'usuaris



#### El procés init (2/2)

Mode monousuari

- ✓ Munta el S.F. /
- ✓ No posa en marxa els serveis (dimonis)
- ✓ Posa en marxa una Bourne Shell (sh) amb privilegis de root
- ✓ S'executa sulogin: demana password de root (SysV)

En linux mode desprotegit, a no ser que existeixi el fitxer /etc/securesingle o configurat a /etc/inittab.

Automàticament en mode multiusuari, però quan es detecta un problema en l'arranc ⇒ mode monosuari.



#### El procés init – model BSD

Procés Init executa els scripts per configurar el sistema

- Organització dels scripts segons BSD:
  - ✓ scripts localitzats a /etc o /sbin
  - ✓El script principal es rc: rc.boot, rc.network, ...
  - ✓ Els fitxers de configuració de rc:
    - -/etc/rc.conf
    - -/etc/rc.conf.local
  - ✓ Arranc en mode monousuari i multiusuari



#### El procés init – model sysV

Procés Init executa els scripts per configurar el sistema

- Organització dels scripts segons la sysV
  - ✓ El fitxer de configuració principal és /etc/inittab
  - ✓ Scripts localitzats a /etc/rc.d
  - ✓ Hi ha 7 nivells de run possibles
  - ✓En /etc/rcN.d hi ha un soft link dels serveis a executar on:
    - -La primera lletra (S,K) indica si engegar o parar
    - El número de 2 dígits indica ordre
    - El nom del link fa referència a què fa



#### El procés init – model sysV

Procés Init executa els scripts per configurar el sistema

- Organització dels scripts segons la sysV
  - ✓ El fitxer de configuració principal és /etc/inittab
  - ✓ Scripts localitzats a /etc/rc.d
  - ✓ Hi ha 7 nivells de run possibles
  - ✓En /etc/rcN.d hi ha un soft link dels serveis a executar on:
    - -La primera lletra (S,K) indica si engegar o parar
    - El número de 2 dígits indica ordre
    - El nom del link fa referència a què fa



### Arranc en Unix SysV

- Nivells d'execució (1/2)
  - Nivell d'execució: mode de funcionament del sistema.
  - Cada nivell d'execució identificat per un nº o lletra:

Nivell	mode
0	Parada del sistema
1, s, S	Mode monousuari
2	Mode multiusuari
3	Mode multiusuari+serveis xarxa
4	Mode multiusuari+servei estadístiques
5	Mode reservat
6	Parada i arranc (reboot)



#### Nivells d'execució (2/2)

- Les accions a realitzar en cada nivell en /etc/inittab.
- Indica en quin nivell s'ha de engegar
- Per canviar de nivell

```
⇒telinit <nivell> o init
```

Per saber el nivell d'execució actual:

```
bwho -r ó runlevel (linux)
```

Per a que init rellegeixi el fitxer inittab:

```
skill -SIGHUP 1
⇒telinit q
```



#### El fitxer de configuració /etc/inittab

• Format: etiqueta:llista\_nivells:acció:programa

```
id:3:initdefault:
si::sysinit:/etc/init.d/rc.sysinit
10:0:wait:/etc/init.d/rc 0
11:1:wait:/etc/init.d/rc 1
12:2:wait:/etc/init.d/rc 2
13:3:wait:/etc/init.d/rc 3
14:4:wait:/etc/init.d/rc 4
15:5:wait:/etc/init.d/rc 5
16:6:wait:/etc/init.d/rc 6
ud::once:/sbin/update
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power
            Failure; System Shutting Down"
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6
                                           17/47
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
```



#### Organització dels script d'inicialització

- Init consulta el fitxer /etc/inittab quan:
  - ✓ Arranca el sistema
  - ✓ Un dels processos que crea acaba
  - ✓ AI rebre SIGPWR, SIGINT (Ctrl+ALT+DEL), SIGHUP.
  - ✓ Al canviar de nivell d'execució
- Scripts
  - ✓ Programació del servei
  - ✓ Posar script en /etc/init.d
  - ✓ Fer soft link en el directori del nivell corresponent
    - -update-rc.d



#### Nou sistema d'inici: Systemd

- Gestor de sistema i serveis per a Linux
- Compatible amb els serveis del SysV o init
- Paral·lelitza els processos
- Utilitza D-bus i Sockets per activar serveis
- Executa daemons a demanda
- Optimitza l'ús de recursos usant cgroups
- Suporta snapshots i restauració del sistema a un punt definit
- Administra punts de muntatge i munta unitats d'emmagatzemament

https://wiki.archlinux.org/index.php/systemd\_(Español)19/47



#### Targets similars al Runlevel

- Targets amb noms en lloc de números
- Proposit especific amb possibilitat de fer més d'una acció al mateix temps en paral·lel
- Poden heretat serveis d'altres targets i implementar serveis addicionals
- Podem passar d'un target a un altre usant
  - telinit RUNLEVEL
  - systemctl isolate level.target



#### **Equivalència Runlevel - Targets**

- 0: runlevel0.target, poweroff.target
- 1,s,single: runlevel1.target, rescue.target
- 2,4 : runlevel2.target, runlevel4.target, multi-user.target
- 3: runlevel3.target, multi-user.target
- 5: runlevel5.target, ghaphical.target
- 6: runlevel6.target, reboot.target
- Emergency: emergency.target



#### Treballa amb unitats, cada component una unitat

- ✓ Arxiu que conté informació del que es vol activar
- ✓ sufixes possible: .service, .mount, .socket, .device
- ✓ Segueix la sintaxi: nom\_unitat.sufixe Exemple:sshd.socket

#### Comandes: systemctl

- ✓ list-units | list-unit-files
- ✓ start | stop | restart | reload | status | enable | disable | help unitat
- ✓ Systemctl --failed
- ✓ Exemple: sudo systemctl disable bluetooth.service
- ✓ Hostnamectl
- ✓ Timedatectl
- ✓ Journalctl
- ✓ Systemd-analyze / systemd-analyze time



#### Target predeterminat pel boot

- l'estàndart és: systemctl set-default multi-user.target
- Per canviar-lo, en el gestor d'arranc
  - systemd.unit=multi-user.target
- Canviar el target de defecte:
  - systemctl enable multi-user.target
  - Actualitza el fitxer /etc/systemd/system/default.target
- Quin nivell executo?
  - systemctl list-units –type=target



#### Aturar i engegar el sistema: systemctl

- systemctl reboot
- systemctl poweroff
- systemctl suspend | hibernate
- Serveis personalitzats:
  - Sintaxi d'arxius d'unitats inspirats en els arxius .ini de Microsoft
  - Dependències: en els arxius .target dins la secció [Unit]
    - Exemple: unitat A necessita/opcional la unitat B per a funcionar
    - Require=B | Wants=B
    - After=B
  - Type: tipus d'arranc
  - Dependències: en els arxius .target dins la secció [Service]
    - Simple | forking | oneshot | notify | dbus



#### **Exemple servei ssh**

```
[Unit]
Description=OpenBSD Secure Shell server
After=network.target auditd.service
ConditionPathExists=!/etc/ssh/sshd_not_to_be_run
[Service]
EnvironmentFile=-/etc/default/ssh
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
KillMode=process
                            systemctl start ssh.service
Restart=on-failure
                            journalctl -u ssh.service
                            systemctl status ssh.service
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=sshd.service
```



#### Errors de systemd

- systemctl --state=failed
- systemctl status systemd-modules-load
- journalctl -b PID=15630
- Is -Al /etc/modules-load.d/
  - Arreglar/comentar els serveis que poden donar problemes
- Reiniciar: systemctl start systemd-modules-load.service
- Serveis no existents que esperen un temporitzador



#### Què es D-Bus?

- Sistema de comunicació entre processos (IPC). Es comporta com una crida a procediment remot (RPC).
- Funciona amb tres capes
  - Una llibreria (libdbus) permet a dos aplicacions connectar-se i intercanviar missatges
  - Un dimoni al que poden connectar-se les aplicacions. El dimoni encaminarà els missatges des d'una aplicació a cap o a més aplicacions.
  - Llibreries adaptades per l'ús en entorns concrets.

#### Quin ús:

- Comunicació entre diverses aplicacions dins d'una mateixa sessió.
- Comunicació entre el nucli, serveis i la sessió



### [D\_IM] Arranc manual

- Quan l'auto-arranc no configurat
- L'arranc del sistema s'atura abans de carregar el sistema operatiu
- Apareix el prompt
- S'ha d'introduir la comanda:

```
-boot, b \acute{o} < CR >
```

init=/bin/sh

- Exemple:
  - boot –s (Solaris)
  - linux single (linux)
- L'auto-arranc es configura al carregador del sistema operatiu



# Procediment de parada (shutdown) (1/2)

- Parar el sistema de manera correcta
- Parar per realitzar canvis en el hardware
- Rearrancar per activar els canvis en scripts d'inicialització del sistema, actualitzar S.O, etc.
- Per aturar el sistema de manera correcta:
  - ✓ notificar als usuaris de la parada
  - ✓ enviar senyal de finalització als processos
  - ✓ aturar els serveis del sistema
  - √ treure als usuaris i matar als seus processos
  - ✓ mantenir la integritat del S.F. (⇒ sync)
  - ✓aturar el sistema (ls halt).



# Procediment de parada (shutdown) (2/2)

Per rearrancar el sistema, aturar-lo o passar a mode monousuari ⇒ shutdown

- Permet indicar el temps d'espera
- Es pot avortar matant al procés shutdown
- Només el pot executar root
- En alguns sistemes el pot executar qui estigui al fitxer /etc/shutdown.allow
- Altres maneres d'aturar el sistema:
  - ✓ sync; sync; killall; telinit 0
  - ✓ sync; sync; killall; halt



### Caiguda del sistema (crash)

- Causes que ho provoquen:
  - ✓ falles hardware: controladors, memòria, etc.
  - √ falles software: errors kernel (fatal error)
  - ✓ bloqueig de recursos
  - √ falles a tensió elèctrica
  - ✓ falles a l'entorn: aire condicionat (màx 30..35°)
  - ✓ problemes en la E/S: disc
- Consultar el fitxer /var/log/messages o dmesq
- Abans de caiguda es fa bolcat de memòria a àrea swap ⇒ crash, abans guardar amb savecore fitxer.



# Personalització dels scripts d'inicialització

#### Regles per modificar els scripts:

- ✓ Al afegir línies, aïllar els canvis, línies del nou script
- ✓ No eliminar línies, només comentar-les
- ✓ Abans de modificar un script copia de seguretat:

```
cp -p /etc/script /etc/script.save
chmod a-w /etc/script.save
```

- ✓ La còpia de seguretat en d'altres dispositius
- ✓ Mantenir els atributs del script!.



- Un daemon és un procés que s'executa en background
- Proporciona un servei
- S'inicia al engegar-se al sistema o manualment
- Pot realitzar les següents accions:
  - ✓ Start
  - ✓ Stop
  - ✓ Restart
  - ✓ Reload
  - √ Force-reload



## Serveis debian / Serveis Windows

- Comandes linux:
  - ✓ service --status-all
  - ✓ service nom servei status
  - ✓ service nom servei stop
  - ✓ service nom servei start
- Comandes powerShell :
  - ✓ Get-Service
  - ✓ Get-Service nom servei Format-List \*
  - ✓ Stop-Service nom servei
  - ✓ Start-Service nom servei



## Programar un dimoni. SysVinit (SysV)

- Copiar d'un servei que hagi a /etc/init.d/
- Modificar la capçalera en funció dels nivells que vulguem engegar o parar el servei
- Modificar el valor de les variables d'entorn definides, hi ha dimoni associat al servei?
- Modificar les comprovacions dels valors de les variables d'entorn
- Modificar les funcions que realitza el servei
- instal·lar el dimoni en els directoris corresponents
  - ✓ Insserv update-rc.d/rcconf



### Capçalera del script

```
#! /bin/sh -x
### BEGIN INIT INFO

# Provides: skeleton

# Required-Start: $remote_fs $syslog

# Required-Stop: $remote_fs $syslog

# Default-Start: 2 3 4 5

# Default-Stop: 0 1 6

# Short-Description: Example initscript

# Description: This file should be used to construct scripts to be

# placed in /etc/init.d.

### END INIT INFO
```

- Dóna la informació pel update-rc.d
- Per exemple:
  - ✓ update-rc.d servei start 20 2 3 4 5 . start 30 5 . stop 80 0 1 6 .



### Cos del script

```
case "$1" in
start)
   do_start
    "
 stop)
  do stop
  ,,
 status)
   status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
    "
 #reload|force-reload)
 restart|force-reload)
  do stop
  do_start
  "
  #echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart|reload|force-reload}" >&2
  echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status|restart|force-reload}" >&2
  exit 3
  "
esac
```



### funció del script



- ✓ De quina manera es posen en marxa els diferents serveis que dóna el sistema operatiu i des de quin script?
- ✓ Justifiqueu el contingut dels directoris i subdirectoris de /etc/rc<nivell>.d.
- ✓ Que faríeu per afegir un nou servei en un determinat nivell d'execució? I per eliminar-lo?
- ✓ Com estan organitzats els scripts d'inicialització del sistema?



# # part principal del script /etc/init.d/rc

```
#!/bin/bash
argv1="$1"
set `/sbin/runlevel`
runlevel=$2
previous=$1
export runlevel previous
[ -n "$argv1" ] && runlevel="$argv1"
# Is there an rc directory for this new runlevel?
if [ -d /etc/rc$runlevel.d ]; then
   # First, run the KILL scripts.
   for i in /etc/rc$runlevel.d/K*; do
      # Check if the script is there.
       [!-f $i] && continue
          $i stop
   done
   # Now run the START scripts.
   for i in /etc/rc$runlevel.d/S*; do
         # Check if the script is there.
          [! -f $i ] && continue
            $i start
                                               40/47
   done
```



### [D∑IM] # man runlevel

RUNLEVEL(8) Linux System Administrator's Manual RUNLEVEL(8) **NAME** runlevel -- find the current and previous system runlevel. **SYNOPSIS** runlevel [utmp]

**DESCRIPTION Runlevel** reads the system *utmp* file (typically /var/run/utmp) to locate the runlevel record, and then prints the previous and current system runlevel on its standard output, separated by a single space. If there is no previous system runlevel, the letter N will be printed instead. If no utmp file exists, or if no runlevel record can be found, runlevel prints the word unknown and exits with an error. Runlevel can be used in *rc* scripts as a substitute for the System-V **who -r** command. However, in newer versions of init(8) this information is also available in the environ- ment variables RUNLEVEL and PREVLEVEL. OPTIONS *utmp* The name of the *utmp* file to read.

SEE ALSO init(8), utmp(5)

**AUTHOR** Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl May 27, 1997



```
DIM # man bash
```

```
set [--aefhknoptuvxldCH] [arg ...]
```

n args are treated as values for the positional parameters and are assigned, in order, to \$1, \$2, ... \$n. If no options or args are supplied, all shell variables are printed. The return status is always true unless an illegal option is encountered.



Exemple execució: /sbin/runlevel

N 3



# Contingut /etc/init.d/crond pàgina 1

```
#! /bin/bash
RETVAL=0
# See how we were called.
prog="crond"
start() {
   echo -n $"Starting $prog: "
   daemon crond
   RETVAL=$?
   echo
   [$RETVAL -eq 0] && touch /var/lock/subsys/crond
   return $RETVAL
stop() {
   echo -n $"Stopping $prog: "
   killproc crond
   RETVAL=$?
   echo
   [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/crond
   return $RETVAL
```



### [D) # Contingut /etc/init.d/crond pàgina 2

```
rhstatus() {
  status crond
restart() {
  stop
  start
reload() {
  echo -n $"Reloading cron daemon configuration: "
  killproc crond -HUP
  retval=$?
  echo
  return $RETVAL
```



#### # Contingut /etc/init.d/crond pàgina 3 case "\$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) restart ; ; reload) reload ; ; status) rhstatus ; ; condrestart) [ -f /var/lock/subsys/crond ] && restart || : ;; \*) echo \$"Usage: \$0 {start|stop|status|reload| restart | condrestart } " exit 1 esac exit \$?



# [D∑IM] Bibliografia

- Cap.4 "Essential System Administration"
- Cap. 2 "Unix System Administration Handbook"
- Cap. 8 i 9 "Administración Unix. System V. Redes TCP/IP"