

Картофель Крисперс (Армения)

Картофель КРИСПЕРС представляют собой золотистые дольки из рифленного картофеля, который после обжарки становится более хрустящим за счет формы. КРИСПЕРС удобен как для перекуса и как дополнение к нашим основным блюдам.



Картофель Крисперс

Картофель КРИСПЕРС изготавливается из цельного картофеля, порезанного способом рифления и обжаренного во фритюре. После тепловой обработки картофель становится хрустящим и золотистым.

Картофель Крисперс поставляется замороженным, хранится в закрытых пакетах в морозильной камере / после вскрытия хранятся на кухне в морозильном ларе (рядом с другими FTF-продуктами). Перед приготовлением предварительное размораживание не требуется.

Подготовка фритюра

Включите фритюр

- Убедитесь, что фритюр чистый и фильтровальное устройство собрано.

Для проверки корректности работы фритюра после его включения необходимо проверить параметр

«Recovery time» для фритюров henry renny, фритюр работает корректно в случае, если recovery time менее 90 секунд. В случае, если значение более установленного, необходимо вызвать сервисную службу для проверки корректности работы оборудования

Разогрейте фритюр

- Разогрейте фритюр (**температура зависит от типа контроллера**) и проверьте температуру масла (нажмите кнопку «Info» на контроллере), до погружения корзины с продуктом. Для некоторых моделей фритюров вы увидите «Drop» на дисплее контроллера.

Проверьте уровень масла во фритюре

- Дождитесь появления на дисплее температуры (**температура зависит от типа контроллера**)
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками.
- Если масла слишком много, слейте его, медленно открыв сливной клапан.
- Если масла недостаточно, то добавьте его из пакета до нужного уровня.

Подготовьте корзины

- Перед началом работы опустите корзины во фритюр.
- Затем поднимите и дайте маслу стечь в течение 15 секунд.



Запрещается помещать во фритюр какой-либо продукт, если еще не достигнута температура приготовления.

Подготовка станции фасовки и хранения картофельных продуктов

Разогрейте станцию для фасовки и хранения картофеля фри:

- Включите нагревательную лампу за 30 минут до начала работы.
- Дайте станции нагреться.

Убедитесь, что станция фасовки укомплектована всем необходимым:

- Солонка с солью
- Упаковка
- Щипцы
- Совки для картофеля (минимум 2 шт)
- Таймеры

Приготовление картофеля Крисперс

- Достаньте картофель Крисперс из морозильного оборудования и **сразу же** перенесите его к корзинам.
- Засыпьте картофель Крисперс **на 1/2 корзины (max 700 г) и (min 160г)** на поверхности (столе) для фасовки сырого картофеля.
- Встряхните корзину с картофелем, распределяя картофель Крисперс в корзине равномерно.

max = 700 гр

min = 160 гр



- Нажмите кнопку, соответствующую программе приготовления картофеля Крисперс. Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился - **3 мин 00 сек (при температуре 177°C)**

Если картофель Крисперс в пакете использован не полностью:

- Подверните пакет с неиспользованным картофелем и всегда храните его закрытым, чтобы сохранить свежесть и не допустить морозных ожогов.
- Переместите подвернутый пакет в морозильный ларь.



В непииковые периоды готовьте картофель Крисперс на заказ.



В случае большого количества поврежденного картофельного полуфабриката, информируйте менеджера смены для оформления претензии.

При оформлении претензии необходимо оценить содержимое 1 пакета с картофелем. При формировании претензий необходимо добавить фото этикетки с пакета.

При наличии проблем с весом продукта, необходимо предоставить фото продукта на весах.

При наличии проблем с дефектами, необходимо предоставить фото поврежденного продукта с дефектами так чтобы представилось возможным оценить дефекты (не навалом).



Внимание!

Не размещайте корзину с картофелем Крисперс над фритюром, чтобы он не оттаивал.

- Опустите корзину с картофелем во фритюр.
- При приготовлении двух корзин с картофелем Крисперс опускать в ванну с маслом вторую корзину необходимо **ТОЛЬКО через 30 секунд после начала обжаривания первой корзины с картофелем Крисперс, т.е. после звукового сигнала о встряхивании продукта. ЗАПРЕЩЕНО ОПУСКАТЬ 2 КОРЗИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ КРИСПЕРС ОДНОВРЕМЕННО!**
- При жарке картофеля Крисперс допускается подставлять вторую корзину **ТОЛЬКО** с картофелем Крисперс. При нарушении данной процедуры внешний вид продуктов не будет соответствовать стандарту.
- Через **30 секунд** после начала обжаривания (звуковой сигнал) потрясите корзину с картофелем Крисперс во фритюрном масле, слегка приподняв ее, чтобы предотвратить слипание. **Во время встряхивания, весь картофель должен быть ниже уровня масла.**
- Когда зазвучит сигнал о готовности продукта, нажмите на кнопку соответствующего продукта, извлеките корзину из масла. Поднимите корзину и дайте фритюрному маслу стечь в течение 5 секунд. **Не ставьте корзину с готовым картофелем Крисперс на стол, где переключается в корзины сырой продукт.**
- Высыпьте картофель на поддон картофельной станции, **не смешивая партии, используйте разделитель.**
- Также, используйте разделитель, чтобы картофель фри, картофель по-деревенски и картофель Крисперс не смешивались.



- **Посолите картофель и перемешайте. Возьмите пластиковую солонку, держа на высоте 25 см над картофелем Крисперс, сделайте:**

- ПОЛОВИНУ ПОВОРОТА солонки для **1 порции Крисперс**
- ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОРОТ солонки для **более 1 порции и полной загрузки карзины**

Дайте всей соли высыпаться на картофель. Перевернув солонку слегка встряхните ее, чтобы вся порция высыпалась.

-  **Если часть соли останется в солонке, то следующая порция картофеля будет пересолена.**

•



В течение дня тщательно протирайте картофельную станцию и совок от соли, чтобы избежать попадания соли на другой картофельный продукт. Допускается использование бумажной салфетки/полотенца для удаления излишков соли.

Проверка качества продукта

- Снаружи картофель Крисперс должен быть светлым, золотисто-коричневым, с легким белым налетом.
- Внутри белая и рыхлая текстура, с некоторым отделением мякоти от корочки.
- Картофель Крисперс нарезан дольками одинакового сечения методом рифления, различной длины, с минимальными дефектами.
- Наружная текстура слегка хрустящая



Хранение и сервировка картофеля Крисперс

- Поставьте таймер на картофель Крисперс - **10 минут**.
- Температура готового картофеля Крисперс на выходе не **менее 60°C**
- Температура хранения на фасовочной станции **65°C**
- По истечении срока годности удалите картофельные продукты в отходы.

Сервировка картофеля Крисперс (125 гр.) средняя порция

- Возьмите упаковку для картофеля, не касаясь ее внутренних сторон руками.

- Возьмите щипцами для готового продукта необходимое количество картофеля Крисперс и равномерно разместите в упаковке.
- При подаче порция картофеля Крисперс сервируется 1 бумажной салфеткой и 1 кетчупом.

- **Сервировка baskets Крисперс (240 гр.)**

- Возьмите упаковку, не касаясь ее внутренних сторон руками, и с помощью щипцов либо совка для картофеля насыпьте необходимое количество картофеля Крисперс, при помощи щипцов для готового продукта.
- Не касаясь продукта руками, поставьте basket на поднос Гостю.
- При подаче порция картофеля Крисперс сервируется 2 бумажными салфетками и 1 кетчупом.



В течение дня проводите выборочную проверку веса картофеля Крисперс