

Кукуруза

Золотистая, мягкая кукуруза с отличным вкусом. Это замечательный сочный гарнир к любому из наших куриных блюд.

KFC


KFC Кукурузный початок

Наша вкусная, золотистая кукуруза готовится в микроволновой печи. Это придает кукурузе сочную консистенцию, сохраняя при этом продукт мягким. Кукурузные початки подаются в фирменных бумажных пакетах для гарниров KFC, которые позволяют продукту оставаться свежим.

Стандарты приготовления

До начала приготовления, подготовьте следующее:

- Кукурузные початки
- Микроволновая печь
- Габаритная емкость для микроволновой печи
- Вода комнатной температуры
- Деревянные шпажки
- Пакет для кукурузы


Приготовление кукурузы



Вымойте руки жидким антибактериальным мылом.

Вымойте руки жидким антибактериальным мылом и продезинфицируйте их до и после приготовления продукта.

Проведите визуальный осмотр каждого кукурузного початка перед приготовлением.




Corn cobette defects

Если вы обнаружите любой из вышеперечисленных дефектов, спишите продукт.

Приготовление кукурузных початков в микроволновой печи.

- 1. Поместите от одного до двадцати (1-20шт.) початков вертикально в пластиковый контейнер для микроволновой печи. Тонкая часть початка должна быть внизу контейнера.
- 2. Добавьте воду комнатной температуры в контейнер, чтобы она полностью покрывала все початки.
- 3. Накройте контейнер крышкой с отверстиями.
- 4. Поместите контейнер в микроволновую печь. Расположите контейнер по центру печи.



Приготовление кукурузы: Шаги1-6

В зависимости от количества початков, выберите необходимую программу и нажмите соответствующую кнопку микроволновой печи.

Кол-во початков	Кнопка на печи	Время приготовления	Мощность
1 - 10 шт.	Кнопка1	18 мин.	100%
11 - 20 шт.	Кнопка2	28 мин.	100%



Предупреждение!

Никогда не готовьте больше кукурузных початков, чем установлено по стандарту! Выбирайте правильную настройку цикла приготовления. Это предотвратит неправильное приготовление кукурузных початков.

- 1. Как только цикл закончится и прозвучит предупредительный сигнал "DONE", осторожно извлеките контейнер из микроволновой печи, сдвиньте крышку и осторожно слейте воду в раковину



Осторожно!

Не оставляйте початки в воде, так как кукуруза будет переваренной и очень мягкой.




Осторожно!

Будьте осторожны! Вода и выходящий пар очень горячие! Держите контейнер дальше от лица, чтобы исключить возможность ожога горячим паром.

Проверка готовности кукурузы

Используя чистый, продезинфицированный и откалиброванный термометр, проверьте внутреннюю температуру початка. Внутренняя температура должна быть $\geq 57^{\circ}\text{C}$.

Вставьте термощуп в зерна кукурузы, не проверяйте температуру стержня початка.



Тщательно проверяйте внутреннюю температуру приготовленных кукурузных початков.

Если внутренняя температура ниже 57°C , убедитесь, что процедура приготовления была соблюдена правильно и оборудование работает исправно. Дополнительные сведения об устранении неполадок см. в таблице решения проблем в конце этой статьи


Хранение кукурузы

Осторожно слив воду, убедитесь, что крышка гастроемкости установлена правильно, далее, поместите гастроемкость во влажный отсек теплового шкафа, нажав соответствующую кнопку, для запуска таймер срока годности. Время хранения приготовленной кукурузы: **3 часа**

Продукт	Хранение	Метод хранения	Время хранения	Температура хранения
Кукурузный початок	Верхний ярус теплового шкафа	Кукуруза хранится в верхнем отсеке вертикального теплового шкафа, с предварительно слитой водой и закрытой крышкой гастроемкости	3 ч.	82°C

Сервировка кукурузы

- Откройте крышку контейнера
- Вставьте деревянную шпажку в кукурузу
- Поместите початок в пакет для кукурузы
- Сервируйте кукурузу пакетиком соли и 1 бумажной салфеткой.



Сервировка кукурузы :Шаги 1-4

Решение проблем

Проблема	Возможная причина	Решение
Кукуруза мягкая	- Воду не слили сразу после приготовления - Слишком продолжительное время тепловой обработки. - Кукуруза хранится больше положенного срока - Кукуруза была разморожена перед приготовлением - Кукуруза была разморожена, затем повторно заморожена.	- Повторите стандарты приготовления - Повторите стандарты приготовления - Проверьте сроки годности - Проверьте и откалибруйте морозильную камеру - Проверьте и откалибруйте морозильную камеру
Кукуруза темная	Кукуруза хранится больше положенного срока	Проверьте время хранения

Проблема	Возможная причина	Решение
	2. Кукуруза слишком горячая 3. Кукуруза варилась слишком долго	2. Проверьте время хранения 3. Повторите стандарты приготовления
Несоответствующий запах	1. Кукуруза хранится больше положенного срока 2. Слишком холодная вода 3. Неправильно откалиброван шкаф для хранения 4. Замороженная кукуруза, срок годности которой истек 5. Не меняется вода между циклами приготовления	1. Проверьте время хранения 2. Проверьте процедуры приготовления 3. Проверьте /откалибруйте оборудование 4. Проверьте стандарты хранения (FEFO) 5. Повторите стандарты приготовления
Зерна сухие или мятые	1. Слишком продолжительное время хранения. 2. Слишком высокая температура в тепловом шкафу 3. Кукуруза хранилась слишком долго 4. Замороженная кукуруза, срок годности которой истек 5. Кукуруза переварена. 6. Кукуруза была обморожена при хранении в мороз.камере 7. Неправильное количество воды при приготовлении кукурузы	1. Проверьте стандарты хранения 2. Проверьте стандарты хранения 3. Проверьте стандарты упаковки 4. Проверьте стандарты хранения (FEFO) 5. Повторите стандарты приготовления 6. Проверьте и откалибруйте морозильную камеру 7. Повторите стандарты приготовления
Кукуруза слишком холодная	1. Слишком продолжительное время хранения. 2. Слишком холодная вода при приготовлении 3. Испорченный термостат теплового шкафа 4. Неправильное количество воды при приготовлении кукурузы 5. Отложение минеральных отложений на нагревательном элементе 6. Неисправен таймер или таймер неправильно запрограммирован.	1. Проверьте стандарты хранения 2. Проверьте настройки микроволновой печи 3. Вызовите тех.службу 4. Повторите стандарты приготовления 5. Почистите оборудование 6. Проверить/откалибровать таймер
Зерна кукурузы повреждены	1. Кукуруза была оставлена в печи слишком долго после приготовления 2. Кукуруза была разморожена, затем повторно заморожена. 3. Замороженная кукуруза была просрочена 4. Кукуруза переварена.	1. Повторите стандарты приготовления 2. Проверьте и откалибруйте морозильную камеру 3. Проверьте стандарты хранения (FEFO) 4. Повторите стандарты

Проблема	5. кукуруза была ооморожена при хранении в мороз.камере	приготовления
	6. Естественные причины	5. Проверьте и откалибруйте морозильную камеру 6. Сообщите в отдел качества