

Пирожки

Хрустящие пирожки с различными ягодно-фруктовыми мягкими начинками

KFC

Пирожки

Пирожки с различными фруктовыми и ягодными начинками обжариваются до золотисто-коричневой хрустящей корочки в открытом фритюре.

Пирожки поставляются замороженными, хранятся в закрытых пакетах в морозильной камере / после вскрытия хранятся на кухне в морозильном ларе (рядом с другими FTF - продуктами). Перед приготовлением предварительное размораживание не требуется.

Подготовка фритюра

1. Включите фритюр

- Убедитесь, что фритюр чистый и фильтровальное устройство собрано.

Для проверки корректности работы фритюра после его включения необходимо проверить параметр «Recovery time» для фритюров hepny repny, фритюр работает корректно в случае, если recovery time менее 90 секунд. В случае, если значение более установленного, необходимо вызвать сервисную службу для проверки корректности работы оборудования

2. Разогрейте фритюр

- Разогрейте фритюр до температуры (**температура зависит от типа контроллера**) и проверьте температуру масла (нажмите кнопку «Info» на контроллере), до погружения корзины с продуктом. Для некоторых моделей фритюров вы увидите «Dro» на дисплее контроллера.

Ознакомиться со всеми настройками фритюров вы можете в **CSL Параметры приготовления**.



Запрещается помещать во фритюр какой-либо продукт, если еще не достигнута температура приготовления.

3. Проверьте уровень масла во фритюре

- Дождитесь появления на дисплее температуры (**температура зависит от типа контроллера**)
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками.
- Если масла слишком много, слейте его, медленно открыв сливной клапан.
- Если масла недостаточно, то добавьте его из пакета до нужного уровня.

4. Подготовьте корзины

- Перед началом работы опустите корзины во фритюр.
- Затем поднимите и дайте маслу стечь в течение 15 секунд.

Приготовление пирожков

Как правильно провести растарку продукции



В непиковые периоды готовьте пирожки на заказ!

1. Достаньте пакеты с пирожками из морозильного оборудования и **сразу же** перенесите их к корзинам.

Наименование пирожка	Цвет пакета
Пирожки с чернично-малиновой начинкой, пирожки с вишней, лесная ягода и сливочный сыр (РОССИЯ)	Розовый цвет



Допускается хранить пирожки в пакетах в одной гастроемкости с крышкой в морозильном ларе.

2. На поверхности (столе) для фасовки сырого картофеля откройте пакет и переложите рукой в перчатке пирожки в откидную жарочную корзину:

Маленькие пирожки (с чернично-малиновой начинкой и вишнёвой начинкой (УКРАИНЫ))

- Максимум 6 пирожков (одного вида) на одном уровне откидной жарочной корзины;
- Минимум 2 пирожка (одного вида), максимум 18 пирожков (одного вида) в одной корзине;
- Максимум 36 пирожков в двух жарочных корзинах.

Большие пирожки (клубника - сливочный сыр, с вишней (РОССИЯ))

- Максимум 4 пирожка (одного вида) на одном уровне откидной жарочной корзины;
- Минимум 1 пирожок (одного вида), максимум 12 пирожков (одного вида) в одной корзине;
- Максимум 24 пирожка в двух жарочных корзинах.

Допускается жарить пирожки разных наименований в одной откидной жарочной корзине.

В этом случае располагайте их согласно таблице ниже:

Уровень откидной корзины	Наименование пирожка
Нижний уровень	Пирожки с вишнёвой начинкой (УКРАИНА), Пирожки с вишней (РОССИЯ)
Средний уровень	Пирожки с чернично-малиновой начинкой
Верхний уровень	Пирожки клубника - сливочный сыр



Внимание!

Не размещайте корзину с пирожками над фритюром, чтобы они не оттаивали. После обжаривания такие пирожки будут мягкими и не хрустящими, что не соответствует стандарту.

4. Опустите корзину с пирожками во фритюр.

При приготовлении двух корзин с пирожками опускать корзины необходимо **ОДНОВРЕМЕННО**. Если ванной фритюра готовится какой-либо продукт, то необходимо дождаться окончания цикла его приготовления, прежде чем начинать цикл тепловой обработки пирожков.

5. Нажмите кнопку, соответствующую программе приготовления пирожков. Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился **5 мин 30 сек**.

Если пирожки в пакете использованы не полностью:

- Подверните пакет с неиспользованным пирожками и всегда храните его закрытым, чтобы сохранить свежесть и не допустить морозных ожогов.
- Переместите подвернутый пакет в морозильный ларь сразу.
- Храните пирожки в оригинальной упаковке в морозильном ларе до следующего цикла обжаривания.

6. Когда зазвучит сигнал о готовности продукта, нажмите на кнопку соответствующего продукта, извлеките корзину (корзины) из масла. Поднимите корзину и дайте фритюрному маслу стечь в течение 5 секунд. **Не ставьте корзину с готовыми пирожками на стол, где перекладывается в корзины сырой продукт.**

7. Щипцами переложите пирожки из корзины в гостроемкость, а затем на решетку теплового шкафа в один слой или упаковать пирожки и положить в тепловоу витрину или пирожковый шкаф.

Хранение и сервировка пирожков

Запишите наименования пирожков и время удаления в отходы на бирках-таймерах / промаркируйте упакованные пирожки сроком годности (используя этикет-пистолет) - **согласно таблице ниже:**

Оборудование для хранения	Время	Условия хранения
Тепловой шкаф (сухой) (на нижней полке)	90 минут	не ниже 65°C
Тепловая витрина Бургер шут (предварительно упакованные)	60 минут	не ниже 65°C
Пирожковый шкаф (предварительно упакованные)	90 минут	не ниже 65°C



Запрещено перемещать пирожки из теплового шкафа в тепловую витрину и наоборот!

По истечении срока годности удалите пирожки в отходы.

Если вы используете пирожковый шкаф или тепловую витрину Бургер шут для хранения, упакуйте пирожки согласно таблице ниже:

Наименование	Упаковка
Пирожки клубника - сливочный сыр (1 шт)	Упаковка для пирожков - белая крышка сверху
Пирожки с чернично-малиновой начинкой (2 шт)	Упаковка для пирожков - красная крышка сверху
Пирожки с вишней (1 ШТ - РОССИЯ)/ Пирожки с вишневой начинкой (2 шт - УКРАИНА)	Упаковка для пирожков - красная крышка сверху

При хранении пирожков в тепловом шкафу все виды пирожка допускается хранить на 1 полке.

Располагайте пирожки следующим образом:

Слева	Справа
Пирожки с чернично-малиновой начинкой, Пирожки с вишней (РОССИЯ), Пирожки с вишневой начинкой (УКРАИНА)	Пирожки клубника - сливочный сыр

Сервировка:

При подаче пирожков сервируется 1 бумажной салфеткой.

Решение проблем

Цвет пирожка слишком темный

Возможная причина	Решение
Слишком высокая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком долгое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Неверная температура в тепловом шкафу	Проверить температуру в тепловом шкафу
Хранение после истечения срока удаления в отходы	Соблюдайте время хранения, удалите в отходы
Срок хранения масла истек	Соблюдайте стандарты прозрачности и времени удаления в отходы

Цвет пирожка слишком светлый

Возможная причина	Решение
Слишком низкая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком малое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Не разогрет фритюр	Проверьте установки
Неверно выбранная кнопка	Проведите дополнительное обучение процедурам
Слишком низкий уровень масла	Проверьте уровень масла

Пирожок холодный (выбросить!)

Возможная причина	Решение
Пирожки не были помещены в тепловой шкаф/витрину сразу же после приготогле	Проведите дополнительное обучение процедурам
Тепловой шкаф неправильно откалиброван, слишком холодный или не поддерживает нужную температуру	Вызовите техническую службу
Не работают излучатели тепла в тепловой витрине, может быть, перегорели лампочки	Проверьте лампы, вызовите техническую службу
Нет дверей в тепловой витрине или они были открыты слишком долго	Держите дверцы закрытыми
Хранение пирожка за пределами срока хранения	Проведите дополнительное обучение процедурам

Пятна на продукте

Возможная причина	Решение
Необходима фильтрация масла	Фильтруйте жир
Недостаточно хорошо вычищен жарочный бак	Промойте, вычистите жарочный бак
Во время запуска не был осветлен жир	Правильно выполняйте процедуры запуска

Пирожок жесткий

Возможная причина	Решение
Пирожки не были помещены в тепловой шкаф/витрину сразу же после приготовления	Проведите дополнительное обучение процедурам
Хранение пирожка за пределами срока годности	Соблюдайте время хранения

Горелый вкус / неприятный привкус (выбросить)

Возможная причина	Решение
Срок хранения масла истек	Выбросьте масло
Плохо вычищен фритюр	Очистите фритюр
Масло подгорело во время запуска	Замените масло
Частишки угля в жарочном баке	Очистите фритюр, отфильтруйте масло
Срок хранения пирожка истек	Соблюдайте время хранения