

Твистер Халапеньо Чиз (HS)-Армения

Сандвичи в лепешках

Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сандвича, ознакомьтесь с **CSL Общие правила сборки сандвичей.**

**Соберите сандвич**

1. Положите 10,5" Тортилью на рабочую поверхность.
2. Нанесите Сырный соус (3 нажатия) с помощью дозатора с красной ручкой (30 г), полоской 15-16 см в длину, оставив свободное место около 2 см от левого края и 7 – 8 см от правого края.
3. Добавьте салат Айсберг (20гр)
4. Добавьте кольца Халапеньо маринованные (4-5 шт)



5. Добавьте готовый картофель фри (3 шт)
6. Добавьте стрипсы HS 2 штуки (тонкими концами стрипсов к середине)



10. Сложите тортилью почти наполовину, а затем потяните верхнюю половину тортильи осторожно назад, чтобы начинка удерживалась на месте.
11. Сложите правый край тортильи размером, 5-7 см к центру.
12. Туго скатайте Твистер.



13. Руками в перчатках осторожно положите Твистер завернутым краем вниз на поверхность гриля Star. Одновременно под одной верхней пластиной (крышкой) допускается обжаривать не более 3 Твистеров, под двумя верхними пластинами не более 6.

Закройте крышку и нажмите кнопку “1” (15 секунд) для запуска таймера. Не нажимайте сильно на крышку. Необходимо только слегка прижать её к сэндвичу.



Будьте внимательны! Не прикасайтесь к горячим поверхностям кончиками пальцев.

После звукового сигнала нажмите кнопку, чтобы отключить таймер.

Сразу откройте крышку гриля, **обязательно** убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сэндвич и осторожно извлеките его из гриля.



Для фиксации крышки ее необходимо поднять на 90 °.

Рукой в перчатке возьмите сэндвич с лопатки и поместите его в подготовленную упаковку для Твистера Дуэт.

Закройте крышку упаковки в соответствии с видом сэндвича. Сверху упаковки показываем, что твистер острый + клеим стикер Сандерса на красном фоне, чтобы показать, что твистер дуэт острый.



Очистка гриля

Используя скребок, сразу же очистите поверхность гриля при появлении загрязнений.

Хранение

Подайте сэндвич гостю сразу же или поместите его в подогреваемый витринный шкаф, или в Бургер Шут, установив таймер.

Срок годности сэндвичей - 10 минут.

По истечении срока годности сэндвичи следует удалить в отходы.

Сэндвич сервируется 1 бумажной салфеткой.