

Картофель Крокетс

Фирменные крокеты – это золотистые цилиндры из тертого картофеля, похожие на хэшбраун, но благодаря своей форме они еще более хрустящие. Это удобный снек, который можно есть самому или поделиться с друзьями и семьей



1. Включите фритюр

- Убедитесь, что фритюр чистый и фильтровальное устройство собрано.

Для проверки корректности работы фритюра после его включения необходимо проверить параметр «Recovery time» для фритюров Henny Penny, фритюр работает корректно в случае, если recovery time менее 90 секунд. В случае, если значение более установленного, необходимо вызвать сервисную службу для проверки корректности работы оборудования

2. Разогрейте фритюр

- Разогрейте фритюр (**температура зависит от типа контроллера**) и проверьте температуру масла (нажмите кнопку «Info» на контроллере), до погружения корзины с продуктом. Для некоторых моделей фритюров вы увидите «Drop» на дисплее контроллера.



Запрещается помещать во фритюр какой-либо продукт, если еще не достигнута температура приготовления.

3. Проверьте уровень масла во фритюре

- Дождитесь появления на дисплее температуры (**температура зависит от типа контроллера**)
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками.
- Если масла слишком много, слейте его, медленно открыв сливной клапан.
- Если масла недостаточно, то добавьте его из пакета до нужного уровня.

4. Подготовьте корзины

- Перед началом работы опустите корзины во фритюр.
- Затем поднимите и дайте маслу стечь в течение 15 секунд.



Для фритюра Henny Penny OFE-141 SPLIT (рестораны формата SMART)

- После разогрева двойных фритюров нужно дать фритюрному маслу циркулировать в течение еще 5 минут для равномерного распределения температуры.
- Проверьте уровень масла во фритюре, когда на дисплее появится "P-1".
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками

Подготовка станции фасовки и хранения картофельных продуктов

Разогрейте станцию для фасовки и хранения картофеля фри:

- Включите нагревательную лампу за 30 минут до начала работы.
- Дайте станции нагреться.

Подготовьте солонку с солью:

- Проверьте, чтобы солонка была чистой, сухой и заполненной солью.
- Держите солонку в стороне от фритюров и влаги.

Убедитесь, что станция фасовки укомплектована всем необходимым:

- Солонка с солью
- Упаковка
- Щипцы
- Совки для картофеля (минимум 2 шт)
- Таймеры

Приготовление картофеля Крокеты



В непиковые периоды готовьте картофель Крокеты на заказ.

1. Достаньте картофельные крокеты из морозильника и сразу переложите в корзины.
2. Наполните корзину картофельными крокетами на 1/3 (700 г), установив ее на поверхности морозильника.
3. Встряхните корзину с картофелем и равномерно распределите картофельные крокеты внутри корзины.





В случае большого количества поврежденного картофельного полуфабриката, информируйте менеджера смены для оформления претензии поставщику.

При оформлении претензии необходимо оценить содержимое 1 пакета с крокетсами. При формировании претензий необходимо добавить фото этикетки с пакета.

При наличии проблем с весом продукта, необходимо предоставить фото продукта на весах.

При наличии проблем с дефектами, необходимо предоставить фото поврежденного продукта с дефектами так чтобы представилось возможным оценить дефекты (не навалом).



Внимание!

Не размещайте корзину с картофелем Крокетсы над фритюром, чтобы он не оттаивал. После обжаривания такой картофель будет водянистым, что не соответствует стандарту.

4. Опустите корзину с картофелем во фритюр.

При приготовлении двух корзин с картофелем Крокетс опускать в ванну с маслом вторую корзину необходимо **ТОЛЬКО через 30 секунд после начала обжаривания первой корзины с картофелем Крокетс, т.е.** после звукового сигнала о встряхивании продукта.

ЗАПРЕЩЕНО ОПУСКАТЬ 2 КОРЗИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ ОДНОВРЕМЕННО!

При жарке картофеля Крокетс допускается подставлять **ТОЛЬКО** картофель фри или картофель Крокетс. При нарушении данной процедуры внешний вид продуктов не будет соответствовать стандарту.

5. Нажмите кнопку, соответствующую программе приготовления картофеля Крокетс. Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился - **2 мин 30 сек / 3 мин для HP OFE-141 SPLIT (SMART), 177 С.**

Если картофель Крокетс в пакете использован не полностью:

- Подверните пакет с неиспользованным картофелем и всегда храните его закрытым, чтобы сохранить свежесть и не допустить морозных ожогов.
- Переместите подвернутый пакет в морозильный ларь.
- Храните картофельные продукты в оригинальной упаковке в морозильном ларе до следующего цикла обжаривания.



Для фритюра Henny Penny OFE-141 SPLIT (рестораны формата SMART)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Жаровня имеет 2 ванны с маслом для жарки. Температуры масла в ваннах могут отличаться и указаны на дисплее в соответствии с расположением ванн. Погружать корзину с продуктом необходимо в ванну с маслом, температура которого 177C.

- Опустите корзину в масло, когда на дисплее появится "P-1".
- Нажмите на соответствующую кнопку.
- Затем нажмите на кнопку таймера в соответствии с расположением ванны, в которую был помещен продукт для жарки.
- Таймер на соответствующей стороне начнет обратный отсчет.

Для жарки Картофеля Крокетс должна использоваться ванна, которая ближе к столу с готовым продуктом.

6. Через 30 секунд после начала процесса жарки (по звуковому сигналу) слегка приподнимите корзину с картофельными крокетсами и встряхните ее, чтобы предотвратить слипание продукта. Во время встряхивания весь картофель должен оставаться ниже уровня масла.

7. Когда прозвучит сигнал, обозначающий готовность продукта, нажмите соответствующую кнопку и выньте корзину из масла. Поднимите корзину и дайте маслу стечь в течение 5 секунд. Готовые картофельные крокетсы не кладите на стол, где находятся сырые продукты.

8. Пересыпьте картофельные крокеты в лоток картофельной станции, не смешивая партии, используя разделитель. Также используйте разделитель, чтобы не смешивать картофель фри, деревенский картофель и картофельные крокетсы



В течение дня тщательно протирайте картофельную станцию и совок от соли, чтобы избежать пересоленного картофеля. Допускается использование бумажной салфетки/полотенца для удаления излишков соли.

Описание Крокетсов

- Снаружи картофель Крокетс должен быть светлым, золотисто-коричневым, слегка блестящим.
- Внутри белая и рыхлая текстура, наподобие печеного картофеля с некоторым отделением мякоти от корочки.
- Картофель Крокетс нарезан прямыми брусочками одинакового сечения, различной длины, с минимальными дефектами.

- Наружная текстура слегка хрустящая



Хранение и сервировка картофеля Крокеты

Поставьте таймер на картофель Крокетс - **10 минут**.

По истечении срока годности удалите картофельные продукты в отходы.



Расфасовывать картофель заранее, можно только в том случае, если на картофельной станции есть специальные направляющие для хранения расфасованного картофеля, расположенные под нагревательной лампой.



Запрещено хранить картофель фри в тепловой витрине!

Подача картофельных крокетов



Сервировка и подача Крокетсов

1. Возьмите упаковку, не касаясь внутренней стороны, и с помощью щипцов или ложки для картофеля поместите необходимое количество крокетов.
2. При сервировке с использованием щипцов:
 - **Стандарт** – 11 шт.
 - **Большая порция** – 16 шт.
 - **Мини баскет** – 34 шт.
3. Не касаясь продукта руками, аккуратно поставьте упаковку с Крокетсами на поднос и подайте гостю.
4. При подаче картофельные Крокеты подаются вместе с одной бумажной салфеткой.



В течение дня проводите выборочную проверку веса картофеля крокетс

Решение проблем

Картофель слишком темного цвета или слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком высокая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком долгое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Перед приготовлением картофель был разморожен	До приготовления картофель следует хранить в замороженном виде
Картофель оттаял, а затем был вновь заморожен	Неиспользованную часть картофеля следует помещать обратно в морозильник сразу же. Следите, чтобы мешок был хорошо закрыт.

Картофель слишком светлый

Возможная причина	Решение
Слишком низкая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком малое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Слишком много картофеля в одной корзине	Кладите в каждую жарочную корзину не более 700 г

Картофель холодный

Возможная причина	Решение
Нагревательная лампа не работает	Вызвать техническую службу
Хранение картофеля за пределами срока хранения	Соблюдать время хранения картофеля
Картофель не был помещен под нагревательную лампу	Сразу же после приготовления, картофель следует поместить на поддон картофельной станции

Картофель маслянистый, вялый

Возможная причина	Решение
Картофель находился в корзине над горячим маслом перед обработкой или после неё	Время стекания масла с картофеля - не более 5 секунд после извлечения корзины из фритюра
Перед обработкой картофель успел оттаять	Картофель следует хранить в замороженном виде
Картофель был навален кучей на поддоне картофельной станции	Картофель следует распределять равномерно на поддоне картофельной станции
Слишком много картофеля в одной корзине	Кладите в каждую жарочную корзину не более 700 г
Хранение картофеля за пределами срока хранения	Соблюдать время хранения картофеля
Неправильное время или температура приготовления	Проверить параметры приготовления