

Картофель по-деревенски

Дольки рассыпчатого и хрустящего картофеля в коже со специями

KFC

Картофель по-деревенски

Картофель по-деревенски изготавливается из картофеля в коже с добавлением специй, порезанного на дольки и обжаренного во фритюре. После тепловой обработки картофель становится хрустящим и золотистым.

Картофель по-деревенски поставляется замороженным, хранится в закрытых пакетах в морозильной камере / после вскрытия хранятся на кухне в морозильном ларе (рядом с другими FTF - продуктами). Перед приготовлением предварительное размораживание не требуется.

Подготовка фритюра

1. Включите фритюр

- Убедитесь, что фритюр чистый и фильтровальное устройство собрано.

Для проверки корректности работы фритюра после его включения необходимо проверить параметр «Recovery time» для фритюров hepny repny, фритюр работает корректно в случае, если recovery time менее 100 секунд. В случае, если значение более установленного, необходимо вызвать сервисную службу для проверки корректности работы оборудования

2. Разогрейте фритюр

- Разогрейте фритюр до температуры (**температура зависит от типа контроллера**) и проверьте температуру масла (нажмите кнопку «Info» на контроллере), до погружения корзины с продуктом. Для некоторых моделей фритюров вы увидите «Dro» на дисплее контроллера.

Ознакомиться со всеми настройками фритюров вы можете в **CSL Параметры приготовления**.



Запрещается помещать во фритюр какой-либо продукт, если еще не достигнута температура приготовления.

3. Проверьте уровень масла во фритюре

- Дождитесь появления на дисплее температуры (**температура зависит от типа контроллера**)
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками.
- Если масла слишком много, слейте его, медленно открыв сливной клапан.
- Если масла недостаточно, то добавьте его из пакета до нужного уровня.

4. Подготовьте корзины

- Перед началом работы опустите корзины во фритюр.
- Затем поднимите и дайте маслу стечь в течение 15 секунд.

Подготовка станции фасовки и хранения картофельных продуктов

Разогреть станцию

- Включите нагревательную лампу за 30 минут до начала работы.
- Дайте станции нагреться.

Проверить станцию фасовки

Убедитесь, что станция укомплектована всем необходимым:

- Упаковка
- Щипцы
- Совки для картофеля - минимум 2 шт (для фри и долек используется один и тот же совок)
- Таймеры

Приготовление картофеля по-деревенски

Как правильно провести растарку продукции



В непиковые периоды готовьте картофель по-деревенски на заказ.

1. Достаньте картофель по-деревенски из морозильного оборудования и **сразу же** перенесите его к корзинам.
2. Засыпьте картофель по-деревенски в корзину **min 164 г - max 680 г / 480 г** для **HP OFE-141 SPLIT** (только для **SMART**) на поверхности (столе) для фасовки сырого картофеля.
3. Встряхните корзину с картофелем, распределяя картофель по-деревенски в корзине равномерно.

Отбракуйте некачественные картофельные продукты:

- слипшиеся и поврежденные
- с глазками, почернением





В случае большого количества поврежденного картофельного полуфабриката, информируйте менеджера смены для оформления претензии в GSD.

При оформлении претензии необходимо оценить содержимое 1 пакета с картофелем. При формировании претензий необходимо добавить фото этикетки с пакета.

При наличии проблем с весом продукта, необходимо предоставить фото продукта на весах.

При наличии проблем с дефектами, необходимо предоставить фото поврежденного продукта с дефектами так чтобы представилось возможным оценить дефекты (не навалом).



Внимание!

Не размещайте корзину с картофелем над фритюром, чтобы он не оттаивал. После обжаривания такой картофель будет водянистым, что не соответствует стандарту.

4. Опустите корзину с картофелем во фритюр.

При приготовлении двух корзин с картофелем по-деревенски опускать корзины необходимо **ОДНОВРЕМЕННО**.

Если ванной фритюра готовится какой-либо продукт, то необходимо дождаться окончания цикла его приготовления, прежде чем начинать цикл тепловой обработки картофеля по-деревенски.

5. Нажмите кнопку, соответствующую программе приготовления картофеля по-деревенски. Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился - **3 мин 15 сек**.

Если картофель по-деревенски в пакете использован не полностью:

- Подверните пакет с неиспользованным картофелем и всегда храните его закрытым, чтобы сохранить свежесть и не допустить морозных ожогов.
- Переместите подвернутый пакет в морозильный ларь сразу.
- Храните картофельные продукты в оригинальной упаковке в морозильном ларе до следующего цикла обжаривания.



Для фритюра Henny Penny OFE-141 SPLIT (рестораны формата SMART)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Жаровня имеет 2 ванны с маслом для жарки. Температуры масла в ваннах могут отличаться и указаны на дисплее в соответствии с расположением ванн. Погружать корзину с продуктом необходимо в ванну с маслом, температура которого 177С.

- Опустите корзину в масло, когда на дисплее появится "Р-1".
- Нажмите на соответствующую кнопку.
- Затем нажмите на кнопку таймера в соответствии с расположением ванны, в которую был помещен продукт для жарки.
- Таймер на соответствующей стороне начнет обратный отсчет.

Для жарки Картофеля по-деревенски должна использоваться ванна, которая ближе к столу с готовым продуктом.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫНИМАТЬ КАРТОФЕЛЬ ПО-ДЕРЕВЕНСКИ ИЗ ВАННЫ И ЗАГРУЖАТЬ СЫРУЮ КУРИНУЮ ПРОДУКЦИЮ!


Не допускается загружать Картофель по-деревенски в жаровню, если она не была продезинфицирована после загрузки куриной продукции.

6. Через **30 секунд** после начала обжаривания (звуковой сигнал) потрясите корзину с картофелем во фритюрном масле, слегка приподняв ее, чтобы предотвратить слипание. **Во время встряхивания, весь картофель должен быть ниже уровня масла.**

7. Когда зазвучит сигнал о готовности продукта, нажмите на кнопку соответствующего продукта, извлеките корзину (корзины) из масла. Поднимите корзину и дайте фритюрному маслу стечь в течение 5 секунд. **Не ставьте корзину с готовым картофелем по-деревенски на стол, где перекладывается в корзины сырой продукт.**

8. Высыпьте картофель на поддон картофельной станции, **не смешивая партии, и не смешивая картофель по-деревенски с картофелем фри - используйте разделитель.**

Равномерно распределите картофель по поддону картофельной станции при помощи соответствующего совка.





В течение дня тщательно протирайте картофельную станцию от соли, чтобы избежать ее попадания в картофель по-деревенски. Допускается использование бумажной салфетки/полотенца для удаления излишков соли.

Проверка качества продукта

 **ezCheck Картофель по-деревенски.pdf** – 778.07
КВ



Хранение и сервировка картофеля по-деревенски

Поставьте таймер на картофель по-деревенски - **10 минут**.

По истечении срока годности удалите картофельные продукты в отходы.



Расфасовывать картофель заранее, можно только в том случае, если на картофельной станции есть специальные направляющие для хранения расфасованного картофеля, расположенные под нагревательной лампой.



Запрещено хранить картофель по-деревенски в тепловой витрине!

Сервировка картофеля по-деревенски

1. Возьмите упаковку для картофеля, не касаясь ее внутренних сторон руками.
2. Узкой частью совка, аккуратно, не касаясь им внешней стороны упаковки для картофеля, разверните ее. При расфасовке стандартной порции обязательно выгибайте дно упаковки внутрь.

3. Возьмите совком необходимое количество картофеля и переверните совок таким образом, чтобы картофель равномерно разместился в упаковке.
4. Не вынимая совок, той же рукой поставьте упаковку с картофелем в разделитель для хранения картофеля или возьмите упаковку в другую руку, верните совок в держатель и положите упаковку с картофелем на поднос Гостю, не касаясь продукта.
- При подаче порция картофеля по-деревенски сервируется 1 бумажной салфеткой.



В течение дня проводите выборочную проверку веса картофеля.

Решение проблем

Картофель слишком темного цвета или слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком высокая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком долгое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Перед приготовлением картофель был разморожен	До приготовления картофель следует хранить в замороженном виде
Картофель оттаял, а затем был вновь заморожен	Неиспользованную часть картофеля следует помещать обратно в морозильник сразу же. Следите, чтобы мешок был хорошо закрыт.

Картофель светлый и сырой внутри

Возможная причина	Решение
Слишком низкая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком малое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Слишком много картофеля в одной корзине	Кладите в каждую жарочную корзину не более 680 г картофеля/ 480 г (для ресторанов формата SMART)

Картофель холодный

Возможная причина	Решение
Нагревательная лампа не работает	Вызвать техническую службу
Хранение картофеля за пределами срока хранения	Соблюдать время хранения картофеля по-деревенски
Картофель не был помещен под нагревательную лампу	Сразу же после приготовления, картофель следует поместить на поддон картофельной станции

Картофель маслянистый, вялый

Возможная причина	Решение
Картофель находился в корзине над горячим маслом перед обработкой или после неё	Время стекания масла с картофеля по-деревенски - не более 15 секунд после извлечения корзины из фритюра
Перед обработкой картофель успел оттаять	Картофель следует хранить в замороженном виде
Картофель был навален кучей на поддоне картофельной станции	Картофель следует распределять равномерно на поддоне картофельной станции
Слишком много картофеля в одной корзине	Кладите в каждую жарочную корзину не более 680 г картофеля/ 480 г (для ресторанов формата SMART)
Хранение картофеля за пределами срока хранения	Соблюдать время хранения картофеля по-деревенски
Неправильное время или температура приготовления	Проверить параметры приготовления