

Картофель фри 6x6

Соломка из картофеля обжаренная во фритюре с аппетитно хрустящей корочкой и мягкой, рассыпчатой серединкой

KFC

Картофель фри

Картофель Фри изготавливается из очищенного картофеля, порезанного на брусочки и обжаренного во фритюре. После тепловой обработки картофель становится хрустящим и золотистым.

Картофель фри поставляется замороженным, хранится в закрытых пакетах в морозильной камере / после вскрытия хранятся на кухне в морозильном ларе (рядом с другими FTF - продуктами). Перед приготовлением предварительное размораживание не требуется.

Подготовка фритюра

1. Включите фритюр

- Убедитесь, что фритюр чистый и фильтровальное устройство собрано.

Для проверки корректности работы фритюра после его включения необходимо проверить параметр «Recovery time» для фритюров happy reppu, фритюр работает корректно в случае, если recovery time менее 100 секунд. В случае, если значение более установленного, необходимо вызвать сервисную службу для проверки корректности работы оборудования

2. Разогрейте фритюр

- Разогрейте фритюр (**температура зависит от типа контроллера**) и проверьте температуру масла (нажмите кнопку «Info» на контроллере), до погружения корзины с продуктом. Для некоторых моделей фритюров вы увидите «Drop» на дисплее контроллера.

Ознакомиться со всеми настройками фритюров вы можете в **CSL Параметры приготовления**.



Запрещается помещать во фритюр какой-либо продукт, если еще не достигнута температура приготовления.

3. Проверьте уровень масла во фритюре

- Дождитесь появления на дисплее температуры (**температура зависит от типа контроллера**)
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками.
- Если масла слишком много, слейте его, медленно открыв сливной клапан.
- Если масла недостаточно, то добавьте его из пакета до нужного уровня.

4. Подготовьте корзины

- Перед началом работы опустите корзины во фритюр.
- Затем поднимите и дайте маслу стечь в течение 15 секунд.



Для фритюра Henny Penny OFE-141 SPLIT (рестораны формата SMART)

- После разогрева сдвоенных фритюров нужно дать фритюрному маслу циркулировать в течение еще 5 минут для равномерного распределения температуры.
- Проверьте уровень масла во фритюре, когда на дисплее появится "P-1".
- Уровень фритюрного масла должен располагаться между двумя рисками.

Подготовка станции фасовки и хранения картофельных продуктов

Разогрейте станцию для фасовки и хранения картофеля фри:

- Включите нагревательную лампу за 30 минут до начала работы.
- Дайте станции нагреться.

Подготовьте солонку с солью:

- Проверьте, чтобы солонка была чистой, сухой и заполненной солью.
- Держите солонку в стороне от фритюров и влаги.

Убедитесь, что станция фасовки укомплектована всем необходимым:

- Солонка с солью
- Упаковка
- Щипцы
- Совки для картофеля (минимум 2 шт)
- Таймеры

Приготовление картофеля фри

Как правильно провести растарку продукции



В непиковые периоды готовьте картофель фри на заказ.

1. Достаньте картофель фри из морозильного оборудования и **сразу же** перенесите его к корзинам.
2. Засыпьте картофель фри в корзину **min 230 г - max 680 г / 480 г** для **HP OFE-141 SPLIT (только для SMART)** на поверхности (столе) для фасовки сырого картофеля.



3. Встряхните корзину с картофелем, распределяя картофель фри в корзине равномерно.



В случае большого количества поврежденного картофельного полуфабриката, информируйте менеджера смены для оформления претензии в GSD.

При оформлении претензии необходимо оценить содержимое 1 пакета с картофелем. При формировании претензий необходимо добавить фото этикетки с пакета.

При наличии проблем с весом продукта, необходимо предоставить фото продукта на весах.

При наличии проблем с дефектами, необходимо предоставить фото поврежденного продукта с дефектами так чтобы представилось возможным оценить дефекты (не навалом).



Внимание!

Не размещайте корзину с картофелем фри над фритюром, чтобы он не оттаивал. После обжаривания такой картофель будет водянистым, что не соответствует стандарту.

4. Опустите корзину с картофелем во фритюр.

При приготовлении двух корзин с картофелем фри опускать в ванну с маслом вторую корзину необходимо **ТОЛЬКО через 30 секунд после начала обжаривания первой корзины с картофелем фри, т.е.** после звукового сигнала о встряхивании продукта.

ЗАПРЕЩЕНО ОПУСКАТЬ 2 КОРЗИНЫ С КАРТОФЕЛЕМ ФРИ ОДНОВРЕМЕННО!

При жарке картофеля фри допускается подставлять **ТОЛЬКО** картофель фри. При нарушении данной процедуры внешний вид продуктов не будет соответствовать стандарту.

5. Нажмите кнопку, соответствующую программе приготовления картофеля фри. Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился - **2 мин 30 сек / 3 мин для HP OFE-141 SPLIT (SMART).**

Если картофель фри в пакете использован не полностью:

- Подверните пакет с неиспользованным картофелем и всегда храните его закрытым, чтобы сохранить свежесть и не допустить морозных ожогов.
- Переместите подвернутый пакет в морозильный ларь.
- Храните картофельные продукты в оригинальной упаковке в морозильном ларе до следующего цикла

обжаривания.



Для фритюра Henny Penny OFE-141 SPLIT (рестораны формата SMART)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Жаровня имеет 2 ванны с маслом для жарки. Температуры масла в ваннах могут отличаться и указаны на дисплее в соответствии с расположением ванн. Погружать корзину с продуктом необходимо в ванну с маслом, температура которого 177°C.

- Опустите корзину в масло, когда на дисплее появится "P-1".
- Нажмите на соответствующую кнопку.
- Затем нажмите на кнопку таймера в соответствии с расположением ванны, в которую был помещен продукт для жарки.
- Таймер на соответствующей стороне начнет обратный отсчет.

Для жарки Картофеля Фри должна использоваться ванна, которая ближе к столу с готовым продуктом.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО ВЫНИМАТЬ КАРТОФЕЛЬ ФРИ ИЗ ВАННЫ И ЗАГРУЖАТЬ СЫРУЮ КУРИНУЮ ПРОДУКЦИЮ!

Не допускается загружать Картофель Фри в жаровню, если она не была продезинфицирована после загрузки куриной продукции.

6. Через **30 секунд** после начала обжаривания (звуковой сигнал) потрясите корзину с картофелем во фритюрном масле, слегка приподняв ее, чтобы предотвратить слипание. **Во время встряхивания, весь картофель должен быть ниже уровня масла.**

7. Когда зазвучит сигнал о готовности продукта, нажмите на кнопку соответствующего продукта, извлеките корзину из масла. Поднимите корзину и дайте фритюрному маслу стечь в течение 5 секунд. **Не ставьте корзину с готовым картофелем фри на стол, где перекладывается в корзины сырой продукт.**

8. Высыпьте картофель на поддон картофельной станции, **не смешивая партии, используйте разделитель**. Равномерно распределите картофель по поддону картофельной станции при помощи соответствующего совка.

Также, используйте разделитель, чтобы картофель фри и картофель по-деревенски не смешивались.

9. Посолите картофель фри:

- **используя пластиковую солонку:** держите солонку на высоте **25 см** над картофелем фри, сделайте ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОРОТ солонки,


дайте всей соли высыпаться на картофель. Перевернув солонку, слегка встряхните её, чтобы вся порция соли высыпалась.

Если часть соли останется в солонке, то следующая порция картофеля будет пересолена.



Масса Картофеля Фри	Кол-во переворотов солонки
230 - 500 г	1 переворот
500 - 680 г	2 переворота

- **используя металлическую солонку:** посолите картофель фри тремя проходами вперед-назад (одно движение "вперед - назад" - это один проход). Один проход с одной стороны поддона станции фасовки картофеля фри, один проход в середине и один проход с другой стороны.



- Зачерпните полный совок картофеля и «свободным» потоком» сбросьте на поддон картофельной станции
- Прodelайте это с готовой партией картофеля не менее 6 раз
- Перемешивайте картофель аккуратно, чтобы не повредить



В течение дня тщательно протирайте картофельную станцию и совок от соли, чтобы избежать пересоленного картофеля. Допускается использование бумажной салфетки/полотенца для удаления излишков соли.

Проверка качества продукта

- Снаружи картофель фри должен быть светлым, золотисто-коричневым, слегка блестящим.
- Внутри белая и рыхлая текстура, наподобие печеного картофеля с некоторым отделением мякоти от корочки.
- Картофель фри нарезан прямыми брусочками одинакового сечения, различной длины, с минимальными дефектами.
- Наружная текстура слегка хрустящая




ezCheck Картофель фри 6x6.pdf – 878.57

КВ



Для того, чтобы понять допустимый дефект или нет, используйте инструмент ниже:

- определи цвет продукта
- приложи продукт к отверстию и определи степень дефекта
- если дефект значительный или критичный - продукт необходимо списать



Памятка по картофелю фри 300X120.pdf – 586.88
КВ

Памятка по картофелю фри 600x240.pdf – 639.51
КВ

Хранение и сервировка картофеля фри

Поставьте таймер на картофель фри - **5 минут**.

По истечении срока годности удалите картофельные продукты в отходы.



Расфасовывать картофель заранее, можно только в том случае, если на картофельной станции есть специальные направляющие для хранения расфасованного картофеля, расположенные под нагревательной лампой.



Запрещено хранить картофель фри в тепловой витрине!

Сервировка картофеля фри

1. Возьмите упаковку для картофеля, не касаясь ее внутренних сторон руками.
2. Узкой частью совка, аккуратно, не касаясь им внешней стороны упаковки для картофеля, разверните ее. При расфасовке стандартной порции обязательно выгибайте дно упаковки внутрь.

3. Возьмите совком необходимое количество картофеля и переверните совок таким образом, чтобы картофель равномерно разместился в упаковке.

4. Не вынимая совок, той же рукой поставьте упаковку с картофелем в разделитель для хранения картофеля фри или возьмите упаковку в другую руку, верните совок в держатель и положите упаковку с картофелем на поднос Гостю, не касаясь продукта.

При подаче порция картофеля фри сервируется 1 бумажной салфеткой.



Сервировка baskets фри

1. Возьмите упаковку, не касаясь ее внутренних сторон руками, и с помощью совка насыпьте необходимое количество картофеля.

2. Не касаясь продукта руками, поставьте basket на поднос Гостю.

При подаче порция картофеля фри сервируется 1 бумажной салфеткой.



В течение дня проводите выборочную проверку веса картофеля.

Решение проблем

Картофель слишком темного цвета или слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком высокая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком долгое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Перед приготовлением картофель был разморожен	До приготовления картофель следует хранить в замороженном виде
Картофель оттаял, а затем был вновь заморожен	Неиспользованную часть картофеля следует помещать обратно в морозильник сразу же. Следите, чтобы мешок был хорошо закрыт.

Картофель слишком светлый

Возможная причина	Решение
Слишком низкая температура масла	Проверить параметры приготовления
Слишком малое время тепловой обработки	Проверить параметры приготовления
Слишком много картофеля в одной корзине	Кладите в каждую жарочную корзину не более 680 г картофеля/ 480 г (для ресторанов формата SMART)

Картофель холодный

Возможная причина	Решение
Нагревательная лампа не работает	Вызвать техническую службу
Хранение картофеля за пределами срока хранения	Соблюдать время хранения картофеля фри
Картофель не был помещен под нагревательную лампу	Сразу же после приготовления, картофель фри следует поместить на поддон картофельной станции

Картофель маслянистый, вялый

Возможная причина	Решение
Картофель находился в корзине над горячим маслом перед обработкой или после неё	Время стекания масла с картофеля фри - не более 5 секунд после извлечения корзины из фритюра
Перед обработкой картофель успел оттаять	Картофель фри следует хранить в замороженном виде
Картофель был навален кучей на поддоне картофельной станции	Картофель следует распределять равномерно на поддоне картофельной станции
Слишком много картофеля фри в одной корзине	Кладите в каждую жарочную корзину не более 680 г картофеля/ 480 г (для ресторанов формата SMART)
Хранение картофеля фри за пределами срока хранения	Соблюдать время хранения картофеля фри
Неправильное время или температура приготовления	Проверить параметры приготовления

Картофель слишком соленый

Возможная причина	Решение
Картофель слишком сильно посолен	Солите картофель в соответствии с предписанной процедурой
Применение неутвержденной соли	Используйте только утвержденные ингредиенты
Совки не подвергаются периодической чистке для предотвращения накопления соли	Для предотвращения накопления соли протирайте картофельную станцию и совок от соли

Картофель слишком пресный

Возможная причина	Решение
Картофель не соленый	Солите картофель в соответствии с предписанной процедурой