

Мегаролл (Кыргызстан)

Пшеничная тортилья с большим количеством сочного мяса, огромным количеством свежих овощей и хрустящей картошкой фри.

Мегаролл


Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сэндвича, ознакомьтесь с [Общие правила сборки сэндвичей](#)

Соберите сэндвич

1. Положите 12" Тортилью на рабочую поверхность.
2. Нанесите майонезный соус (2 нажатия) с помощью дозатора с красной ручкой (1/3 oz), полоской 15-16 см в длину, оставив свободное место около 2 см от левого края и 7-8 см от правого края.
3. Нанесите 2 полоски Кетчупа (20 г) сверху на майонезный соус.



4. Добавьте огурцы маринованные (4 шт).
5. Добавьте салат Айсберг (30 г).
6. Добавьте томаты, нарезанные кубиками (20 г).



7. Добавьте картофель фри (20 г).
8. Добавьте 3 острых стрипса /3 оригинальных стрипса (тонкими концами стрипсов к середине).
9. Сложите тортилью почти наполовину, затем потяните верхнюю половину тортильи назад.



10. Сложите правый край тортильи размером, 5-7 см к центру.
11. Туго скатайте твистер.
12. Руками в перчатках осторожно положите твистер завернутым краем вниз на поверхность гриля. Одновременно под одной верхней пластиной (крышкой) допускается обжаривать не более 6. Сразу откройте крышку гриля, убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сэндвич и осторожно извлеките его с гриля.



Будьте внимательны! Не прикасайтесь к горячим поверхностям гриля кончиками пальцев.

После звукового сигнала нажмите кнопку, чтобы отключить таймер.

Сразу откройте крышку гриля, убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сэндвич и осторожно извлеките его с гриля.

Для фиксации крышки ее необходимо поднять на 90°.

13. Рукой в перчатке возьмите сэндвич с лопатки и поместите его в подготовленную упаковку.



Очистка гриля

Используя скребок, сразу же очистите поверхность гриля при появлении загрязнений.

Хранение

Подайте sandwich гостю сразу же или поместите его в подогреваемый витринный шкаф, или в Бургер Шут, установив таймер.

Срок годности sandwichей - 10 минут.

По истечении срока годности sandwichи следует удалить в отходы. Sandwich сервируется 1 бумажной салфеткой.