

Сандерс Шеф Пита оригинальная**Сандвичи в тортильях**

Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сандвича, ознакомьтесь с **CSL Общие правила сборки сандвичей**.

**Соберите сандвич**

1. Положите лепешку (Флэт Бред) на рабочую поверхность.
2. Нанесите с помощью дозатора для соуса 1/3 OZ (20 мл.) с красной ручкой 2 нажатия кетчуп «Хайнц» в виде 2 букв «ZZ», отступая от краев питы по 2 см.
3. Затем нанесите соус майонезный «Легкий» в виде 2 букв «ZZ» (20 мл), отступая от краев лепешки по 2 см.



4. На половину лепешки выложить салат Айсберг (10 г)
5. Добавьте томаты, нарезанные кубиками (10 г)
6. Огурцы маринованные (3шт)



7. Лук репчатый (5 г)
8. Картофель фри жареный (20 г)
9. Стрипсы оригинальные (2 шт)



10. Накройте ингредиенты нижней частью лепешки.

11. При помощи лопатки осторожно положите Питу на поверхность гриля. Одновременно под одной верхней пластиной (крышкой) допускается обжаривать не более 3 Пит, под двумя верхними пластинами не более 6 шт.

Закройте крышку и нажмите кнопку (15 секунд) для запуска таймера. Не нажимайте сильно на крышку. Необходимо только слегка прижать её к сэндвичу.



Будьте внимательны! Не прикасайтесь к горячим поверхностям кончиками пальцев.

После звукового сигнала нажмите кнопку, чтобы отключить таймер.

Сразу откройте крышку гриля, **обязательно** убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сэндвич и осторожно извлеките его из гриля.



Для фиксации крышки ее необходимо поднять на 90 °.

12. Положите на рабочий стол оберточную бумагу (черную - особая серия), печатной стороной вниз.
13. Рукой в перчатке возьмите сэндвич с лопатки и положите его на угол листа, закрытой стороной к себе.
14. Подверните угол оберточной бумаги на сэндвич.



15. Заверните на половину по направлению к противоположному углу листа.
16. Подогните к середине сэндвича края обертки.
17. Подверните верхний угол упаковки внутрь сэндвича.

При сборке, упаковке и подаче сэндвича не нажимайте на него, чтобы не смять.



Очистка гриля

Используя скребок, сразу же очистите поверхность гриля при появлении загрязнений.

Хранение

Подайте сэндвич гостю сразу же или поместите его в Бургер Шут, установив таймер.

Срок годности сэндвичей - 10 минут.

По истечении срока годности сэндвичи следует удалить в отходы.

Сэндвич сервируется 1 бумажной салфеткой.