


Твистер Джуниор Спешл

Сандвичи в тортильях


Прежде чем приступить к изучению стандартов сборки этого сандвича, ознакомьтесь с **CSL Общие правила сборки сандвичей**.

**Соберите сандвич**


1. Положите тортилью со вкусом сыра на рабочую поверхность.
2. Добавьте ломтик сыра на середину левой части лепешки.
3. Нанесите соус Горчичный (1 нажатие) с помощью дозатора с желтой ручкой (1/4 oz), полоской 10-12 см в длину, оставив свободное место около 1 см от левого края и 7-8 см от правого края.



4. Нанесите Кетчуп (10 г) сверху на соус Горчичный.
5. Добавьте репчатый лук (3 г).
6. Добавьте огурцы маринованные (2 шт)



7. Добавьте байтсы из куриного филе 5 штук (не менее 53 г).




8. Сложите тортлью почти наполовину, а затем потяните верхнюю половину тортльи осторожно назад, чтобы начинка удерживалась на месте.
9. Сложите правый край тортльи размером, примерно, 5 – 7 см к центру. Складка должна образовывать аккуратный прямой угол.
10. Удерживая двумя руками начинку на месте, туго скатайте твистер. Готовый твистер должен быть плотным и полным.



11. Руками в перчатках осторожно положите Твистер Джуниор завернутым краем вниз на поверхность гриля. Одновременно под одной верхней пластиной (крышкой) допускается обжаривать не более 4 Твистеров, под двумя верхними пластинами не более 8.

Закройте крышку и нажмите кнопку “3” (10 секунд) для запуска таймера. Не нажимайте сильно на крышку. Необходимо только слегка прижать её к сэндвичу.



Будьте внимательны! Не прикасайтесь к горячим поверхностям кончиками пальцев.

После звукового сигнала нажмите кнопку, чтобы отключить таймер.

Сразу откройте крышку гриля, **обязательно** убедитесь, что крышка зафиксирована, задвиньте лопаточку под сэндвич и осторожно извлеките его из гриля.



Для фиксации крышки ее необходимо поднять на 90 °.

12. Положите обжаренный Твистер Джуниор в середину (красной) обертки.

13. Загните ближайший к себе уголок под Твистер.

14. Проверните сандвич.



15. Подверните правый уголок Твитсра к центру обертки.

16. Закатайте Твистер полностью к верхнему уголку обертки.

17. "Скрутите" верх, чтобы запечатать обертку над открытым концом Твистера.



Памятка Твистер Джуниор Спешл.pdf – 463.86

КВ

Очистка гриля

Используя скребок, сразу же очистите поверхность гриля при появлении загрязнений.

Хранение

Подайте сандвич гостю сразу же или поместите его в подогреваемую тепловую витрину, или в Бургер Шут, установив таймер.

Срок годности сандвичей - 10 минут.

По истечении срока годности сандвичи следует удалить в отходы.

Сандвич сервируется 1 бумажной салфеткой.