

Стрипсы HS

Стрипсы Hot & Spicy KFC® - это полоски из куриного филе, замаринованные и обжаренные до золотисто-коричневой хрустящей корочки.

KFC

Острые стрипсы

Острые стрипсы Hot & Spicy™ KFC® - это полоски из куриного филе, которые маринуются в маринаде Hot & Spicy, панируются в острой панировочной смеси и жарятся до золотисто-коричневой, чешуйчатой и хрустящей корочки.

Острые стрипсы поставляются охлажденными или замороженными, в зависимости от поставщика и региона.

— Если вы используете замороженные стрипсы, то ознакомьтесь с [CSL Размораживание куриных полуфабрикатов](#), в котором описана процедура размораживания.

— Если вы используете охлажденные стрипсы, то следуйте процедурам, описанным ниже.

ПРОЦЕДУРЫ



Вымойте руки теплой водой, используя антибактериальное мыло и соблюдая правила мытья рук.

Мойте руки до и после приготовления любых пищевых продуктов. Это особенно важно при подготовке сырой курицы. Сырая курица может содержать бактерии, которые могут распространиться на другие продукты питания, если не соблюдаются надлежащие гигиенические, санитарные процедуры и стандарты.

Подготовка

— Проверьте уровень панировочной смеси в емкости. Емкость с панировочной смесью должна быть заполнена минимум на половину (не ниже риски). Если необходимо, добавьте в емкость панировочную смесь и дважды просейте перед использованием.

— Подготовьте погружную воду. Наполните погружное ведро холодной водой почти до перехода диаметра (до риски). Вода должна иметь температуру ниже **<26°C**. Меняйте погружную воду после каждого панирования перед переходом к панированию другого вида куриного продукта.

Ознакомьтесь с [CSL Стандарты работы с панировочной смесью и погружной водой](#), где более подробно описаны все процедуры.

Панирование стрипсов



Использование перчаток на станции панировка не является обязательным требованием, но рекомендуется при работе с острой панировкой, чтобы защитить чувствительную кожу рук от острого маринада.



Не используйте куриный полуфабрикат с истекшим сроком хранения.



При отсутствии в ресторане отдельной холодильной камеры для хранения ТОЛЬКО сырых куриных полуфабрикатов:

- Если сотруднику панировочной станции необходимо взять куриные полуфабрикаты из холодильной камеры, то перед касанием ручки / двери камеры ему необходимо обязательно вымыть и продезинфицировать руки.
- После выхода из камеры с сырой куриной продукцией необходимо захлопнуть дверь, не касаясь её руками (это можно сделать локтем, плечом, бедром, коленом).



В случае использования размороженной курицы ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- Проверьте что продукт полностью разморожен – кусочки не должны слипаться друг с другом, прощупайте каждый кусочек, кусочки должны быть мягкие и внутри не должно быть кристаллов льда;
- Если вы обнаружили недостаточно размороженный кусочек, не используйте его для панирования, его необходимо удалить в отходы.

- Возьмите специальную синюю / черную гастроемкость для куриного полуфабриката.
- Возьмите в холодильнике пакет с куриным полуфабрикатом, соблюдая правило ротации.
- Проверьте срок годности пакета с куриным полуфабрикатом.
- Поместите пакет в специальную синюю / черную гастроемкость и отнесите его на панировочный стол.
- Откройте, при необходимости, пакет с куриным полуфабрикатом ножницами для острой продукции.
- Поставьте погружную корзину на решетку и поддон.
- Положите необходимое количество стрипсов (**6-36 шт**) в погружную корзину над решеткой и поддоном. **Не панируйте за один раз более 36 острых стрипсов.**


1. Потрясите погружную корзину от себя, вверх и на себя 3 раза:

- Это делается для того, чтобы избавиться от оставшегося маринада и соков. Встряхивать необходимо над решеткой и поддоном.

2. Равномерно разложите стрипсы в емкости с панировкой:

- Разложите продукт в панировочной ёмкости.
- Покройте продукт панировочной смесью.
- Разделяйте стрипсы в случае необходимости, чтобы обеспечить равномерную панировку.

3. Соберите-поднимите стрипсы 7 раз с краев к центру пока все стрипсы не будут покрыты панировкой и соберите все кусочки на себя.



4. Соберите качалочной корзиной:


- Соберите все стрипсы к передней части ящика, чтобы их можно было легко извлечь качалочной корзиной.
- Возьмите качалочную корзину и соберите в нее все стрипсы. Проследите, чтобы в ящике не осталось продукта.

5. Покачайте корзину одна рука ниже другой:

- Слегка покачайте корзину, чтобы избавиться от лишней панировки. Качать корзину (одна рука выше, другая – ниже) нужно только до тех пор, пока не удалится лишняя панировка.

6. Положите стрипсы в погружную корзину над панировочной ёмкостью и окуните в воду.

- Медленно опустите погружную корзину в воду, пока не будут покрыты все кусочки продукта.
- Наклоните корзину налево, а затем направо. В обоих случаях держать до прекращения появления пузырьков.
- Сразу же извлеките корзину из бачка и дайте воде стечь в бачок, пока не закончится ровная струя воды.
- Не поворачивайте и не трясите вверх вниз корзину в воде, в противном случае первый слой панировки смоеся.



7. Потрясите корзину 10 раз:

- Держите погружную корзину над бачком.
- Встряхните ее от себя, вверх и на себя 10 раз. При этом на стрипсах создается клейкая поверхность, которая нужна, чтобы корочка была рассыпчатой.

8. Равномерно разложите стрипсы в емкости с панировкой:

- Покройте продукт панировочной смесью.
- Разделяйте стрипсы в случае необходимости, чтобы обеспечить равномерную панировку.

9. Соберите-поднимите стрипсы 7 раз с краев к центру пока все кусочки не будут покрыты панировкой.




10. Соберите все стрипсы качалочной корзиной:

- Соберите все стрипсы к передней части ёмкости, чтобы их можно было легко извлечь качалочной корзиной.
- Возьмите качалочную корзину и соберите в нее все стрипсы. Проследите, чтобы в емкости не осталось стрипсов.

11. Покачайте корзину:

- Покачайте корзину, чтобы избавиться от лишней панировки. Качать корзину (одна рука выше, другая – ниже) нужно **ТОЛЬКО ДО ТЕХ ПОР**, пока не выплется лишняя панировка и не появится **ЧЕШУЙЧАТАЯ СТРУКТУРА**.
- Чрезмерное качание приведет к удалению чешуйчатой структуры, понижению качества и повысит количество комочков теста в панировочной муке.



- Время хранения запанированной продукции составляет не более 2 минут после окончания панирования последнего куска.
- Сетки и корзины с запанированным куриным полуфабрикатом не допускается хранить над фритюром.



- Если куриная продукция в пакете использована не полностью уберите ее в холодильник после загрузки запанированной курицы во фритюр.

Выкладка на решетки

Не кладите стрипсы в направлении прутьев решетки, так как это способствует прилипанию к решетке.

Запанированные стрипсы выложите на решетку:

- Открытый фритюр: максимум 6 стрипсов на один уровень откидной корзины; максимум 18 стрипсов в корзине, минимальное количество для одного цикла жарки - 6 стрипсов.
- 4-головый/ 6-головый Winston: максимум по 9 стрипсов на каждую решетку, максимум 4 решетки в корзине, минимальное количество для одного цикла жарки - 6 стрипсов.
- Velocity OXE: максимум по 18 стрипсов на каждую решетку, максимум 4 решетки в корзине, минимальное количество для одного цикла жарки - 6 стрипсов.
- 6-головый НР: максимум по 18 стрипсов на каждую решетку, максимум 3 решетки в корзине, минимальное количество для одного цикла жарки - 18 стрипсов.
- Для предотвращения слипания убедитесь, что стрипсы не соприкасаются друг с другом.
- Нумерация решеток начинается снизу. Решетки в кассету устанавливаются снизу вверх.
- **ПОЛОЖИТЕ НА КАЖДЫЙ ЯРУС СМАЗАННУЮ ЗАКРЫВАЮЩУЮ РЕШЕТКУ, ЧТОБЫ СТРИПСЫ НЕ МОГЛИ ВСПЛЫТЬ ВО ВРЕМЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ.**
- Закрывающую решетку необходимо класть в перевернутом виде, чтобы не повредить панировку.

- Ставить решетки с запанированной продукцией друг на друга ЗАПРЕЩЕНО!

4-головый/ 6-головый Winston

Количество стрипсов	Используемые решетки
6 - 9 шт	# 2
10 - 18 шт	# 2 и 3
19 - 27 шт	# 2, 3 и 4
28 - 36 шт	# 1, 2, 3 и 4



Velocity OXE-100

Количество стрипсов	Используемые решетки
6 - 18 шт	# 2
19- 36 шт	# 2 и 3
37 - 54 шт	# 1, 2 и 3
55 - 72 шт	# 1, 2, 3 и 4



6-головый НР

Количество стрипсов	Используемые решетки
18 шт	# 2
19- 36 шт	# 2 и 3
37 - 54 шт	# 1, 2 и 3

Приготовление стрипсов

Для просмотра параметров настройки жаровен для приготовления острых стрипсов перейдите в **CSL Параметры приготовления**.

Стандарты

- Проверяйте уровень фритюрного масла перед тепловой обработкой каждой партии. Отрегулируйте его уровень по необходимости.
- В случае, если корзина не использовалась ранее (например, после мойки) - опустите ее в фритюрное масло, затем поднимите и дайте ей стечь в течение 15 секунд. Это предотвратит прилипание панировки к решеткам.
- Тепловую обработку следует начать в течение 2 минут после панировки последнего кусочка.
- Подогревать фритюрное масло следует во время процесса панирования и укладки куриного мяса для того,

чтобы фритюрное масло достигло нужной температуры.

- Прежде чем опускать продукт во фритюр, убедитесь, что выбрана верная кнопка продукта, и что на дисплей выведено слово "droP"/"ready".



Запрещается сокращать время тепловой обработки или производить ее при более низкой температуре, чем требуется по стандарту.

Перед началом приготовления продукта фритюрное масло необходимо размешать:

- 4-головый/ 6-головый Winston – используя весло для размешивания.



Не перемешивайте фритюрное масло в холодной зоне у основания жаровни, это может вызвать выливание кипящего фритюрного масла из жарочного бака.

1. Опустите корзину в масло

4-головый/ 6-головый Winston:

- Используя крюк, опустите корзину в жарочный бак.
- Убедитесь в правильном расположении корзины и ее горизонтальности.
- Корзину следует опускать медленно, чтобы предотвратить выплескивание кипящего масла из жарочного бака.

Velocity OXE/ 6-головый HP:

- Принесите решетки с панированным куриным полуфабрикатом к фритюру.
- Загрузите решетки в корзину (снизу вверх) согласно таблицам укладки.
- Установите чистую решетку от Henny Penny в слот над верхней решеткой с мясом, чтобы предотвратить всплывание стрипсов во время тепловой обработки.
- Погрузите корзину в жарочный бак.

Открытый фритюр:

- Опустите корзину в масло. Чтобы предотвратить разбрызгивание масла, сначала нужно погружать заднюю часть корзины.
- ЗАПРЕЩЕНО ЖАРИТЬ ОСТРУЮ И ОРИГИНАЛЬНУЮ КУРИЦУ В ОДНОЙ ВАННЕ ОТКРЫТОГО ФРИТЮРА!

2. Закройте крышку

Velocity OXE/ 6-головый HP:

- Потяните за рычаг прямо вниз, чтобы закрыть жарочный бак, крышка защелкнется на предохранитель.
- Потяните рычаг на себя, а затем поднимите его.
- При поднятом рычаге потяните его на себя опять, а затем потяните вниз до упора.
- Когда Вы тянете рычаг на себя, ролики с обеих сторон рычага крышки попадают в блоки замка.
- Когда Вы тянете рычаг вниз, крышка плотно примыкает к кромке варочного бака.

3. Включите цикл тепловой обработки


- Нажмите на кнопку, соответствующую острым стрипсам.

- Прежде чем отойти от фритюра, убедитесь, что таймер включился.

Если цикл тепловой обработки прервался из-за отключения питания, ошибки программы или по другой причине, продукт, находящийся во фритюре, подлежит удалению в отходы!

4. Если куриная продукция в пакете использована не полностью

- Если куриный полуфабрикат в пакете использован не полностью необходимо завернуть верхнюю часть пакета и отнести пакет обратно в холодильник в специальной синей/ черной гастроемкости.
- Положить пакет сверху закрытых упаковок с соответствующей куриной продукцией, чтобы он был использован в первую очередь (рисунок ниже).
- Пустой пакет из-под курицы необходимо выкидывать, используя синюю/ черную гастроемкость.
- При необходимости отнести специальную синюю/ черную гастроемкость на мойку. Гастроемкость необходимо мыть 1 раз в 4 часа и ополаскивать при необходимости в нижней раковине двухъярусной мойки или в средней раковине трехсекционной мойки.



5. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, ручку фритюра и наружную панель компьютера, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

6. Вымойте руки.

7. За минуту до окончания цикла, возьмите нужное количество горячих решёток из теплового шкафа и положите решётки на укладочный стол

8. Остановите таймер по окончании цикла:

- Подача звукового сигнала происходит автоматически.
- На дисплее появится слово "DONE".

9.Нажмите кнопку под мигающей лампочкой:

- На дисплее фритюра появится слово "FILR"/ "CooL"/ "IDLE"

10. Откройте крышку

Velocity OXE/ 6-головый HP

- Медленно разомкните рычаг, подняв ручку
- Нажмите
- Опустите ручку и нажмите опять
- Нажмите на верхнюю часть предохранителя, чтобы разомкнуть крышку.
- Поднимите крышку быстрым движением подъемной ручки, чтобы она приоткрылась, а затем поднимите полностью

11. Извлеките решетки/корзины (открытый фритюр) с куриным продуктом и дайте маслу стечь в течение **15 секунд**

Температура в толще готового продукта должна быть не менее 85 С.



Готовая курица не должна храниться над маслом. Пары масла впитываются в продукт, ухудшая его вкусовые качества.

Оставьте фритюр в режиме "COOL" или "IDLE" и подготовьтесь к следующей партии.

- Если фритюр не требуется вам сразу же для следующей партии, **ОСТАВЬТЕ ЕГО В РЕЖИМЕ "COOL"/"IDLE"**. Это поддерживает температуру фритюрного масла на уровне 124°C.
- Если фритюр требуется для следующей партии, нажмите на кнопку выбора программы, соответствующей количеству загружаемой продукции. Затем запанируйте и разложите мясо на решетки. К окончанию панировки жаровня должна быть при температуре "droP"/"READY".



Применение режима "Cool"/"IDLE" увеличивает срок службы фритюрного масла, потому что оно не подвергается излишнему нагреву. Если поддерживать фритюр всё время при температуре "droP", фритюрное масло портится и потребляется больше энергии.

Выкладка в тепловой шкаф

1. Положите решетки со стрипсами на поддон (**из 6-голового HP/ HP Velocity OXE**) или переложите их щипцами на чистые решетки над поддоном (**из корзины для открытого фритюра / с решеток Winston**). Немедленно поместите решетки в вертикальный тепловой шкаф.
2. Обозначьте общее время хранения стрипсов (эл. таймером или картонной биркой-таймером):

Например, если стрипсы хранились в тепловом шкафу на протяжении 20 минут (остаточный срок хранения составляет 10 минут), то при перемещения стрипсов из этой партии на витрину их необходимо промаркировать на 10 минут (вместо 30 минут), если время хранения стрипсов в тепловом шкафу до перемещения на витрину составило 10 минут от момента выкладки в шкаф, то срок хранения стрипсов из этой партии при перемещении на витрину составит 20 минут.

в тепловом шкафу - **30 минут**. в тепловой витрине - **30 минут, но не более общего срока годности 30 минут**.



Температура готового продукта, отдаваемого гостю, не должна быть ниже + 60°C

Страна	Температура внутри продукта
Россия	60°C
Армения	60°C
Беларусь	60°C
Грузия	60°C
Узбекистан	60°C
Азербайджан	65°C
Казахстан	65°C
Кыргызстан	65°C

Ознакомиться со схемами раскладки продуктов в тепловых шкафах, стандартами хранения и сервировки блюд из курицы вы можете в [CSL Хранение и сервировка блюд из курицы](#).

Просеивание панировочной смеси и замена погружной воды

После каждого панирования нужно просеивать панировочную смесь и менять воду.

Просеивание необходимо для равномерного распределения ингредиентов панировки по всей смеси. Благодаря этому корочка на готовом курином продукте будет иметь правильные вкус, текстуру и цвет.

Единственным **исключением из этого правила является случай, когда вы готовите несколько партий подряд, тогда можно панировать 2 партии подряд**, прежде чем просеивать панировочную смесь и менять воду.

1. Вылейте воду для окунания в среднюю раковину трехсекционной мойки, или нижний уровень двухъярусной мойки, чтобы снизить возможность перекрестного заражения.
2. Вымойте руки.
3. Очистите и продезинфицируйте панировочный стол, ручки корзин, ручки холодильника, чтобы снизить риск перекрестного заражения.

Решение проблем

Продукт слишком светлого цвета

Возможная причина	Решение
Температура масла слишком низкая. Слишком мало времени для тепловой обработки	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Не достаточно времени для тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки. Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа таймера	Обратитесь в техническую службу
Неисправная работа фритюра. Слишком большая загрузка.	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Фритюр предварительно не разогрет	Отбракуйте продукт. Отрегулируйте "drop/ ready". Если температура корректна и установлена на "drop/ready", повторно обратитесь к обучающим процедурам

Продукт слишком темного цвета

Возможная причина	Решение
Продукт был подвержены тепловой обработке не сразу после панировки	Повторно обратиться к обучающим процедурам
Масло использовалось слишком долго	Смените масло и еще раз обратитесь к руководству по работе с маслом
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Температура фритюра слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу

Продукт маслянистый

Возможная причина	Решение
Старое или разложившееся масло	Заменить масло при снижении прозрачности ниже стандарта
Не достигнута рабочая температура тепловой обработки	Строго придерживайтесь процедуры тепловой обработки. Обязательно дождитесь, когда масло достигнет рабочей температуры
Слишком низкая температура масла	Проверить установки и датчик

Продукт слишком сухой

Возможная причина	Решение
Слишком продолжительное время тепловой обработки	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Неисправная работа таймера	Отрегулируйте настройки тепловой обработки
Слишком высокая температура во время хранения	Обратитесь в техническую службу
Хранение продукта за пределами сроков хранения	Удалите продукт в отходы. Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Температура тепловой обработки слишком высокая	Отрегулируйте настройки тепловой обработки

Куски продукта слиплись

Возможная причина	Решение
Куски продукта уложены на сетке слишком близко друг к другу	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
За раз приготовлено больше максимально допустимого количества	Повторно обратитесь к обучающим процедурам

Гладкая корочка

Возможная причина	Решение
Не использовали качалочную корзину	Используйте одобренное оборудование
Качали слишком резко или слишком быстро	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Неправильное обращение с готовым продуктом	Повторно обратитесь к обучающим процедурам

Продукт холодный (выбросить)

Возможная причина	Решение
Продукт не был помещен в тепловой шкаф сразу же после приготовления	Повторно обратитесь к обучающим процедурам
Слишком низкая температура в тепловом шкафу	Проверьте настройки
Хранение продукта за пределами срока хранения	Повторно обратитесь к обучающим процедурам