

Logical Volume Management (LVM)

+Plan

- Introduction
- Avantages
- Architecture
- **■**Commandes principales

+ Introduction

- La gestion par volumes logiques : une méthode de gestion du stockage
- La gestion par volumes logiques : des outils de gestion destinés au stockage sur des disque dur.
- Le LVM ou Logical Volume Manager offre bien plus de flexibilité que le partitionnement traditionel
- Le LVM représente l'une des nombreuses formes de virtualisation du stockage, mais pas la seule.
- On parle de Volume de stockage disponible et non plus de partition

+ Avantages

- On ne se préoccupe plus de l'emplacement exact des données.
- On peut conserver quelques giga-octets de libres pour pouvoir les ajouter n'importe où et n'importe quand.
- Il est possible d'agrandir ou réduire des volumes, mais les filesystems installés dessus doivent prendre en charge cette opération
- On peut créer des snapshots de volume sans perturber le fonctionnement de la machine et sans interruption de services.
 - La création d'un snapshot consiste à prendre une « photo », un instantané du volume logique cible (ce qui est quasi-immédiat) et on commence alors à enregistrer les modifications apportées au volume logique cible.
 - Avantage des snapshots, ils peuvent être utilisés comme une méthode de sauvegarde. Ils permettent de stocker une image statique d'un volume logique à un instant précis. Il faut comprendre une sauvegarde incrémentale

+ Concepts Clés

■ PV : Volumes physiques :

Les disques durs, partitions de disques durs,

■ VG : Groupes de Volumes


On concatène ces volumes physiques (1 ou plusieurs) dans des « groupes de volumes » (volume groups ou VG).

■ Des volumes logiques

Le groupe de volumes est découpé en volumes logiques. Ces volumes sont formatés et montés à des systèmes de fichiers.


+

Structure LVM: via un exemple




+ Les PE et Les LE

- ☐ Un PE est un physical extent
- ☐ Un LE est un logical extent
- □Un PE et un LE ont la même taille et son l'unité minimale qui peut etre gérée dans un système LVM
- □Chaque LE correspond à un PE sur un PV. Les PE peuvent etre alloués à n'importe quel LV mais un PE peut appartenir un un seul LV à la fois







+ Les commandes LVM

- 1) optionnel : création des partitions sur les périphériques
 - via fdisk
 - il est recommandé de bien définir leur type code (8E)
- 2) initialiser les volumes physiques (PV)
 - via pvcreate (ou automatiquement à l'étape suivante)
- 3) créer un groupe de volumes (VG)
 - via vgcreate
- 4) créer les volumes logiques (LV)
 - via lycreate
- 5) mettre en place les systèmes de fichiers sur les LV
 - via mkfs

+

Création du LVM

Installation du LVM#yum install lvm2

8e (type LVM)

20 3-2020

Création des partitions de type LVM
 #fdisk /dev/sdb (code Hex : 8e)

```
o (pour faire une table de partition MSDOS)

n (nouvelle partition)

p (type primaire)

l (num de partiton)

vide (début)

vide (fin)

t (type)
```

puis

w (écrire)

+ Création du LVM

□ Création des volumes physiques

```
pvcreate /dev/sdb {1,2,3}
```

□ Création du groupe de volumes

```
vgcreate mon_vgroupe /dev/sdb {1,2,3}
```

□ Création des volumes logiques

```
lvcreate –L 5G –nmon_lvolume mon_vgroupe
```

□ Création du FS sur le volume logique

```
mkfs.xfs –L volume _var /dev/ mon_vgroupe /mon_lvolume
```

□ Montage de FS : en passant par fstab pour un montage permanant

+Vérification et visualisation

■ Volumes physiques :

```
#pvscan
#pvdisplay
#pvs
```

■ Groupe de volumes :

```
#vgscan
#vgdisplay
#vgdisplay mon_vgroupe
#vgs
```

■ Volumes logiques:

```
#lvdisplay
#lvscan
#lvs
```

+ Redimensionnement d'un LV

- Agrandir un Volume logique :
 - S'il y'a suffisamment d'espace dans le VG : on agrandit directement le VL et son FS
 - S'il n'ya pas suffisamment d'espace : on commence par agrandir le VG
- Réduire la taille d'un volume logique : possible lorsque le SF monté est de type ext4

+ Etendre un VG

■ Ajout de nouveaux volumes physiques

pvcreate /dev/sdb7

■ Ajout du nouveau PV au groupe de volume

vgextend mon_vgroupe /dev/sdb7

+ Etendre un LV

■ Méthode 1 :

1. Etendre le VL sans considérer le FS:

lvextend -L +5G /dev/ mon vgroupe /mon lvolume

- 2. Adapter la taille de FS à la taille de VL :
 - Si FS de type xfs : xfs_growfs /dev/mon_vgroupe/mon_lvolume
 - Si FS de type ext : resize2fs /dev/mon_vgroupe/mon_lvolume
- Méthode 2 : Etendre le VL et le FS en une seule étape

lvextend -L +5G -r /dev/mon_vgroupe/mon_lvolume ou

lvresize -r -L +50M /dev/ mon_vgroupe/mon_lvolume

+ Reduire un LV

■ Possible avec ext4

lvreduce -L -r -5G /dev/ mon_vgroupe /mon_lvolume

+ Création d'un snaphot

□ Création :

lvcreate –s –L 50M –n mysnap /dev/myvg/mylv

□ Utilisation:

il suffit de monter un snapshot pour pouvoir l'utiliser

□ Pour détruire un snapshot :

lvremove /dev/myvg/mysnap (il doit etre démonté)