安裝、升級及移除Unified Manager軟體

Active IQ Unified Manager 9.7

NetApp
January 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-97/install-windows/concept-overview-of-the-installation-process-on-windows.html on January 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝、升級及移除Unified Manager軟體 . . . 1
安裝程序總覽 . . . 1
在Windows上安裝Unified Manager . . . 1
變更jboss密碼 . . . 4
升級Unified Manager . . . 5
升級協力廠商產品 . . . 6
重新啟動Unified Manager . . . 8
正在解除安裝Unified Manager . . . 9

安裝、升級及移除Unified Manager軟體

您可以安裝Unified Manager軟體、升級至較新版本的軟體、或移除Unified Manager應用程式。

安裝程序總覽

安裝工作流程會說明您在使用Unified Manager之前必須執行的工作。



在Windows上安裝Unified Manager

請務必瞭解在Windows上下載及安裝Unified Manager的步驟順序。

安裝Unified Manager

您可以安裝Unified Manager來監控和疑難排解資料儲存容量、可用度、效能和保護問題。

開始之前

- 您打算安裝Unified Manager的系統必須符合系統和軟體需求。

  硬體系統需求

  Windows軟體與安裝需求

  > 從Unified Manager 9.5開始、OpenJDK會隨附於安裝套件中、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。請確定您的使用者名稱開頭沒有驚嘆號「」!". Installation of Unified Manager might fail if the user name of user running the installation begins with "!」。

- 您必須擁有支援的網頁瀏覽器。
- Unified Manager維護使用者密碼必須介於8到20個字元之間、且必須包含大寫字母或大小寫字母、數字和特殊字元。
- 對於維護使用者或MySQL root使用者、密碼字串中不允許使用下列特殊字元：「"%、=&<>|^\/（）[]；：

  允許使用下列特殊字元：~！@#$*-？。+ {}

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows。
2. 登入NetApp 支援網站 到這個功能、找到「Download（下載）」頁面、以便在Windows平台上安裝Unified Manager。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

3. 將Unified Manager Windows安裝檔案從NetApp 支援網站 功能區下載到Windows系統的目標目錄。
4. 瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
5. 按一下滑鼠右鍵並執行Unified Manager安裝程式執行檔 (`.exe`）以系統管理員身分建立檔案。

   Unified Manager會偵測遺失或預先安裝的協力廠商套件、並列出這些套件。如果系統中未安裝所需的協力廠商套件、Unified Manager會在安裝過程中安裝這些套件。

6. 單擊 * 下一步 * 。
7. 輸入使用者名稱和密碼以建立維護使用者。
8. 在*資料庫連線*精靈中、輸入MySQL根密碼。
9. 按一下「變更」以指定Unified Manager安裝目錄和MySQL資料目錄的新位置。

   如果您未變更安裝目錄、Unified Manager會安裝在預設安裝目錄中。

10. 單擊 * 下一步 * 。
11. 在「準備安裝**Shield ***」精靈中、按一下「***安裝**」。
12. 安裝完成後、按一下*「Finish」（完成）*。

結果

安裝會建立多個目錄：

- 安裝目錄

  這是您在安裝期間指定的Unified Manager根目錄。範例： `C:\Program Files\NetApp\`

- MySQL資料目錄

  這是您在安裝期間指定的MySQL資料庫儲存目錄。範例：
  `C:\ProgramData\MySQL\MySQLServerData\`

- Java目錄

  這是安裝OpenJDK的目錄。範例： `C:\Program Files\NetApp\JDK\`

- Unified Manager應用程式資料目錄（appDataDir)

  這是儲存所有應用程式產生資料的目錄。這包括記錄、支援套裝組合、備份及所有其他額外資料。範例：`C:\ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\`

完成後

您可以存取Web UI來執行Unified Manager的初始設定、如所述 "設定Active IQ Unified Manager 功能"。

執行**Unified Manager**的無人值守安裝

您可以使用命令列介面來安裝Unified Manager、而無需使用者介入。您可以在金鑰值配對中傳遞參數、以完成無人值守安裝。

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows命令列介面。
2. 瀏覽至您要安裝Unified Manager的位置、然後選擇下列其中一個選項：

選項	說明

如果已預先安裝協力廠商套件	`ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"MYSQL_PASSWORD=mysql_password INSTALLDIR=\"Installation directory\" MYSQL_DATA_DIR=\"MySQL data directory\" MAINTENANCE_PASSWORD=maintenance_password MAINTENANCE_USERNAME=maintenance_username /qn /l*v CompletePathForLogFile"`
	
	範例：
	
	`ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MYSQL_DATA_DIR=\"C:\ProgramData\MYSQL\MySQLServer\" MAINTENANCE_PASSWORD=* MAINTENANCE_USERNAME=admin /qn /l*v C:\install.log"`

選項	說明

如果未安裝協力廠商套件	`ActiveIQUnifiedManager-x.y.exe /V"MYSQL_PASSWORD=mysql_password INSTALLDIR=\"Installation directory\" MYSQL_DATA_DIR=\"MySQL data directory\" MAINTENANCE_PASSWORD=maintenance_password MAINTENANCE_USERNAME=maintenance_username /qr /l*v CompletePathForLogFile"`
	
	範例：
	
	`ActiveIQUnifiedManager.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! INSTALLDIR=\"C:\Program Files\NetApp\" MYSQL_DATA_DIR=\"C:\ProgramData\MYSQL\MySQLServer\" MAINTENANCE_PASSWORD=* MAINTENANCE_USERNAME=admin /qr /l*v C:\install.log"`

- `/qr` 選項可透過精簡的使用者介面來啟用無模式。隨即顯示基本使用者介面、顯示安裝進度。系統不會提示您輸入資料。如果未預先安裝任何協力廠商套件、例如JRE, MySQL和7Zip、您必須使用 `/qr` 選項。如果安裝失敗 `/qn` 選項用於未安裝協力廠商套件的伺服器。

- `/qn` 選項可啟用無使用者介面的無模式。安裝期間不會顯示使用者介面或詳細資料。您不得使用 `/qn` 未安裝協力廠商套件時的選項。

3. 使用下列URL登入Unified Manager Web使用者介面：

   `https://IP address`

變更jboss密碼

您可以建立新的自訂jboss密碼、以覆寫安裝期間設定的預設密碼。此工作為選用工作、但有些站台可能需要此安全功能、才能覆寫Unified Manager安裝預設設定。此作業也會變更jboss存取MySQL所用的密碼。

開始之前

- 您必須擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。
- 您必須擁有MySQL root使用者的密碼。
- 您必須能夠存取NetApp提供的 `password.bat` 指令碼 `\Program Files\NetApp\essentials\bin`。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。

2. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
3. 啟動 `password.bat` 開始密碼變更程序的指令碼： `C:\Program Files\NetApp\essentials\bin> password.bat resetJBossPassword`
4. 出現提示時、請輸入MySQL root使用者密碼。
5. 出現提示時、請輸入目前的jboss使用者密碼。

   預設密碼為 `D11h1aMu@79%`。

6. 出現提示時、請輸入新的jboss使用者密碼、然後再次輸入以供確認。

   確認訊息會隨著變更而顯示、最後一次會提示您輸入新的jboss使用者密碼。

7. 再輸入一次新的jboss使用者密碼。
8. 指令碼完成後、請使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
9. 所有服務啟動後、您就可以登入Unified Manager UI。

升級Unified Manager

您可以在Windows平台上下載並執行安裝檔案、將Unified Manager 9.5或9.6升級至9.7。

開始之前

- 您要升級Unified Manager的系統必須符合系統和軟體需求。

  硬體系統需求

  Windows軟體與安裝需求

  > 從Unified Manager 9.5開始、OpenJDK會隨附於安裝套件中、並會自動安裝。不支援從Unified Manager 9.5開始使用Oracle Java。

  > 從Unified Manager 9.4開始、需要Microsoft .NET 4.5.2或更新版本。開始升級之前、請先確定已安裝正確版本的.NET。

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。請確定您的使用者名稱開頭沒有驚嘆號「」!". `Installation of Unified Manager might fail if the user name of user running the installation begins with "!」`。
- 您必須擁有有效的認證資料，才能登入 NetApp 支援網站。
- 為了避免資料遺失、您必須先建立Unified Manager機器的備份、以防升級期間發生問題。

- 您必須有足夠的磁碟空間才能執行升級。

  安裝磁碟機上的可用空間必須大於資料目錄的大小2.5 GB。升級會停止、並顯示錯誤訊息、指出可用空間不足時要新增的空間量。

- 在升級期間、系統可能會提示您確認是否要保留先前的預設設定、以保留13個月的效能資料、或將其變更為6個月。確認後、系統會清除6個月後的歷史效能資料。
- 在升級之前、您必須先關閉中任何開啟的檔案或資料夾 `<InstallDir\>\JDK` 和 `MySQL Data Directory`。

關於這項工作

在升級過程中、Unified Manager無法使用。升級Unified Manager之前、您應該先完成所有執行中的作業。

如果Unified Manager與OnCommand Workflow Automation 某個實例搭配使用、而且兩種產品都有新版本的軟體、則您必須中斷這兩種產品的連線、然後在執行升級後設定新的Workflow Automation連線。如果您只要升級至其中一項產品、則應在升級後登入Workflow Automation、並確認它仍從Unified Manager取得資料。

步驟

1. 登入NetApp 支援網站 到這個功能、找到*下載*頁面、以便在Windows平台上安裝Unified Manager。

   https://mysupport.netapp.com/products/index.html

2. 將Unified Manager Windows安裝檔案下載至Windows系統的目標目錄。
3. 按一下滑鼠右鍵並執行Unified Manager安裝程式執行檔（`.exe`）以系統管理員身分建立檔案。

   Unified Manager會提示您下列訊息：

   ```
   This setup will perform an upgrade of Unified Manager. Do you want to
   continue?
   ```

4. 按一下「是」、然後按一下「下一步」。
5. 輸入安裝期間設定的MySQL8 root密碼、然後按一下「下一步」。
6. 登入Unified Manager Web UI、然後驗證版本編號。

完成後

> 若要執行Unified Manager的無聲升級、請執行下列命令： `ActiveIQUnifiedManager-<version\>.exe /s /v"MYSQL_PASSWORD=netapp21! /qn /l*v C:\install.log`

升級協力廠商產品

安裝在Windows系統上的Unified Manager可以升級第三方產品、例如JRE和MySQL。

開發這些協力廠商產品的公司會定期報告安全性弱點。您可以依照自己的排程升級至此軟體的較新版本。

正在升級JRE

您可以在安裝Unified Manager的Windows伺服器上升級至較新版本的Java執行時間環境（JRE）、以取得安全性弱點的修正程式。

開始之前

您必須擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。
2. 從JDK網站下載適當版本的Java（64位元）至目標系統。

   例如下載 `openjdk-11_windows-x64_bin.zip` 寄件者 `http://jdk.java.net/11/`。

3. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
4. 展開 `zip` 檔案：
5. 從產生的目錄和檔案複製 `jdk` 目錄（例如、 `jdk-11.0.2` 移至安裝Java的位置。範例： `C:\Program Files\NetApp\JDK\`
6. 使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）

升級MySQL

在安裝Unified Manager的Windows伺服器上、您可以將MySQL升級至更高版本、以取得安全性弱點的修正程式。對於任何次要升級、MySQL的基礎版本必須為8.0.17或更新版本。如果您系統上安裝的MySQL版本早於8.0.17、Unified Manager 9.7升級程序會自動將MySQL升級至8.0.17。您不得執行MySQL從舊版升級至8.0.17的獨立升級。

開始之前

> 如果您系統上安裝的MySQL版本為5.7、則您不得嘗試直接將MySQL升級至8.0.17版。這會導致應用程式資料遺失。

- 您必須擁有安裝Unified Manager的系統的Windows管理員權限。
- 您必須擁有MySQL root使用者的密碼。

步驟

1. 以管理使用者身分登入Unified Manager主機。

2. 將適當版本的MySQL下載到目標系統。
3. 使用Windows服務主控台停止下列Unified Manager服務：
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
   - 祕耳SQL8.
4. 按一下 `.msi` 套件以啟動MySQL升級、並依照畫面上的指示完成升級。
5. 使用Windows服務主控台啟動Unified Manager服務：
   - 祕耳SQL8.
   - NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）
   - NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）

重新啟動Unified Manager

變更組態之後、您可能必須重新啟動Unified Manager。

開始之前

您必須擁有Windows系統管理員權限。

步驟

1. 使用預設的本機系統管理員帳戶登入Windows。
2. 停止Unified Manager服務：

從...	依下列順序停止服務...
命令列	a. `sc stop ocie-au` b. `sc stop Oncommandsvc`
Microsoft Service Manager	a. NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au） b. NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc）

3. 啟動Unified Manager服務：

從...	依下列順序啟動服務...
命令列	a. `sc start Oncommandsvc` b. `sc start ocie-au`

從...	依下列順序啟動服務...
Microsoft Service Manager	a. NetApp Active IQ 產品資料管理伺服器服務（Oncommandsvc） b. NetApp Active IQ 收購服務（Ocia-au）

正在解除安裝Unified Manager

您可以使用「程式和功能」精靈或從命令列介面執行無人管理的解除安裝、來解除安裝Unified Manager。

開始之前

- 您必須擁有Windows系統管理員權限。
- 在解除安裝軟體之前、必須先從Unified Manager伺服器移除所有叢集（資料來源）。

步驟

1. 請選擇下列其中一個選項來解除安裝Unified Manager：

若要從解除安裝**Unified Manager ...**	然後...
程式與功能精靈	a. 瀏覽至*控制台*>*程式與功能*。 b. 選取Active IQ Unified Manager 「更新」、然後按一下「解除安裝」。
命令列	a. 使用系統管理員權限登入Windows命令列。 b. 瀏覽Active IQ Unified Manager 至flex目錄、然後執行下列命令： `msiexec /x {A78760DB-7EC0-4305-97DB-E4A89CDFF4E1} /qn /l*v %systemdrive%\UmUnInstall.log`

如果伺服器上已啟用使用者帳戶控制（UAC-）、且您以網域使用者身分登入、則必須使用命令列解除安裝方法。

Unified Manager已從您的系統中解除安裝。

2. 解除安裝下列未在Unified Manager解除安裝期間移除的協力廠商套件和資料：
   - 第三方套件：JRE、MySQL、Microsoft Visual C&#43；&#43；2015可轉散發套件及7Zip
   - 由Unified Manager產生的MySQL應用程式資料
   - 應用程式記錄和應用程式資料目錄的內容

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。